SQL : Langage de Définition de Données



Plan

- Gestion de base de données
- > Gestion de tables

Gestion de base de données

Création et suppression d'une base de données

Création

CREATE DATABASE nom_base_de_données;

Suppression

DROP DATABASE nom_base_de_données [**IF EXISTS**]; IF EXISTS : pour éviter le message d'erreur si la BD n'existe pas.

Pour utiliser une base de données **USE** nom_base_de_données;

Pour afficher toutes les base de données **SHOW** DATABASES;

Gestion de base de données

Création d'une table

Plusieurs moteurs de table

- MyISAM : rapide mais n'utilise pas les clés-étrangères [moteur par défaut de MySQL pour les versions antérieurs à 5.5]
- InnoDB : plus lent, mais il utilise les clés-étrangères [moteur par défaut depuis la version 5.5.]
- Memory : utilise la RAM pour le stockage de données
- Merge
- ...

Création d'une table

```
Création:
CREATE TABLE nom_table (
nom_colonne1 type,
...
nom_colonnen type,
[PRIMARY KEY (colonnes_cles_primaires)]
);
```

```
Dans le cas d'une clé primaire composée d'une seule colonne :

CREATE TABLE nom_table (
nom_colonne1 type PRIMARY KEY,
...
nom_colonnen type
);
```

Création d'une table

Autres propriétés de colonne

- NOT NULL : pour indiquer que ce champ doit toujours être rempli (par défaut le null est accepté)
- AUTO INCREMENT : valeur à incrémenter automatiquement, généralement pour les clés primaires
- DEFAULT: pour indiquer une valeur par défaut si le champ n'est pas rempli
- UNIQUE: nous pouvons avoir d'autres colonnes que la clé primaire dont les valeurs sont uniques (exemple, numéro CNI, numéro PASSEPORT, numéro carte vitale, numéro carte d'étudiant...)
- CHECK : préciser une contrainte sur les valeurs acceptées

Suppression d'une table

Pour supprimer une table :

DROP TABLE nom_table;

Pour supprimer toutes les données d'une table sans la supprimer :

TRUNCATE TABLE nom table;

Modification d'une table (existante)

Ajouter une colonne (qui sera la dernière dans la table) :

ALTER TABLE nom_table

ADD nom_colonne type propriété;

Ajouter une colonne à une position données :

ALTER TABLE nom_table

ADD nom_colonne type propriété AFTER

nom_colonne_existante;

Supprimer une colonne :

ALTER TABLE nom_table

DROP nom_colonne;

Modification d'une table (existante)

Modifier une colonne (possible de la renommer) :

ALTER TABLE nom_table

CHANGE ancien_nom nouveau_nom type propriété;

Modifier une colonne (sans pouvoir la renommer) :

ALTER TABLE nom_table

MODIFY nom_colonne type propriété;

Les contraintes sur les tables : les clés étrangères

```
Au moment de la création de la table :

CREATE TABLE nom_table (
nom_colonne1 type PRIMARY KEY,
...

nom_colonnen type,

[CONSTRAINT nom_contrainte] FOREIGN KEY (
nom_colonne) REFERENCES table_dorigine(
nom_colonne)
);
```

Les contraintes sur les tables : les clés étrangères

```
En modifiant la table :

ALTER TABLE nom_table

ADD CONSTRAINT nom_contrainte FOREIGN KEY (
nom_colonne) REFERENCES table_dorigine(
nom_colonne)
);
```

ATTENTION

Il faut que les types des attributs référencés soient les mêmes.

Les contraintes sur les tables : les clés étrangères

Pour supprimer une clé étrangère :

ALTER TABLE nom_table

DROP FOREIGN KEY nom_contrainte;

Précisions sur la modification/suppression d'une valeur clé étrangère :

ALTER TABLE nom table

ADD CONSTRAINT nom_constraint **FOREIGN KEY** (nom_colonne)

REFERENCES nom_table(nom_colonne)

ON DELETE SET NULL

ON UPDATE CASCADE;

prenom char (20),

Les contraintes sur les tables : les clés primaires

```
Nommer la contrainte clé primaire :

CREATE TABLE nom_table (
nom_colonne1 type,
...
nom_colonneN type,
CONSTRAINT nom_constraint PRIMARY KEY (colonnes_cles_primaires) );

Exemple :
CREATE TABLE employe (
cin char (6),
```

nom char (20), CONSTRAINT pk_employe PRIMARY KEY (nom, prenom));

Les contraintes sur les tables : les clés primaires

Supprimer une clé primaire : ALTER TABLE nom_table DROP PRIMARY KEY ;

Exemple:
ALTER TABLE employe
DROP PRIMARY KEY;

Les contraintes sur les tables : les clés primaires

Déclarer une clé primaire pour une table déjà existante :

ALTER TABLE nom_table

ADD [CONSTRAINT [nom_contrainte]] PRIMARY KEY (colonnes_cles_primaires);

Exemple:

ALTER TABLE employe

ADD CONSTRAINT pk_employe **PRIMARY KEY** (cin);

Pourquoi nommer les contraintes ?

Explication

- Les tables peuvent avoir plusieurs contraintes
- Une contrainte non-nommée aura un nom attribué par le SGBD
- En cas de violation d'une contrainte, le SGBD affiche un message d'erreur + le nom de la contrainte violée
- Si on ne connait pas le nom de la contrainte, on ne saura pas la source du problème

Pourquoi nommer les contraintes ?

Explication

- Les tables peuvent avoir plusieurs contraintes
- Une contrainte non-nommée aura un nom attribué par le SGBD
- En cas de violation d'une contrainte, le SGBD affiche un message d'erreur + le nom de la contrainte violée
- Si on ne connait pas le nom de la contrainte, on ne saura pas la source du problème

Quelques exemples pratique

AUTO_INCREMENT

- Par défaut, il commence de 1.
- On peut toujours changer sa valeur initiale : AUTO INCREMENT = 100

```
CREATE TABLE etudiant(
num int PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
age int
);
ALTER TABLE etudiant AUTO_INCREMENT = 100;
```

Quelques exemples pratique

Pour rendre une colonne auto-incrément après création de la table ALTER TABLE etudiant MODIFY COLUMN num int AUTO_INCREMENT

Quelques exemples pratique

```
Exemple de CHECK
CREATE TABLE etudiant (
    num int,
    age int,
    CHECK (age < 150)
);
```

Quelques exemples pratique

Consulter la liste des tables d'une base de données SHOW TABLES;

Afficher le schéma d'une table (la description)

DESC[RIBE] nom _table;

OU

EXPLAIN nom_table;

OU AUSSI

SHOW COLUMNS FROM nom_table;

Quelques exemples pratique

Afficher le nom de la base de données courante : SELECT DATABASE () ;

```
Afficher les détails sur ma base de données :

USE INFORMATION_SCHEMA;

SELECT TABLE_NAME,

COLUMN_NAME,

CONSTRAINT_NAME,

REFERENCED_TABLE_NAME,

REFERENCED_COLUMN_NAME

FROM KEY_COLUMN_USAGE WHERE TABLE_SCHEMA = "nom_BD"

AND TABLE_NAME = "nom_table" AND REFERENCED_COLUMN_NAME IS NOT NULL;
```

Quelques exemples pratique

Pour changer le moteur d'une table :

ALTER TABLE nom_table engine = innoDB;

Pour changer l'encodage d'une table :

ALTER TABLE nom_table charset = utf8;

Pour consulter le code de création d'une table :

SHOW CREATE TABLE nom_table;