


步骤 1 — 下载 Tailscale


在浏览器中打开 <https://tailscale.com/download>。选择 **Windows** 选项卡，点击 **Download Tailscale for Windows**，运行安装器，安装完成后点击 **Close**。



如果尚未登录 GitHub，请先登录 —— 步骤 3 会用到。

步骤 2 — Tailscale 首次登录


点击系统托盘中的 Tailscale 图标。弹出 "To install Tailscale, you must first sign in" 对话框，点击 **Sign in** —— 浏览器会自动打开 Tailscale 登录页。（如果浏览器没有自动打开，点击 **Copy link** 并手动粘贴 URL。）



登录完成前请保持此对话框打开。浏览器端登录成功后对话框会自动关闭。

步骤 3 — 使用 GitHub 登录


在 Tailscale 登录页点击 **Sign in with GitHub**。使用 PacGate GitHub 账号（邮箱和密码见 OPERATOR.md）。在 GitHub 上授权 Tailscale OAuth App。浏览器标签页处理完成后，Tailscale 托盘图标变绿 —— 表示已加入 tailnet。



Tailscale 部分完成。接下来：安装 RustDesk。

步骤 4 — 下载 RustDesk


在浏览器中打开 <https://rustdesk.com/download>。确认 **Windows** 选项卡和 **Windows 64bit (Installer)** 已选中。点击 **Github** 按钮（不要用镜像），运行安装器。保留 "Install RustDesk as a service" 勾选，点击 **Finish**。



RustDesk 主窗口中显示的 ID 是远程操作员连接时需要用到的。记下来并写入 `OPERATOR.md`。

步骤 5 — RustDesk 网络设置


在 RustDesk 中点击 ... → **Settings** → **Network**。保持默认：ID Server = `rs-ny.rustdesk.com` , Key = `new` , Relay Server = 空, Use my own ID server = 未勾选。点击 **Apply** → **OK**。



不需要修改任何端口 —— RustDesk 是出站连接。远程操作员通过 Tailscale tailnet 连接到你。

步骤 6 — 设置永久密码


仍在 RustDesk **Settings** 中，找到 **Set permanent password**。输入一个强密码（16+ 字符，混合字母/数字/符号），点击 **Save**。把密码保存到你的密码管理器——任何拿到你 RustDesk **ID** 和这个密码的人都可以无人值守地连接这台机器。



不要 复用 Windows 或 GitHub 的密码。**不要** 通过聊天工具外传永久密码——使用密码管理器的共享保险库。

步骤 7 — 确认端口 21118 已打开

按 **Win + R**，输入 `services.msc`，按 **Enter**。找到 `rustdesk` 服务。**Status = Running**，**Startup Type = Automatic**。RustDesk 使用 **21118 端口** —— 这是远程操作员唯一需要的端口。



🎉 完成。把 RustDesk ID 给 PacGate 管理员，他们就能通过 tailnet 用 21118 端口连进来。