# Tenzor energie a hybnosti

- označení objektů OTR
- popisuje energie a hybnosti gravitačního i elektrického pole

## Souvislý systém nabitého kapalného prachu a EM pole

### $T^{\mu\nu}$ pro nabitý kapalný prach

- elektricky nabitá kapalina bez vnitřní mechanické energie (→ vnitřní tlak)
  - = nabitý mechanický prach
- zjev hmotný element se pohybuje podmínkou Lorentzovy síly $F_L$:

$$m_0 \frac{du^\mu}{d\tau} = F_L^\mu = q\, F^\mu{}_\nu u^\nu$$

( $q$ - přirozeně na jednotku hmotného objemu $V_0$

$$m_0 \to S_{00} \equiv \frac{dm_0}{dV_0}$$

$$F_L^\mu \to \Phi_L^\mu = \frac{dF_L^\mu}{dV_0} = F^{\mu\nu} J_\nu$$

$$\Rightarrow \quad S_{00} \frac{du^\mu}{d\tau} = \Phi_L^\mu$$

$$S_{00} \frac{du^\mu}{d\tau} = S_{00}\, u^\mu{}_{,\nu}\, u^\nu = \underbrace{(S_{00} u^\mu u^\nu)}_{\text{N.B. tenzor vnitřní mechanické energie}}{}_{,\nu} - \underbrace{u^\mu (S_{00} u^\nu)}_{\text{= zákonitě hmotná hybnost}}{}_{,\nu} = (T^{\mu\nu}_{prach})_{,\nu}$$

$$T^{\mu\nu}_{prach} = S_{00}\, u^\mu u^\nu$$

### Fyzikální význam $T^{\mu\nu}_{prach}$

- složka dosazená za $u^\mu = \gamma(c, \vec{v})$:

$$\text{dle předt.: } S = \frac{dm}{dV} = \frac{\gamma\, dm_0}{\frac{dV_0}{\gamma}} = \gamma^2 S_{00}$$

$$T^{00}_{prach} = S_{00} \gamma^2 c^2 = S c^2 \quad \sim \text{hustota energie}$$

$$T^{0i}_{prach} = S_{00} \gamma^2 c v^i = S c v^i \quad \sim \text{hus. hmotný energie } /c \text{ hustota hybnosti } \cdot c$$

$$T^{ij}_{prach} = S_{00} \gamma^2 v^i v^j = S v^i v^j \quad \sim \text{hustota toku hybnosti}$$

→ i-tá složka hybnosti v $j$-tého souřadnicového směru

$$(T^{\mu\nu}_{prach})_{,\nu} = \Phi_L^\mu$$

→ zákon. zákon = ZOE
→ poslední složky = ZOH

### $T^{\mu\nu}$ pro EM pole

$(T^{\mu\nu}_{prach})_{,\nu} = \Phi_L^\mu$ — uvažuje stále se vzdálí nul. vnitřní

$\Phi_L^\mu = F^\mu{}_\nu J^\nu$ - elektromagnetické pole, které tvoří náš zdroj a hybnost

→ náš prach vnější EM pole tvoří

⇒ skupinové vyjádření EM pole tvoří tenzor Lorentzova silu, který z pravého "spadne" hybnost:

$$T^{\mu\nu}_{EM} = \frac{1}{\mu}\left(F^{\mu\sigma} F^\nu{}_\sigma - \frac{1}{4}\eta^{\mu\nu} F^{\sigma\tau} F_{\sigma\tau}\right)$$

$$= \frac{1}{4\mu}\left(F^{\mu\sigma} F^\nu{}_\sigma + \overline{F}^{\mu\sigma} F^\nu{}_\sigma\right)$$

### Fyzikální význam $T^{\mu\nu}_{em}$

- invariant $F^{\mu\sigma} F_{\sigma\mu} = 2B^2 - \frac{2E^2}{c^2}$

- $\mu\, T^{0i}_{EM} = F^{0\sigma} F^i{}_\sigma - \frac{1}{4}\eta^{0i} F^{\sigma\tau} F_{\sigma\tau}$

$$= \frac{E^i}{c} + \frac{1}{2}B^i - \frac{1}{2}\frac{E^i}{c^2}$$

$$\Rightarrow \quad T^{0i}_{EM} = \frac{1}{2}\left(\vec{E}\cdot\vec{B}^i + \vec{B}\cdot\vec{H}^i\right) = w_{EM}$$

→ hustota EM energie

- $\mu\, T^{0i}_{EM} = F^{00} F^{i0} - \frac{1}{4}\eta^{0i} F^{\sigma\tau} F_{\sigma\tau}$

$$= \frac{1}{c} E^k \varepsilon^{ikl} B^l = \frac{1}{c}\vec{E}\times\vec{B}^i$$

$$\Rightarrow \quad T^{0i}_{EM} = \frac{1}{c}\vec{E}\times\vec{H}^i = \frac{1}{c}\vec{S}^i$$ ← Poyntingův vektor

→ hustota toku energie /c

- $\mu\, T^{ij}_{EM} = F^{i\sigma} F^j{}_\sigma - \frac{1}{4}\eta^{ij} F^{\sigma\tau} F_{\sigma\tau}$

$$= F^{i0} F^j{}_0 + F^{ik} F^j{}_k - \frac{1}{2}\delta^{ij}\left(B^2 - \frac{E^2}{c^2}\right)$$

$$= -\frac{1}{c^2} E^i E^j + \varepsilon^{ikl} B^l\, \varepsilon^{jkm} B^m - \frac{1}{2}\delta^{ij}\left(B^2 - \frac{E^2}{c^2}\right)$$

$$= -\frac{1}{c^2} E^i E^j + \delta^{ij} B^2 - B^i B^j - \frac{1}{2}\delta^{ij}\left(B^2 - \frac{E^2}{c^2}\right)$$

$$= -B^i B^j - \frac{1}{c^2} E^i E^j + \frac{1}{2}\delta^{ij}\left(B^2 + \frac{E^2}{c^2}\right)$$

$$\Rightarrow \quad T^{ij}_{EM} = -B^i H^j - D^i E^j + \frac{1}{2}\delta^{ij}\,\omega$$

→ tzv. Maxwellův tenzor napětí, význam hustoty toku hybnosti EM pole

$$\Rightarrow \quad T^{\mu\nu}_{prach} + T^{\mu\nu}_{EM} \text{ mají analogický význam}$$

- $T^{\mu\nu}_{em}$ už nebude stopa

$$\Rightarrow \quad (T_{EM})^\mu{}_\mu = 0 \quad - \quad \eta_{\mu\mu} = 4$$

- platí:

$$T^{0\nu}_{EM}\, T^{EM}_{0\nu} = T^{00}_{EM}\, T^{EM}_{00} + T^{0i}_{EM}\, T^{EM}_{0i} =$$

$$= w_{EM}^2 - \frac{S^2}{c^2} = \frac{1}{4\mu^2}\left(\frac{E^2}{c^2} + B^2\right)^2 - \frac{1}{\mu^2 c^2}\left(\vec{E}\times\vec{B}\right)^2$$

$$= \frac{1}{4\mu^2}\left(\frac{E^2}{c^2} + B^2\right)^2 - \frac{1}{\mu^2 c^2} E^2 B^2 + \frac{1}{\mu^2 c^2}\left(\vec{E}\cdot\vec{B}\right)^2$$

$$= \frac{1}{4\mu^2}\left(\frac{E^2}{c^2} - B^2\right)^2 + \frac{1}{\mu^2 c^2}\left(\vec{E}\cdot\vec{B}\right)^2$$

$$= \frac{1}{16\mu^2}\left[\left(F_{\mu\nu}\overline{F}^{\mu\nu}\right)^2 + \left(F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}\right)^2\right]$$

$$\Rightarrow \quad w_{EM} - \frac{S}{c^2} \neq \text{invariant}$$

$$w_{EM}^2 - \frac{S^2}{c^2} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad F_{\mu\nu}\overline{F}^{\mu\nu} = 0 \quad \wedge \quad F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} = 0$$

### Základní zachování pro $T^{\mu\nu}$

- spojitého elektrogasu: $T^{\mu\nu}_{EM}$:

$$\mu\left(T^{\mu\nu}_{EM}\right)_{,\nu} = F^{\mu\sigma}{}_{,\nu} F^\nu{}_\sigma + F^{\mu\sigma} F^\nu{}_{\sigma,\nu}$$

$$- \frac{1}{2}\eta_{\mu\nu} F^{\sigma\tau}{}_{,\nu} F_{\sigma\tau}$$

$$= F^{\mu\sigma}{}_{,\nu} F^\nu{}_\sigma + F^{\mu\sigma} F^\nu{}_{\sigma,\nu} - \frac{1}{2} F^{\sigma\tau}{}_{,\mu} F_{\sigma\tau}$$

$$= \mu F^{\mu\sigma} J_\sigma + \frac{1}{2}\left(F^{\mu\sigma}{}_{,\nu} - F^{\mu\nu}{}_{,\sigma} - F^{\sigma\mu}{}_{,\nu}\right) F_{\sigma\nu}$$

$$= -\mu F^\mu{}_\sigma J^\sigma + \frac{1}{2}\left(F^{\mu\sigma}{}_{,\nu} + F^{\nu\mu}{}_{,\sigma} + F^{\sigma\nu}{}_{,\mu}\right) F_{\sigma\nu}$$

$$= -\mu F^\mu{}_\sigma J^\sigma + \frac{1}{2}\underbrace{F^{\sigma\mu}{}_{,\nu}}_{=0} F_{\sigma\nu} = -\mu F^\mu{}_\sigma J^\sigma$$

$$= -\mu\, \Phi_L^\mu$$

$$\Rightarrow \quad T^{\mu\nu} = T^{\mu\nu}_{prach} + T^{\mu\nu}_{em}$$

$$\Rightarrow \quad T^{\mu\nu}{}_{,\nu} - \left(T^{\mu\nu}_{EM}\right)_{,\nu} + \left(T^{\mu\nu}_{EM}\right)_{,\nu} = \Phi_L^\mu - \Phi_L^\mu = 0$$

⇒ výsledný zákonný zachování:
- zákon. zákon = ZOE
- poslední složky = ZOH

$$\Rightarrow \quad \left(T^{0\nu}_{prach}\right)_{,\nu} = \Phi_L^0 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{\partial S}{\partial t} + \nabla\cdot\left(S\vec{v}\right) = \frac{1}{c}\vec{E}\cdot\vec{J}$$

$$\left(T^{i\nu}_{prach}\right)_{,\nu} = \Phi_L^i \quad \Leftrightarrow \quad \frac{\partial\left(S\vec{v}\right)}{\partial t} + \nabla\cdot\left(S\vec{v}\vec{v}\right) = \vec{\Phi}_L^i$$

$$\Rightarrow \quad \left(T^{0\nu}_{EM}\right)_{,\nu} = \Phi_L^0 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{\partial w_{EM}}{\partial t} + \nabla\cdot\vec{S} = -\vec{E}\cdot\vec{J}$$

$$\left(T^{i\nu}_{EM}\right)_{,\nu} = -\vec{\Phi}_L^i \quad \Leftrightarrow \quad \frac{\partial\vec{S}^i}{\partial t} + \nabla\cdot\vec{T}^i_{EM} = -\vec{\Phi}_L^i$$

## Tenzor energie a hybnosti R EM V

- pro RHEMV uvaž tenzor $F^{\mu\nu}$ splňující vlastnosti $F^{\mu\nu}F_{\mu\nu} = F^{\mu\nu}*F_{\mu\nu} = 0$

dosazení $\partial_\sigma F_{\mu\nu} = i k_\sigma A_{\mu\nu} = i k_\sigma A_\mu \delta^\lambda_\nu$

$$\Rightarrow \quad T^\sigma_{EM} = \frac{1}{\mu} F^{\mu\sigma} F^\sigma{}_\sigma$$

$$= \frac{1}{\mu}\left(k^\mu A^\sigma - k^\sigma A^\mu\right)\left(k^\sigma A_\sigma - k_\sigma A^\sigma\right)$$

$$= \frac{1}{\mu} A^\sigma A_\sigma k^\mu k^\sigma \quad \left(\begin{array}{l} k^\sigma k_\sigma = 0 \text{ - se světlem} \\ k^\sigma A_\sigma = 0 \text{ - Lorentzův kalibrační podmínky} \end{array}\right)$$

$$\equiv \left(\alpha^2 k^\mu k^\nu\right)$$

→ tzv. tenzor s objektivní fyzikou se nekonvenčním pomocí
- "čistými" dosažitelnou energie vzdálených polí hmotných bez elektromagnetismu — nebude vůči vyplňujícím $k^\mu$

$$T^{0i}_{EM} = \frac{S^i}{c} = \alpha^2 k^0 k^i$$

$$T^{0\nu}_{EM} = w_{EM} = \alpha^2 k^0 k^\nu$$

$$|\vec{S}| = c\,\alpha^2 k^0 |\vec{k}| = c\,\alpha^2 (k^0)^2 = c\, w_{EM}$$

→ tzv. tenzor energie odpovídá tomu, že se vzdálen energie pohybuje rychlostí světla

→ kvantita a vlna fáze a vzdálené polích (rychl.) odlišné.