讲到第三章我又压力山大了,相信各位看官都是冲着这一章和下一章来的,如果写不好的话肯定要被各位看官拍死。好,废话不多说,转入正题。在开始正式讲 H00K 之前,先把 WIN64 的系统调用说清楚。

WIN64 的系统调用比 WIN32 要复杂很多,原因很简单,因为 WIN64 系统可以运行两种 EXE,而且 WIN32EXE 的执行效率并不差(据我本人用 3DMARK06 实测,在一台电脑上分别安装 WIN7X86 和 WIN7X64,使用同样版本的显卡驱动,3DMARK06 在 WIN7X86 的系统得分比在 WIN7X64 系统的得分高 3%左右,性能损失还算少),因此判断出 WIN32EXE 在 WIN64 系统上绝对不是模拟执行的,而是经过了某种转换后直接执行。在本文中,先讲解 WIN64 进程(或称 64 位进程)的系统函数的执行过程,再讲解 WOW64 进程(或称 32 位进程)的系统函数的执行过程。

一、WIN64 进程的系统函数执行流程

以 NtCreateFile 为例,首先对 ntdll!NtCreateFile 进行反汇编:

```
      1kd> uf NtCreateFile

      ntdll!NtCreateFile:

      00000000`77250400 4c8bd1
      mov r10, rcx

      00000000`77250403 b852000000
      mov eax, 52h

      00000000`77250408 0f05
      syscall

      00000000`7725040a c3
      ret
```

ntdll!NtCreateFile 没有像 Win32 一样经过 ntdll!KiFastSystemCall 等麻烦步骤,直接通过 syscall 指令进入内核(多说一句,ntdll!ZwCreateFile 和 ntdll!NtCreateFile 的反汇编代码是一样的,也就是说跟 Win32 一样,ntdll!ZwCreateFile 和 ntdll!NtCreateFile 是同一个函数,除了名字不相同外)。在第二句反汇编代码中,0x52 是 ZwCreateFile 在 SSDT 中的编号。接下来看看内核中的 ZwCreateFile 调用了什么:

```
lkd> uf nt!ZwCreateFile
nt!ZwCreateFile:
fffff800`040cdf00 488bc4
                                   mov
                                           rax, rsp
fffff800`040cdf03 fa
                                   cli
fffff800`040cdf04 4883ec10
                                           rsp, 10h
                                   sub
fffff800`040cdf08 50
                                   push
                                           rax
fffff800`040cdf09 9c
                                   pushfq
fffff800`040cdf0a 6a10
                                   push
                                           10h
fffff800`040cdf0c 488d05dd270000
                                  lea
                                           rax, [nt!KiServiceLinkage (fffff800`040d06f0)]
fffff800`040cdf13 50
                                   push
fffff800`040cdf14 b852000000
                                   mov
                                           eax, 52h
fffff800`040cdf19 e9225f0000
                                           nt!KiServiceInternal (fffff800`040d3e40)
                                   jmp
nt!KiServiceInternal:
fffff800`040d3e40 4883ec08
                                   sub
                                           rsp, 8
fffff800`040d3e44 55
                                           rbp
                                   push
fffff800`040d3e45 4881ec58010000 sub
                                           rsp, 158h
```

```
fffff800`040d3e4c 488dac2480000000 lea
                                           rbp, [rsp+80h]
fffff800`040d3e54 48899dc0000000 mov
                                          qword ptr [rbp+0C0h], rbx
fffff800`040d3e5b 4889bdc8000000 mov
                                          qword ptr [rbp+0C8h], rdi
fffff800`040d3e62 4889b5d0000000 mov
                                          qword ptr [rbp+0D0h], rsi
fffff800`040d3e69 fb
                                  sti
fffff800`040d3e6a 65488b1c2588010000 mov
                                           rbx, qword ptr gs:[188h]
fffff800`040d3e73 0f0d8bd8010000 prefetchw [rbx+1D8h]
fffff800`040d3e7a 0fb6bbf6010000 movzx
                                          edi, byte ptr [rbx+1F6h]
fffff800`040d3e81 40887da8
                                          byte ptr [rbp-58h], dil
                                  mov
fffff800`040d3e85 c683f601000000 mov
                                          byte ptr [rbx+1F6h], 0
fffff800`040d3e8c 4c8b93d8010000 mov
                                          r10, gword ptr [rbx+1D8h]
fffff800`040d3e93 4c8995b8000000 mov
                                          qword ptr [rbp+0B8h], r10
fffff800`040d3e9a 4c8d1d3d010000 lea
                                          r11, [nt!KiSystemServiceStart (fffff800`040d3fde)]
fffff800`040d3ea1 41ffe3
                                  jmp
```

ZwCreateFile 调用了 KiServiceLinkage, 把系统服务序号放进 eax 后又调用了 KiServiceInternal, KiServiceInternal 又调用了 KiSystemServiceStart。KiServiceLinkage 和 KiServiceInternal 是初始化系统服务的,KiSystemServiceStart则是开始执行系统服务。再看看 KiSystemServiceStart 干了什么:

```
1kd> uf KiSystemServiceStart
nt!KiSystemServiceStart:
fffff800`040d3fde 4889a3d8010000 mov
                                          gword ptr [rbx+1D8h], rsp
fffff800`040d3fe5 8bf8
                                          edi, eax
                                  mov
fffff800`040d3fe7 c1ef07
                                          edi,7
                                  shr
fffff800`040d3fea 83e720
                                  and
                                          edi, 20h
fffff800`040d3fed 25ff0f0000
                                          eax, OFFFh
                                  and
nt!KiSystemServiceRepeat:
fffff800`040d3ff2 4c8d1547782300 lea
                                          r10, [nt!KeServiceDescriptorTable
(fffff800`0430b840)]
fffff800`040d3ff9 4c8d1d80782300 lea
                                          r11, [nt!KeServiceDescriptorTableShadow
(fffff800`0430b880)]
fffff800`040d4000 f7830001000080000000 test dword ptr [rbx+100h], 80h
fffff800`040d400a 4d0f45d3
                                  cmovne r10, r11
fffff800`040d400e 423b441710
                                          eax, dword ptr [rdi+r10+10h]
                                  cmp
fffff800`040d4013 0f83e9020000
                                          nt!KiSystemServiceExit+0x1a7 (fffff800`040d4302)
                                  jae
//以下反汇编代码省略
```

KiSystemServiceStart 调用了 KiSystemServiceRepeat,

KiSystemServiceRepeat 根据系统服务序号来选择 SSDT 还是 Shadow SSDT (到了 KiSystemServiceRepeat 才真正开始调用 Nt***函数)。

KiSystemServiceRepeat 执行完毕后,调用了 KiSystemServiceExit(系统服务调用完毕,它会带上 Nt***函数的返回值等信息):

```
lkd> u KiSystemServiceExit
nt!KiSvstemServiceExit:
fffff800`040d415b 488b9dc0000000 mov
                                          rbx, gword ptr [rbp+0C0h]
fffff800`040d4162 488bbdc8000000 mov
                                          rdi, qword ptr [rbp+0C8h]
fffff800`040d4169 488bb5d0000000 mov
                                          rsi, qword ptr [rbp+0D0h]
fffff800`040d4170 654c8b1c2588010000 mov
                                           r11, qword ptr gs:[188h]
fffff800`040d4179 f685f000000001 test
                                          byte ptr [rbp+0F0h], 1
fffff800`040d4180 0f844f010000
                                          nt!KiSystemServiceExit+0x17a (fffff800`040d42d5)
                                  ie
fffff800`040d4186 440f20c1
                                  mov
                                          rcx, cr8
fffff800`040d418a 410a8bf0010000 or
                                          cl, byte ptr [r11+1F0h]
```

总结一下,WIN64 进程系统函数的执行流程是: ntdl1!ZwXXX ->(syscall 进内核)-> nt!ZwXXX -> nt!KiServiceInternal -> nt!KiSystemServiceStart -> nt!NtXXX -> KiSystemServiceExit ->(返回)-> nt!ZwXXX ->(返回)-> ntdl1!ZwXXX。

二、WOW64 进程的系统函数执行流程


首先用 WINDBG 打开任意 WIN32EXE 进行调试,看看模块加载列表:

```
Executable search path is:
ModLoad: 00000000`008f0000 00000000`009b0000
                                               calc. exe
ModLoad: 00000000 770c0000 00000000 77269000
                                               ntdll.dll
ModLoad: 00000000`772a0000 00000000`77420000
                                               ntd1132.d11
ModLoad: 00000000 74d00000 00000000 74d3f000
                                              C:\Windows\SYSTEM32\wow64.dl1
ModLoad: 00000000 74ca0000 00000000 74cfc000
                                              C:\Windows\SYSTEM32\wow64win.dll
ModLoad: 00000000`74c90000 00000000`74c98000 C:\Windows\SYSTEM32\wow64cpu.dll
(1190.1124): Break instruction exception - code 80000003 (first chance)
*** ERROR: Symbol file could not be found. Defaulted to export symbols for ntdll.dll -
ntdll!CsrSetPriorityClass+0x40:
00000000`7716cb60 cc
                                          3
                                  int
0:000 > g
ModLoad: 00000000 76fa0000 00000000 770bf000
                                               WOW64 IMAGE SECTION
ModLoad: 00000000 75440000 00000000 75550000
                                               WOW64 IMAGE SECTION
ModLoad: 00000000 76fa0000 00000000 770bf000
                                               NOT_AN_IMAGE
ModLoad: 00000000`76ea0000 00000000`76f9a000
                                               NOT_AN_IMAGE
ModLoad: 00000000`75440000 00000000`75550000
                                               C:\Windows\syswow64\kerne132.d11
ModLoad: 00000000 750f0000 00000000 75136000
                                               C:\Windows\syswow64\KERNELBASE.dl1
ModLoad: 00000000 76250000 00000000 76e9a000
                                               C:\Windows\svswow64\SHELL32.d11
ModLoad: 00000000 75550000 00000000 755fc000
                                               C:\Windows\syswow64\msvcrt.dll
ModLoad: 00000000 75840000 00000000 75897000
                                               C:\Windows\syswow64\SHLWAPI.dll
ModLoad: 00000000 75c50000 00000000 75ce0000
                                               C:\Windows\syswow64\GDI32.dl1
ModLoad: 00000000 76110000 00000000 76210000
                                               C:\Windows\syswow64\USER32.d11
ModLoad: 00000000 753a0000 00000000 75440000
                                               C:\Windows\syswow64\ADVAPI32.dl1
//以下内容省略
```

可以看出,加载了 CALC. EXE 之后,首先就是加载 64 位的 NTDLL,然后才加载 32 位的 NTDLL,然后加载几个模式转换的 DLL: WOW64. DLL、WIN64WIN. DLL、WOW64CPU. DLL。关于这几个 DLL,网上没有什么公开的研究资料,唯一能找到的资料就是一篇叫做《Mixing x86 with x64 code》的博文。另外,如果大家对这几个 DLL 感兴趣,可以去看一下这篇文章原作者的博客: http://blog.rewolf.pl。接下来,对 ntdl132!NtCreateFile 进行反汇编:

```
ntdl132!ZwCreateFile:
00000000 772c00a4 b852000000
                                           eax, 52h
                                   mov
00000000`772c00a9 33c9
                                   xor
                                           ecx, ecx
00000000`772c00ab 8d542404
                                           edx, [rsp+4]
                                   lea
00000000`772c00af 64ff15c0000000
                                     call
                                                  gword ptr fs:[ntdl132!ZwCancelIoFile+0xa
(00000000\dagger772c0176)]
00000000 772c00b6 83c404
                                   add
                                           esp, 4
00000000 772c00b9 c22c00
                                           2Ch
                                   ret
```

结果让人失望,我的电脑上无法把符号表加载完全,看到了一串莫名其妙的东西: ntdl132!ZwCancelIoFile+0xa,但据查资料,知道这货是一个函数:wow64cpu!X86SwitchTo64BitMode。这就是说从这里开始,线程从32位切换到了64位,那么接下来,应该执行 ntdl1!NtCreateFile。执行完毕后,又调用wow64cpu!CpupReturnFromSimulatedCode,把线程从64位切换到了32位。这也就解释了为什么32位进程在WIN64系统上有性能损耗的原因:浪费的性能都用在转换上了。最后附上一张图作为总结(Thunk 其实就是刚才提到的那三个DLL):



三、WOW64 进程与 WIN64 进程在运行时的不同之处

一言以蔽之,就是 WOW64 进程在对某些目录和注册表项进行读写时,会被系统重定位。WOW64 进程只有访问两个目录才会被重定向: %Program Files%和%System32%。简而言之,就是一个 WOW64 进程试图在 C:\Program Files和 C:\Windows\System32 下创建文件或文件夹时,会被重定向到 C:\Program Files

(x86)和 C:\Windows\SysWow64 创建。而注册表的重定位就太多了,具体请参见: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa384253(v=VS.85).aspx。比如访问 HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\test 的时候,会重定问到 HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\test。当然,你可以选择拒绝被重定问。关闭文件重定问可以使用 Wow64EnableWow64FsRedirection,关闭注册表重定问更加简单,只要调用 RegCreateKeyEx 或 RegOpenKeyEx 时在 samDesired 参数上增加一个常量 KEY WOW64 64KEY 即可。示例代码如下:

```
//注册表重定向例子
VOID RegRedirectionTest()
    HKEY hkey, us;
    printf("Create key [test] in [HKEY_LOCAL_MACHINE\\Software\\Wow6432Node]!\n");
    RegOpenKeyExA(HKEY_LOCAL_MACHINE, "Software", 0, KEY_ALL_ACCESS, &hkey);
    RegCreateKeyA(hkey, "test", &us);
    getchar();
    printf("Create key [test] in [HKEY_LOCAL_MACHINE\\Software]!\n");
    RegOpenKeyExA(HKEY_LOCAL_MACHINE, "Software", 0, KEY_ALL_ACCESS
                                                                          KEY_WOW64_64KEY,
&hkey);
    RegCreateKeyA(hkey, "test", &us);
    getchar();
//文件重定向例子
VOID FsRedirectionTest()
    Wow64EnableWow64FsRedirection
(WOW64ENABLEWOW64FSREDIRECTION) GetProcAddress (LoadLibraryA ("kerne132.dl1"), "Wow64EnableWo
w64FsRedirection"):
    printf("Create folder [test] in [C:\\WINDOWS\\SYSWOW64]!\n");
    _mkdir("c:\\windows\\system32\\test");
    Wow64EnableWow64FsRedirection(FALSE); //Close Redirection
    printf("Create folder [test] in [C:\\WINDOWS\\SYSTEM32]!\n");
    mkdir("c:\\windows\\system32\\test");
    getchar();
```

在使用 Wow64EnableWow64FsRedirection(FALSE)前,文件夹实际创建到了 C:\WINDOWS\SysWow64 目录;使用后,文件夹才创建到 C:\WINDOWS\System32 目录。当使用 Wow64EnableWow64FsRedirection(TRUE)后,会再次出现重定向效果。

接下来说说 32 位程序怎么检测自己是否运行在 WIN64 系统上。微软的官方方案是使用 kernel32!IsWow64Process (这个函数在 XP SP2 以后才有):

```
//代码来自: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms684139(VS.85).aspx #include <windows.h>
```

```
#include <tchar.h>
typedef BOOL (WINAPI *LPFN_ISWOW64PROCESS) (HANDLE, PBOOL);
LPFN_ISWOW64PROCESS fnIsWow64Process;
BOOL IsWow64()
   BOOL bIsWow64 = FALSE;
    //IsWow64Process is not available on all supported versions of Windows.
    //Use GetModuleHandle to get a handle to the DLL that contains the function
    //and GetProcAddress to get a pointer to the function if available.
    fnIsWow64Process = (LPFN_ISWOW64PROCESS) GetProcAddress(
        GetModuleHandle(TEXT("kernel32")), "IsWow64Process");
    if(NULL != fnIsWow64Process)
        if (!fnIsWow64Process(GetCurrentProcess(), &bIsWow64))
            //handle error
   return bIsWow64;
int main (void)
    if(IsWow64())
        _tprintf(TEXT("The process is running under WOW64.\n"));
    else
        _tprintf(TEXT("The process is not running under WOW64. \n"));
    return 0;
```

但我也有自己的一套检测方法,就是分别调用 GetSystemInfo 和 GetNativeSystemInfo。这两个函数的参数都是一样的(LPSYSTEM_INFO),但是返回的某些信息会有所不同。微软对 GetNativeSystemInfo 的解释是:

Retrieves information about the current system to an application running under WOW64. If the function is called from a 64-bit application, it is equivalent to the GetSystemInfo function.

其中一个明显的不同就是 SYSTEM_INFO 结构体中 wProcessorArchitecture

成员的值。根据 MSDN 的解释,此值为 0 时是 IA32 体系,此值为 9 是 AMD64 体系。如果 WIN32 程序在 WIN32 系统运行,则两个值都是 0,如果在 WIN64 系统运行,则第一个函数返回 0,第二个函数返回 9。简而言之,当这两个的值不同时就认为程序是在 WIN64 系统上运行,否则认为是在 WIN32 系统上运行:

```
typedef VOID (WINAPI *GETNATIVESYSTEMINFO) (LPSYSTEM INFO);
GETNATIVESYSTEMINFO GetNativeSystemInfo;
BOOL IsWow64_TA()
    SYSTEM_INFO si1;
    SYSTEM INFO si2;
GetNativeSystemInfo=(GETNATIVESYSTEMINFO)GetProcAddress(LoadLibraryA("kernel32.dl1"), "GetNativeSystemIn
    memset(&si1, 0, sizeof(SYSTEM_INFO));
    memset(&si2, 0, sizeof(SYSTEM INFO));
    GetSystemInfo(&si1);
    GetNativeSystemInfo(&si2);
    if(si1.wProcessorArchitecture != si2.wProcessorArchitecture)
        printf("The process is running under WOW64. \n");
        return TRUE:
    }
    else
        printf("The process is not running under WOW64. \n");
        return FALSE;
```


四、兼容模式

兼容模式与 WOW64 不是一回事,但有点类似,兼容模式是关于旧 WINDOWS 程序在新 WINDOWS 平台上运行的。通过兼容模式,十几年前的 OFFICE97 可以在 WINDOWS 7上运行(但反过来 OFFICE2007 不能在 WINDOWS 97上运行)。可以想象,如果没有兼容模式,将会有多少旧程序无法在新系统上运行,而新系统又会损失多少用户。

先说说兼容模式的实现。当一个程序运行在兼容模式时,系统就会给它加载不同的 DLL,保证此程序的正常运行。随便运行一个应用程序,在兼容模式与非兼容模式下,会有不同的 DLL 加载(如下图所示)。这些 DLL 藏身于C:\WINDOWS\WINSXS 文件夹里,这个文件夹非常不引人注目,但是它非常庞大,而且我感觉它是 WINDOWS 的幕后仓库。说一个关于 WINSXS 的秘密,也许会让很多人震惊,WINDOWS 目录的 EXPLORER. EXE 和 NOTEPAD. EXE 不过是一个硬链接而已,它真身实际上在 WINSXS 文件夹里。不信?用 WINHEX 看看就知道了。



要设置某个程序的兼容性,就打开此程序文件的"属性"对话框,切换到"兼容性"选项卡,勾选"用兼容模式运行这个程序"复选框并选择系统版本即可。实际上,设置程序兼容性就是在注册表的[HKCU/Software/Microsoft/Windows NT/CurrentVersion/AppCompatFlags/Layers]下面建立一个键值。新建这个键值会使 kernel32!GetVersionEx 和 ntdll!RtlGetVersion 获得兼容模式中设置的系统的版本号。比如说某程序明明是在 WIN7 下运行的,但是设置了在 XP 的兼容模式下运行,结果调用 kernel32!GetVersionEx 和 ntdll!RtlGetVersion 都会得到版本号为 2600 而不是 7600。



```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
typedef long (_stdcall *RTLGETVERSION) (POSVERSIONINFO);
int main()
    RTLGETVERSION
RtlGetVersion=(RTLGETVERSION)GetProcAddress(LoadLibrary("ntdll.dll"), "RtlGetVersion");
   OSVERSIONINFO osv1=\{0\}, osv2=\{0\};
    //way 1
   osv1.dw0SVersionInfoSize=sizeof(OSVERSIONINF0);
    GetVersionEx(&osv1);
   printf("Get Build Number by GetVersionEx: %ld\n", osv1.dwBuildNumber);
   osv2.dwOSVersionInfoSize=sizeof(OSVERSIONINFO);
   RtlGetVersion(&osv2);
    printf("Get Build Number by RtlGetVersion: %ld\n", osv2.dwBuildNumber);
   //show info
    getchar();
    return 0;
```

设置程序兼容性能对抗不少安全类软件,因为不同的系统有不同的硬编码,所以安全类软件启动后的第一件事就是获取 Build Number 来判定该使用哪一套硬编码,如果 Build Number 不是任何已知的 Build Number,就退出程序。大约在两年前,通过"程序兼容性"能让 360 和微点无法启动。当然,360 和微点很快就封了这个漏洞。判断自己的程序是否运行在兼容模式下,是个比较有意义的问题。有位网友通过逆向 360,发现 360 有个巧妙的办法来判断自己是否运行在兼容模式下: 先调用 GetVersionEx 得到一个版本号,譬如是 5.0 (Win2000),算出一个值 50 (5 * 10 + 0);然后取出 ntoskrnl. exe 的版本号,譬如是 5.1 (Win XP),再算出一个值 51 (5 * 10 + 1);对比前后两个值,如果不相等则认为自身运行在兼容模式下:

```
50
             push
                      eax
E8 3A500100
                      00447C20
             call
83C4 OC
             add
                      esp, GC
                      ecx, dword ptr [esp+C]
8D4C24 0C
             lea
                                                        pVersionInformation
51
             push
                      ecx
C74424 10 1C mov
                      dword ptr [esp+10], 110
                      dword ptr [<&KERNEL32.GetVersionLGetVersionExW
FF15 6892450 call
8B4424 10
             MOV
                      eax, dword ptr [esp+10]
                      edx, dword ptr [eax+eax*4]
8D1480
             lea
                      eax, dword ptr [esp+14]
8B4424 14
             MOV
3309
             xor
                      ecx, ecx
68 06020000
             push
                      206
8D1C50
             lea
                      ebx, dword ptr [eax+edx*2]
51
             push
                      ecx
8D9424 32010 lea
                      edx, dword ptr [esp+132]
52
             push
                      edx
                      word ptr [esp+134], cx
66:898C24 34 mov
                      00447C20
E8 F94F0100
             call
83C4 OC
             add
                      esp, OC
                      eax, dword ptr [esp+128]
8D8424 28010 lea
50
             push
                      eax
6A 00
             push
                      0
6A 00
                      0
             push
                      25
6A 25
             push
6A 00
             push
FF15 E892450
             call
                      dword ptr [<&SHELL32.SHGetFolder SHELL32.SHGetFolderPathW
85C0
             test
                      eax, eax
7C 60
                      short 00432CA4
              j1
                                                        rMore = "\ntoskrnl.exe"
68 58F34500
                      0045F358
             push
8D8C24 2C010 lea
                      ecx, dword ptr [esp+120]
51
             push
                                                         Path
FF15 2893450
             call
                      dword ptr [<&SHLWAPI.PathAppend| LPathAppendW
85C0
              test
                      eax, eax
74 49
                      short 00432CA4
              je
56
                      esi
             push
57
             push
                      edi
8D7C24 0C
             lea
                      edi, dword ptr [esp+C]
8DB424 30010 lea
                      esi, dword ptr [esp+130]
                      00426980
E8 133DFFFF
             call
5F
             pop
                      edi
5E
             pop
                      esi
```

IDA 的反汇编代码如下:

```
bool cdecl sub 432BCO()
  int v0; // ebx@1
  char v2; // [sp+4h] [bp-330h]@1
  unsigned int v3; // [sp+330h] [bp-4h]@1
  struct OSVERSIONINFOW VersionInformation; // [sp+Ch] [bp-328h]@1
  WCHAR pszPath; // [sp+128h] [bp-20Ch]@1
  char v6; // [sp+12Ah] [bp-20Ah]@1
  unsigned int v7; // [sp+8h] [bp-32Ch]@4
  v3 = (unsigned int)&v2 ^ dword 46A3C4;
  sub 447C20((int)&VersionInformation.dwMajorVersion, 0, 280);
  VersionInformation.dwOSVersionInfoSize = 284;
  GetVersionExW(&VersionInformation);
  v0 = VersionInformation.dwMinorVersion + 10 * VersionInformation.dwMajorVersion;
  pszPath = 0:
  sub 447C20((int)&v6, 0, 518);
  return SHGetFolderPathW(0, 37, 0, 0, &pszPath) >= 0
      && PathAppendW(&pszPath, L"\\ntoskrnl.exe")
      && sub 426980()
      && v0 < (signed int)((unsigned int16)v7 + 10 * (v7 >> 16));
}
```

但是在测试的过程中,发生了一件极其诡异的事情,不得不说一下。拥有计算机基础知识的人都知道,如果把一份代码"按原样"翻译成另外一种语言的代码,编译后的执行结果应该是相同的。但是我把上述代码翻译成 VB 代码并编译出 EXE 后,无论怎么设置兼容性,得到的结果都是真实系统的 Build Number,而不是被兼容系统的 Build Number。这件事情实在太过离奇,我绞尽脑汁也没搞明白是怎么回事。

```
Option Explicit

Private Type OSVERSIONINFO

dwOSVersionInfoSize As Long

dwMajorVersion As Long

dwMinorVersion As Long

dwBuildNumber As Long

dwPlatformId As Long

szCSDVersion As String * 128 ' Maintenance string for PSS usage

End Type

Private Declare Function GetVersionExA Lib "kernel32.dll" (lpVersionInformation As OSVERSIONINFO) As Long

Private Declare Function RtlGetVersion Lib "ntdll.dll" (lpVersionInformation As OSVERSIONINFO) As Long

Private Sub Commandl_Click()

Dim osv1 As OSVERSIONINFO, osv2 As OSVERSIONINFO

'way 1

osv1.dwOSVersionInfoSize = Len(osv1)

Call GetVersionExA(osv1)
```

Print "Get Build Number by GetVersionExA:"; osv1.dwBuildNumber
'way 2
osv2.dwOSVersionInfoSize = Len(osv2)
Call RtlGetVersion(osv2)
Print "Get Build Number by RtlGetVersion:"; osv2.dwBuildNumber
End Sub



本篇到此结束。作业:无。