配置好驱动测试环境后,就可以正式编写驱动了。市面上讲解驱动开发的书籍汗牛充栋,但讲得较为太复杂,让初学者不好理解。本文从一个简单的 hello, world 驱动(驱动模板)讲起,力求讲解得简单明了,让大家好理解。

本文主角:

- 1. DbgView。DbgView 是查看程序调试输出的工具,由美国高富帅 Mark Russinovich 编写 (不得不说,此人长得帅,编程技术又牛,让多少男人羡慕妒忌,让多少女人一见倾心)。下载地址: http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896647.aspx
- 2. KmdMgr。KmdMgr 是一个由俄国人编写的驱动加载工具。比起国内那些乱七八糟的驱动加载工具,它的特点是可以与驱动进行通信(虽然无法设置 I/O 缓冲区)。下载地址:https://www.assembla.com/code/L2h/subversion/nodes/LowLevel/KmdManager.exe?_format=raw&rev=1
- 3. WIN64AST。作者自行开发的 64 位 ARK 类工具。在本章中用来查看驱动是否加载成功。在后续章节还有其他的用途。下载地址: www.win64ast.com。
- 4. WIN64UDL。作者自行开发的驱动加载工具,能在正常模式下加载没有签名的驱动。因为这个工具,被人举报滥用签名,最终导致价值 15000 人民币的数字签名被吊销。下载地址: http://www.m5home.com/bbs/thread-7845-1-1.html

编写驱动:

以下是一个我写的 WIN64 驱动模板 (代码中已经加了详细的注释, 完整工程文件可以在论坛上下载):

```
//【0】包含的头文件,可以加入系统或自己定义的头文件
#include <ntddk.h>
#include <windef.h>
#include <stdlib.h>
//【1】定义符号链接,一般来说修改为驱动的名字即可
#define DEVICE NAME
                        L"\\Device\\KrnlHW64"
#define LINK NAME
                        L"\\DosDevices\\KrnlHW64"
#define LINK GLOBAL NAME L"\\DosDevices\\Global\\KrnlHW64"
//【2】定义驱动功能号和名字,提供接口给应用程序调用
#define IOCTL_IO_TEST
                         CTL_CODE(FILE_DEVICE_UNKNOWN, 0x800,
METHOD_BUFFERED, FILE_ANY_ACCESS)
#define IOCTL SAY HELLO
                        CTL_CODE(FILE_DEVICE_UNKNOWN, 0x801,
METHOD_BUFFERED, FILE_ANY ACCESS)
//【3】驱动卸载的处理例程
VOID DriverUnload(PDRIVER_OBJECT pDriverObj)
   UNICODE STRING strLink;
   DbgPrint("[KrnlHW64]DriverUnload\n");
   RtlInitUnicodeString(&strLink, LINK NAME);
   IoDeleteSymbolicLink(&strLink);
```

```
IoDeleteDevice(pDriverObj->DeviceObject);
}
//【4】IRP_MJ_CREATE对应的处理例程,一般不用管它
NTSTATUS DispatchCreate(PDEVICE OBJECT pDevObj, PIRP pIrp)
{
   DbgPrint("[KrnlHW64]DispatchCreate\n");
   pIrp->IoStatus.Status = STATUS_SUCCESS;
   pIrp->IoStatus.Information = 0;
   IoCompleteRequest(pIrp, IO_NO_INCREMENT);
   return STATUS SUCCESS;
}
//【5】IRP MJ CLOSE对应的处理例程,一般不用管它
NTSTATUS DispatchClose(PDEVICE_OBJECT pDevObj, PIRP pIrp)
{
   DbgPrint("[KrnlHW64]DispatchClose\n");
   pIrp->IoStatus.Status = STATUS_SUCCESS;
   pIrp->IoStatus.Information = 0;
   IoCompleteRequest(pIrp, IO_NO_INCREMENT);
   return STATUS SUCCESS;
}
//【6】IRP_MJ_DEVICE_CONTROL对应的处理例程,驱动最重要的函数之一,一般走正常途径调
用驱动功能的程序,都会经过这个函数
NTSTATUS DispatchIoctl(PDEVICE_OBJECT pDevObj, PIRP pIrp)
   NTSTATUS status = STATUS_INVALID_DEVICE_REQUEST;
   PIO_STACK_LOCATION pIrpStack;
   ULONG uIoControlCode;
   PVOID pIoBuffer;
   ULONG uInSize;
   ULONG uOutSize;
   DbgPrint("[KrnlHW64]DispatchIoctl\n");
   pIrpStack = IoGetCurrentIrpStackLocation(pIrp);
   //控制码
   uIoControlCode = pIrpStack->Parameters.DeviceIoControl.IoControlCode;
   //输入输出缓冲区
   pIoBuffer = pIrp->AssociatedIrp.SystemBuffer;
   //输入区域大小
   uInSize = pIrpStack->Parameters.DeviceIoControl.InputBufferLength;
   //输出区域大小
   uOutSize = pIrpStack->Parameters.DeviceIoControl.OutputBufferLength;
   switch(uIoControlCode)
```


```
{
       //在这里加入接口
       case IOCTL_IO_TEST:
           DWORD dw=0;
           //获得输入的内容
           memcpy(&dw,pIoBuffer,sizeof(DWORD));
           //使用输入的内容
           dw++;
           //输出处理的结果
           memcpy(pIoBuffer,&dw,sizeof(DWORD));
           //处理成功,返回非STATUS SUCCESS会让DeviveIoControl返回失败
           status = STATUS_SUCCESS;
           break;
       }
       case IOCTL SAY HELLO:
           DbgPrint("[KrnlHW64]IOCTL_SAY_HELLO\n");
           status = STATUS_SUCCESS;
           break;
       }
   if(status == STATUS SUCCESS)
       pIrp->IoStatus.Information = uOutSize;
   else
       pIrp->IoStatus.Information = 0;
   pIrp->IoStatus.Status = status;
   IoCompleteRequest(pIrp, IO_NO_INCREMENT);
   return status;
}
//【7】驱动加载的处理例程,里面进行了驱动的初始化工作
NTSTATUS DriverEntry(PDRIVER_OBJECT pDriverObj, PUNICODE_STRING
pRegistryString)
{
   NTSTATUS status = STATUS_SUCCESS;
   UNICODE STRING ustrLinkName;
   UNICODE_STRING ustrDevName;
   PDEVICE_OBJECT pDevObj;
   //初始化驱动例程
   pDriverObj->MajorFunction[IRP_MJ_CREATE] = DispatchCreate;
   pDriverObj->MajorFunction[IRP_MJ_CLOSE] = DispatchClose;
   pDriverObj->MajorFunction[IRP_MJ_DEVICE_CONTROL] = DispatchIoctl;
    pDriverObj->DriverUnload = DriverUnload;
```

```
//创建驱动设备
   RtlInitUnicodeString(&ustrDevName, DEVICE_NAME);
   status = IoCreateDevice(pDriverObj, 0, &ustrDevName, FILE_DEVICE_UNKNOWN,
0, FALSE, &pDevObj);
   if(!NT SUCCESS(status)) return status;
   if(IoIsWdmVersionAvailable(1, 0x10))
       RtlInitUnicodeString(&ustrLinkName, LINK_GLOBAL NAME);
   else
       RtlInitUnicodeString(&ustrLinkName, LINK NAME);
   //创建符号链接
   status = IoCreateSymbolicLink(&ustrLinkName, &ustrDevName);
   if(!NT_SUCCESS(status))
       IoDeleteDevice(pDevObj);
       return status;
   //走到这里驱动实际上已经初始化完成,下面添加的是功能初始化的代码
   DbgPrint("[KrnlHW64]DriverEntry\n");
   return STATUS_SUCCESS;
```


如果你懒得认真看完上面的代码,也没问题,我总结几句: 1. DriverEntry 就是驱动的 main 函数,驱动加载后会从 DriverEntry 开始执行。2. 驱动类似 DLL,可以提供接口给应用程序调用,不过以导出函数的方式,而是用一套专门的通信函数 DeviceIoControl。关于应用程序与驱动程序通信,后面会讲。

编译驱动:

1. 打开『x64 Free Build Environment』:



2. 切换到源码目录(假设源码目录是: z:\svs),并输入BUILD编译:




- 3. 如果看到『1 executable built』字眼,则证明编译成功。
- 4. 驱动的编译跟目录下的 source 文件有关系,比如本例中,它的内容如下(注意不要手贱 把空行去掉了,否则可能会导致无法编译):

```
TARGETNAME=Krn1HW64 <-驱动的文件的名称,一般来说修改这个就行了
TARGETTYPE=DRIVER <-编译的类型
TARGETPATH=obj
INCLUDES=. \
SOURCES = MyDriver.c <-多个C文件时,把所有C文件的名称分成多行写
```

测试驱动前的准备:


- 1. 以管理员权限运行 DBGVIEW。
- 2. 把 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Debug Print Filter 的 Default 值修改为 ffffffff
- 3. 打开 DBGVIEW 并把以下选项全部勾上:




标准的驱动测试方法:

1. 打开虚拟机, 进入双机调试的环境(忘记了就参考上节课的内容)。


2. 运行 KmdMgr. exe, 把 SYS 拖动到文本框里。



3. 点击 "Register"和 "Run"按钮,看看输出是否提示成功。如果成功会有类似的输出:




4. 运行 WIN64AST, 点击内核模块, 查看驱动是否已经存在于内核里了:



5. 在 CODE 处输入 222004 (为什么是 222004 而不是 801? 这个后面会讲到,这里先卖一个关子。但这个数值可以使用 calc_ctl_code. exe 算出来,既输入 801,可以输出 222004),点击 "I/0 Control" 按钮,如果成功会有类似的输出:




6. 点击"Unregister"和"Stop"按钮,如果成功会有类似的输出:



很显然,用标准方法测试一个驱动是很麻烦且很耗时的。双机调试非常占用系统资源,虽然我的电脑配置较好(2600K+16GB内存),但是在操作虚拟机时,仍然感到了明显的卡顿。下面介绍一种用特殊工具测试驱动的方法,无需双机调试,甚至无需使用虚拟机。

用 WIN64UDL 测试驱动:


- 1. 运行 WIN64UDL。
- 2. 把驱动文件拖进 WIN64UDL 里, 然后按下 ENTER 加载。
- 3. 再按一次 ENTER 卸载驱动。



最后,再补充一种非常麻烦的方法,此方法也算是标准方法之一,适用于没有虚拟机或 无法进行双机调试的时候。由于非常麻烦,所以不推荐使用。说实话,谁用此方法测试驱动, 绝对是脑门被驴踢了。

1. 开启测试模式。管理员权限运行 CMD, 输入: bcdedit -set testsigning on。

- 2. 重启计算机
- 3. 用 dseo13b (下载地址: http://files.ngohq.com/ngo/dseo/dseo13b.exe) 给驱动程序添加测试签名。方法很简单,运行 deso13b,一路 NEXT,当出现这个对话框时,选择 "Sign a System File"再点 NEXT:



4. 用任意工具加载驱动。