Qplanetosm 二次开发手册

(ActiveX接口部分)

QPlanetOSM 是基于 Qt 的 OpenStreetMap 地理信息控件,其主要接口如下:

目录

Qpla	aneto	sm 二次	开发手册	1
	(Act	iveX 接口	部分)	1
1、		远程服务	-配置	4
	1.1	osm	_get_remote_address 获取服务器地址	4
	1.2	osm	_set_remote_address 设置服务器地址	4
2、			配置	
	2.1		_get_local_cache 获取本地缓存文件夹	
	2.2		_set_local_cache 设置本地缓存文件夹	
	2.3		_get_cache_expire_days 获取瓦片保质期	
	2.4		_set_cache_expire_days 设置瓦片保质期	
	2.5		_get_auto_download 获取自动下载状态	
	2.6	osm	_set_auto_download 设置自动下载状态	8
3、				
	3.1		_get_level 获得当前缩放比例	
	3.2		_set_level 设置当前缩放比例	
	3.3	获得	当前纬度/经度	. 11
		3.3.1	osm_get_center_lat 函数原型	
		3.3.2	osm_get_center_lon 函数原型	
		3.3.3	对应界面设置	
	3.4		_set_center_pos 设置当前纬度/经度	
	3.5		_save_view 截图	
4、]	
	4.1	枚革	图层名称	
		4.1.1	osm_layer_get_count 获得图层个数	
		4.1.2	osm_layer_get_name 获得图层名称	
	4.2	图层	引见性	
		4.2.1	osm_layer_get_visiable 获取可见性	
		4.2.2	osm_layer_set_visiable 设置可见性	
	4.3	图层	是活动性	
		4.3.1	osm_layer_get_active 获取活动性	
		4.3.2	osm_layer_set_ active 设置活动性	
	4.4	图层	- M	
		4.4.1	osm_layer_move_up 图层上移	. 14

		4.4.2	osm_layer_move_down 图层下移	14
		4.4.3	osm_layer_move_top 图层置顶	14
		4.4.4	osm_layer_move_bottom 图层到底	14
	4.5	对应	2界面设置	15
5、		图层脚本	x呼叫与事件响应	16
	5.1	osm	_layer_call_function 脚本呼叫	16
	5.2	evt_	_Message 图层事件响应	16
	5.3	从字	卒符串到词典的转换	16
		5.3.1	C# 转换函数	16
		5.3.2	C++/Qt 转换函数	17
		5.3.3	例子	18
6、		插件图层	层功能调用	19
	6.1	量测	插件 grid 功能	19
		6.1.1	get_ruler_status 获取工具状态	19
		6.1.2	set_ruler_status 设置工具状态	19
		6.1.3	get_polygon 获取当前框选区域	20
	6.2	标图	B插件 geomarker 功能	21
		6.2.1	update_point 添加/更新点标记	21
		6.2.2	update_line 添加/更新线标记	22
		6.2.3	update_polygon 添加/更新多边形标记	23
		6.2.4	update_icon 添加/更新图标标记	25
		6.2.5	update_props 更新标签显示功能	26
		6.2.6	exists 查找标记是否存在	27
		6.2.7	delete_marks 删除标记	28
		6.2.8	delete_props 删除某个标记的属性	29
		6.2.9	mark_names 返回所有的标记名	30
		6.2.10	mark 返回特定标记的所有信息	30
		6.2.11	props 返回特定标记的标签	31
		6.2.12	add_resource 添加资源(图标)	31
		6.2.13	save_resources 保存资源(图标)	32
		6.2.14	load_resources 读取资源(图标)	33
		6.2.15	save_xml 保存标记	34
		6.2.16	load_xml 读取标记	34
		6.2.17	show_props 展开/隐藏所选图元的详细描述	34
		6.2.18	props_vis 得到各个图元的详细信息展开状态	35
		6.2.19	set_mod 设置当前交互模式	35
		6.2.20	selection_clear 清除所有元素的被选中状态	36
		6.2.21	selection_delete 删除所有被选中的元素	36
		6.2.22	selected_items 返回所有被选中项目的 id	37
		6.2.23	set_default_style 设置默认样式	37
		6.2.24	default_style 返回默认样式	38
7、		控件事件	‡参考	40
	7.1	地图	图状态事件	40
		7.1.1	WINDOW_CREATE 地图初始化事件	40

	7.1.2	MAP_INITED	40
	7.1.3	CONNECTION 服务连接事件	40
	7.1.4	MAP_RESIZED 地图尺寸变化	40
7.2	用户	1漫游事件	41
	7.2.1	MOUSE_XBUTTON_? 鼠标点击事件	41
	7.2.2	MOUSE_WHELL 滚轮事件	41
	7.2.3	MOUSE_MOVE 滚轮事件	42
	7.2.4	CENTER_CHANGED 中心变更事件	42
7.3	LAYE		42
7.4			

1、 远程服务配置

1.1 osm_get_remote_address 获取服务器地址


函数原型:

方法名称:	osm_get_remote_address	
参数名	参数类型	说明
layerName	String	被询问的图层名称,为界面选
		项卡的名称(一般为 OSM)
返回值	String	当前的地址

范例:

string address = axqtaxviewer_planetosm.osm_get_remote_address("OSM");

对应界面设置:



1.2 osm_set_remote_address 设置服务器地址

函数原型:

方法名称:	osm_set_rem	ote_address
参数名	参数类型	说明
layerName	String	被设置的图层名称,为界面选项卡的名称(一般为 OSM)
addr	String	新的地址
		使用字符串参数替换,%1 代表比例尺,%2 代表瓦片列,%3
		代表行(http://c.tile.openstreetmap.org/%1/%2/%3.png)
返回值	Void	

范例:

```
axqtaxviewer_planetosm.osm_set_remote_address(
"OSM", "http://c.tile.openstreetmap.org/%1/%2/%3.png");
```

瓦片服务地址



2、 本地缓存配置

2.1 osm_get_local_cache 获取本地缓存文件夹


函数原型:

方法名称:	osm_get_loca	l_cache
参数名	参数类型	说明
layerName	String	被获取的图层名称,为界面选项卡的名称(一般为 OSM)
返回值	String	当前缓存文件夹位置

范例:

string address = axqtaxviewer_planetosm.osm_get_local_cache("OSM");

对应界面设置:




2.2 osm_set_local_cache 设置本地缓存文件夹

函数原型:

方法名称:	osm_set_loca	l_cache
参数名	参数类型	说明
layerName	String	被设置的图层名称,为界面选项卡的名称(一般为 OSM)
addr	String	新的地址
返回值	Void	

范例:

axqtaxviewer planetosm.osm set local cache("OSM", "/home/user/OSMCache");



2.3 osm_get_cache_expire_days 获取瓦片保质期

*瓦片保质期一旦越过,对应的瓦片会重新下载


函数原型:

方法名称:	osm_get_cach	ne_expire_days
参数名	参数类型	说明
layerName	String	被获取的图层名称,为界面选项卡的名称(一般为 OSM)
返回值	int	当前保质期

范例:

int expdays = axqtaxviewer_planetosm.osm_get_cache_expire_days("OSM");

对应界面设置:



2.4 osm_set_cache_expire_days 设置瓦片保质期

函数原型:

方法名称:	osm_set_cach	ne_expire_days
参数名	参数类型	说明
layerName	String	被设置的图层名称,为界面选项卡的名称(一般为 OSM)
days	int	新的保质期,0= 永不过期
返回值	Void	

范例:

axqtaxviewer_planetosm.osm_set_cache_expire_days("OSM",120);

瓦片服务地址		
http://localhost/osm/%	81/%2/%3.png 📝 🔴 联接并按需下载	烖
本地缓存保质期	30 ◆ 天 1	
本地缓存文件夹 ./OSMC。	ache … 。 应用	
● 地图 区 🦠 OSM	🛚 🗗 geomarker1 🖾 🔪 grid1 🖾 👤	

2.5 osm_get_auto_download 获取自动下载状态

* 自动下载选中时,如果本地缓存没有瓦片,会从服务器上下载。

函数原型:

方法名称:	osm_get_auto	o_download
参数名	参数类型	说明
layerName	String	被获取的图层名称,为界面选项卡的名称(一般为 OSM)
返回值	int	当前状态,0=不下载,-1=下载

范例:

int d = axqtaxviewer planetosm.osm get auto download("OSM");

对应界面设置:




2.6 osm_set_auto_download 设置自动下载状态

函数原型:

方法名称: osm_set_auto		o_download
参数名	参数类型	说明
layerName	String	被设置的图层名称,为界面选项卡的名称(一般为 OSM)
days	int	状态,0=不下载,-1=下载
返回值	Void	

范例:

axqtaxviewer_planetosm.osm_set_auto_download("OSM", -1);



3、 漫游

3.1 osm_get_level 获得当前缩放比例

函数原型:

方法名称:	osm_get_level	
参数名	参数类型	说明
返回值	int	当前缩放比例(0~18)

范例:

int level = axqtaxviewer_planetosm.osm_get_level();

对应界面设置:



3.2 osm_set_level 设置当前缩放比例

函数原型:

方法名称:	osm_set_auto_download	
参数名	参数类型	说明
P1	int	比例(0~18)
返回值	Int	旧的比例

范例:

axqtaxviewer_planetosm.osm_set_level(12);



3.3 获得当前纬度/经度

3.3.1 osm_get_center_lat 函数原型

方法名称:	osm_get_center_lat	
参数名	参数类型	说明
返回值	double	单位为度

3.3.2 osm_get_center_lon 函数原型

方法名称:	osm_get_center_lat	
参数名	参数类型	说明
返回值	double	单位为度

范例:

```
double lat = axqtaxviewer_planetosm.osm_get_center_lat();
double lon = axqtaxviewer planetosm.osm get center lon();
```

3.3.3 对应界面设置



3.4 osm_set_center_pos 设置当前纬度/经度

函数原型:

方法名称:	osm_set_center_pos	
参数名	参数类型	说明
Lat	Double	纬度, 单位为度
Lon	Double	经度,单位为度
返回值	int	=1 表示成功,=0 失败

范例:

```
axqtaxviewer planetosm.osm set center pos (40.28236734,101.3836464);
```

3.5 osm_save_view 截图

函数原型:

方法名称:	osm_save_view	
参数名	参数类型	说明

Filename	String	文件名,支持 BMP, PNG,JPEG
返回值	Int	0=失败,-1 为成功

范例:

int ret = axqtaxviewer_planetosm.osm_save_view("D:/1.jpg");



4、 图层控制

4.1 枚举图层名称

4.1.1 osm_layer_get_count 获得图层个数

方法名称:	osm_layer_get_count	
参数名	参数类型	说明
layName	String	图层名称,为界面选项卡的名称
返回值	Int	图层个数

4.1.2 osm_layer_get_name 获得图层名称

	_ , _0 _	# · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
方法名称:	osm_layer_get_count	
参数名	参数类型	说明
layName	String	图层名称,为界面选项卡的名称
P1	Int	图层编号,0~图层个数-1
返回值	String	图层名称

范例:

```
int layers = axqtaxviewer_planetosm.osm_layer_get_count();
for (int i = 0; i < layers; ++i)
{
    string layrname = axqtaxviewer_planetosm.osm_layer_get_name(i);
}</pre>
```

4.2 图层可见性

4.2.1 osm_layer_get_visiable 获取可见性

_ , , ,		
方法名称:	osm_layer_get_visiable	
参数名	参数类型	说明
layName	String	图层名称,为界面选项卡的名称
返回值	Int	图层可见性,0=不可见,-1=可见

4.2.2 osm_layer_set_visiable 设置可见性

方法名称:	osm_layer_set_visiable	
参数名	参数类型	说明
layName	String	图层名称,为界面选项卡的名称
v	Int	可见性,0=不可见,-1=可见
返回值	Int	设置后的可见性,0=不可见,-1=可见

4.3 图层活动性

4.3.1 osm_layer_get_active 获取活动性

方法名称:	osm_layer_get_active	
参数名	参数类型	说明
layName	String	图层名称,为界面选项卡的名称
返回值	Int	图层活动性,0=不接收消息,-1=接收键鼠消息

4.3.2 osm layer set active 设置活动性

	- /			
方法名称:	osm_layer_set_active			
参数名	参数类型	说明		
layName	String	图层名称,为界面选项卡的名称		
v	Int	活动性,0=不接收消息,-1=接收键鼠消息		
返回值	Int	设置后的活动性,0=不接收消息,-1=接收键鼠消息		

4.4 图层顺序

4.4.1 osm_layer_move_up 图层上移

方法名称:	osm_layer_move_up		
参数名	参数类型	说明	
layName	String	图层名称,为界面选项卡的名称	
返回值	Int	-1=成功,0=失败(找不到对应的图层)	

4.4.2 osm_layer_move_down 图层下移

方法名称:	osm_layer_move_down			
参数名	参数类型	说明		
layName	String	图层名称,为界面选项卡的名称		
返回值	Int	-1=成功,0=失败(找不到对应的图层)		

4.4.3 osm layer move top 图层置顶

方法名称:	osm_layer_move_top			
参数名	参数类型	说明		
layName	String	图层名称,为界面选项卡的名称		
返回值	Int	-1=成功,0=失败(找不到对应的图层)		

4.4.4 osm_layer_move_bottom 图层到底

方法名称:	osm_layer_move_bottom			
参数名	参数类型	· 说明		
layName	String	图层名称,为界面选项卡的名称		
返回值	Int	-1=成功,0=失败(找不到对应的图层)		

4.5 对应界面设置



5、 图层脚本呼叫与事件响应

5.1 osm_layer_call_function 脚本呼叫

函数原型:

方法名称:	osm_layer_call_function			
参数名	参数类型	参数类型 说明		
layName	String	图层名称,为界面选项卡的名称		
args	String	输入参数集合		
返回值	String	结果参数集合		

- *参数集合是使用分号(;)分割的"键=值"集合,类似:
- "function=XXX; lat=XXX; lon=XXX;...;"
- 各个键值对的顺序无关

调用注意事项:

- 1、调用者应该在 UI 线程
- 2、调用行为是阻塞的
- 3、各个图层/插件支持不同的方法,详见各个图层的方法说明

范例:

```
string cmd = "function=set_ruler_status;status=-1;";
res = axqtaxviewer_planetosm.osm layer_call function("grid1", cmd);
```

5.2 evt_Message 图层事件响应

方法名称:	evt_Message	
参数名	参数类型	说明
args	String	结果参数集合

^{*}参数集合是使用分号(;)分割的"键=值"集合,类似:

5.3 从字符串到词典的转换

为了在外部程序中方便的使用键-值集合,我们可以使用一段小代码,把字符串中的键值集合转换为词典,提供两个函数,当然,用户也可自己写。

5.3.1 C#转换函数

```
Dictionary<string, string> string2map(string s)
```

[&]quot;name=XXX; destin=XXX;source=XXX;...;"

```
Dictionary<string, string> map = new Dictionary<string, string>();
          char[] charSeparators = new char[] { ';' };
          string[] result = s.Split(charSeparators, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
          foreach (string p in result)
             char[] chars2 = new char[] { '=' };
             string[] kv = p.Split(chars2, StringSplitOptions.None);
             if (kv.Count() > 1)
                 try
                    map.Add(kv[0],kv[1]);
                 catch (ArgumentException)
                    addMsg(4,"An element with Key = \""+kv[0]+"\" already exists.");
             }
          return map;
         C++/Qt 转换函数
5.3.2
#include <QMap>
#include < QString>
#include < QStringList >
QMap<QString, QVariant> string_to_map(const QString & s)
          QMap<QString, QVariant> res;
          QStringList lst = s. split(";");
          foreach (QString s, 1st)
          {
                    int t = s. index0f("=");
                    if (t>0 && t< s. size())</pre>
                     {
                               QString name = s.left(t).trimmed();
                               QString value = s.mid(t+1). trimmed();
                               res[name] = value;
                    }
          }
          return res;
```

{

}

5.3.3 例子

6、 插件图层功能调用


6.1 量测插件 grid 功能

6.1.1 get_ruler_status 获取工具状态

```
范例呼叫:
string res =
axqtaxviewer_planetosm.osm_layer_call_function
(
"grid1", "function=get_ruler_status;"
```

呼叫参数表				
键名	键意义	取值	说明	
function	函数名称	get_ruler_status	获取当前量测状态	
返回参数表				
键名	键意义	取值	说明	
status	状态值	0 或者-1	0 为关闭, 1 为打开	

对应界面元素




6.1.2 set_ruler_status 设置工具状态

范例呼叫:

```
string cmd = "function=set_ruler_status;status=-1;";
res = axqtaxviewer_planetosm.osm_layer_call_function("grid1", cmd);
```

呼叫参数表				
键名	键意义	取值	说明	
function	函数名称	set_ruler_status	获取当前量测状态	
status	新状态	0, -1	0=关闭,-1 为打开	
返回参数表				
键名	键意义	取值	说明	
status	当前状态值	0 或者-1	0 为关闭, 1 为打开	



6.1.3 get_polygon 获取当前框选区域

范例呼叫:

string res = axqtaxviewer_planetosm.osm_layer_call_function
("grid1","function=get polygon;");


	(grad , randoron goo_por.gon, //					
呼叫参数表						
键名	键意义	取值	说明			
function	函数名称	get_polygon	获取当前量测状态			
返回参数表						
键名	键意义	取值	说明			
size	顶点数目	0~N	0表示空			
lat0	第一个顶点纬度					
lon0	第一个顶点经度					
lat1	第二个顶点纬度					
lon1	第二个顶点经度	_				
lat< size-1>	第 size 个顶点纬					
	度					
lon< size-1>	第 size 个顶点经					
	度					

范例返回:

"lat0=-22.5937260639293;lat1=-25.1651733686639;lat2=-10.4878118820567;lat3=-6.315298538 33003;lat4=-15.9613290815966;lat5=-22.5937260639293;lon0=-2.8125;lon1=56.25;lon2=40.781 25;lon3=7.03125;lon4=15.46875;lon5=-2.8125;size=6;"

对应界面元素

Results




6.2 标图插件 geomarker 功能

6.2.1 update_point 添加/更新点标记

范例呼叫:

呼叫参数表(*为必)	 先)				
键名	键意义	取值	说明		
function *	函数名称	update_point	添加点标记		
name*	点 ID	自定义	必须唯一, 否则会覆盖同名点		
type	标记类型	1,2	1=椭圆点(default)		
			2=矩形点		
lat*	点的经度				
lon*	点的纬度				
style_pen	线类型	0~6	参考界面的线选项		
color_pen	线色	字符串	r,g,b,alpha		
			红,绿,蓝,透明度		
width_pen	线宽	>=0	为像素宽		
style_brush	填充类型	0~14	参考界面的填充选项		
color_ brush	填充色	字符串	r,g,b,alpha		
			红,绿,蓝,透明度		
color_ label	字体颜色	字符串	r,g,b,alpha		
			红,绿,蓝,透明度		
weight_label	字体粗细	0~99	0~99, 99 最粗		
size_label	字号	0~N	字的大小		
width	符号宽度	0~N	像素宽度		
height	符号高度	0~N	像素高度		
返回参数表					
键名	键意义	取值	说明		
error	错误信息		如果不存在,说明成功		



6.2.2 update_line 添加/更新线标记


范例呼叫:

```
string res = axqtaxviewer_planetosm.osm_layer_call_function("geomarker1",
    "function=update_line;name=ID3;type=3;" +
    "lat0=40;lon0=98;lat1=12;lon1=144;"+
    "style pen=4;color pen=255,0.0,96;width pen=2;");
```

scyle_pen=4,	style_pen-4;color_pen-255,0,0,96;width_pen-2;);					
呼叫参数表(*为必选)						
键名	键意义	取值	说明			
function *	函数名称	update_line	添加线标记			
name*	点ID	自定义	必须唯一,否则会覆盖同名点			
type	标记类型	3	3=线(default)			
lat0*	起点的经度					
lon0*	起点的纬度					
lat1*	终点的经度					
lon1*	终点的纬度					
style_pen	线类型	0~6	参考界面的线选项			
color_pen	线色	字符串	r,g,b,alpha			
			红,绿,蓝,透明度			

width_pen	线宽	>=0	为像素宽		
color_ label	字体颜色	字符串	r,g,b,alpha		
			红,绿,蓝,透明度		
weight_label	字体粗细	0~99	0~99, 99 最粗		
size_label	字号	0~N	字的大小		
返回参数表	返回参数表				
键名	键意义	取值	说明		
error	错误信息		如果不存在,说明成功		

对应界面元素



6.2.3 update_polygon 添加/更新多边形标记

范例呼叫:

"style_pen=2;color_pen=0,0,255,128;" +

"width_pen=3;style_brush=1;color_brush=0,255,0,128;");

医可分别 大小刀 ひかい	_ _		-1, coloi_blush-0,233, 0, 120,),
呼叫参数表(*为必选)	T	1	
键名	键意义	取值	说明
function *	函数名称	update_polygon	添加多边形标记
name*	点 ID	自定义	必须唯一,否则会覆盖同名点
type	标记类型	4,6	4= 多边形(封闭)
			6 = 分段连线(开放)
lat0*	顶点1的经度		
lon0*	顶点1的纬度		
lat1*	顶点 2 的经度		
lon1*	顶点 2 的纬度		
lat2*	顶点3的经度		
lon2*	顶点3的纬度		
style_pen	线类型	0~6	参考界面的线选项
color_pen	线色	字符串	r,g,b,alpha
			红,绿,蓝,透明度
width_pen	线宽	>=0	为像素宽
style_brush	填充类型	0~14	参考界面的填充选项
color_ brush	填充色	字符串	r,g,b,alpha
			红,绿,蓝,透明度
color_ label	字体颜色	字符串	r,g,b,alpha
			红,绿,蓝,透明度
weight_label	字体粗细	0~99	0~99, 99 最粗
size_label	字号	0~N	字的大小
返回参数表			
键名	键意义	取值	说明
error	错误信息		如果不存在,说明成功




6.2.4 update_icon 添加/更新图标标记

范例呼叫:

呼叫参数表(*为必选)				
键名	键意义	取值	说明	
function *	函数名称	update_icon	添加图标标记	
name*	点 ID	自定义	必须唯一, 否则会覆盖同名点	
type	标记类型	5	5= 图标	
			6= 分段连线(开放)	
lat*	经度			
lon*	纬度			
icon	图标名	自定	需要与已有图标名对应	
scale	缩放因子	>0	=1 为原始大小,<1 缩小	
			>1 放大	

rotate	旋转因子	0-360	旋转 (顺时针)
smooth	平滑边缘	0,1	0=不平滑, 1=平滑
color_label	字体颜色	字符串	r,g,b,alpha
			红,绿,蓝,透明度
weight_label	字体粗细	0~99	0~99, 99 最粗
size_label	字号	0~N	字的大小
返回参数表			
键名	键意义	取值	说明
error	错误信息		如果不存在,说明成功

对应界面元素



6.2.5 update_props 更新标签显示功能


范例呼叫:

```
res = axqtaxviewer_planetosm.osm_layer_call_function("geomarker1",
"function=update_props;name=ID2;" +
"LABEL=Neimeng;EXPRESS=YunDa;Pero=NORMAL;" +
"CheckTime=2014-12-30 07:18:32;" +
"From=Huhehaote;To=YinChuan");
```

呼叫参数表(*为必选)

键名	键意义	取值	说明	
function *	函数名称	update_props	更新标签显示	
name*	点 ID	自定义	必须唯一,否则会覆盖同名点	
其他键值自定义	自定义	自定义	不要与关键词 function, name	
			重名	
返回参数表				
键名	键意义	取值	说明	
error	错误信息		如果不存在,说明成功	

对应界面元素




6.2.6 exists 查找标记是否存在

范例呼叫:

res = axqtaxviewer_planetosm.osm_layer_call_function("geomarker1",

"function=exists; name=ID2;");

呼叫参数表(*为必选)			
键名	键意义	取值	说明
function *	函数名称	exists	更新标签显示
name*	点 ID	自定义	必须唯一,否则会覆盖同名点
返回参数表			
键名	键意义	取值	说明
return	结果	0,1	0=不存在 1=存在




6.2.7 delete_marks 删除标记

范例呼叫:

string res = axqtaxviewer_planetosm.osm_layer_call_function("geomarker1",
"function=delete_marks; name0=ID1; name1=ID2; name2=lena1");

	•		·
呼叫参数表(*为必选)			
键名	键意义	取值	说明
function *	函数名称	delete_marks	删除标记
name0	第一个待删 ID		如果不存在,则全删除
name1	第二个待删 ID		
返回参数表			
键名	键意义	取值	说明
name0	错误信息	0,1	0=未删除,1=删除
name1	错误信息	0,1	0=未删除,1=删除
*如果在呼叫参数里没有指定 name,则会删除全部,返回 ALL=1			



6.2.8 delete_props 删除某个标记的属性

范例呼叫:

string res = axqtaxviewer_planetosm.osm_layer_call_function("geomarker1",
"function=delete_props; name=ID1; prop0=TIME; prop1=Profit; Prop2=Address; Pr
op3=tel;");

呼叫参数表(*为必选)					
键名	键意义	取值	说明		
function *	函数名称	delete_props	删除某个标记的属性		
name0	第一个待删 ID		如果不存在,则全删除		
name1	第二个待删 ID				
返回参数表					
键名	键意义	取值	说明		
name0	成功删除	0,1	0=未删除, 1=删除		
name1	成功删除	0,1	0=未删除,1=删除		
*如果在呼叫参数里没有指定 name,则会删除全部,返回 ALL=1					



6.2.9 mark_names 返回所有的标记名

范例呼叫:

呼叫参数表(*为必选)			
键名	键意义	取值	说明
function *	函数名称	mark_names	返回所有的标记名
返回参数表			
键名	键意义	取值	说明
name0	第一个标记名		
name1	第二个标记名		
name <n-1></n-1>	第 N 个标记名		

6.2.10 mark 返回特定标记的所有信息

范例呼叫:

```
string res = axqtaxviewer_planetosm.osm_layer_call_function
("geomarker1","function=mark;name=LENA;");
```

(geomatkett , tunction-mark, name-mark,),				
呼叫参数表(*为必选)				
键名	键意义	取值	说明	
function *	函数名称	mark	返回特定标记的所有信息	
name *	查询的标记名			
返回参数表	·	•	•	
键名	键意义	取值	说明	
name	点 ID			
type	标记类型	1,2	1=椭圆点(default)	
			2=矩形点	
lat	点的经度			
lon	点的纬度			
lat0	经度1			
lon0	纬度1			

lat1	经度2		
lon1	纬度 2		
style_pen	线类型	0~6	参考界面的线选项
color_pen	线色	字符串	r,g,b,alpha
			红,绿,蓝,透明度
width_pen	线宽	>=0	为像素宽
style_brush	填充类型	0~14	参考界面的填充选项
color_ brush	填充色	字符串	r,g,b,alpha
			红,绿,蓝,透明度
color_ label	字体颜色	字符串	r,g,b,alpha
			红,绿,蓝,透明度
weight_label	字体粗细	0~99	0~99,99 最粗
size_label	字号	0~N	字的大小
width	符号宽度	0~N	像素宽度
height	符号高度	0~N	像素高度
error	错误信息		如果不存在,说明成功

6.2.11 props 返回特定标记的标签

范例呼叫:

string res = axqtaxviewer_planetosm.osm_layer_call_function
("geomarker1","function=props;name=LENA;");

呼叫参数表(*为必选)		
键名	键意义	取值	说明
function *	函数名称	mark	返回特定标记的标签
name *	查询的标记名		
返回参数表			
键名	键意义	取值	说明
name	点 ID		
error	错误信息		如果不存在,说明成功
其他为自定义的标签名、值集合			


6.2.12 add_resource 添加资源(图标)

范例呼叫:

呼叫参数表(*为必选)			
键名	键意义	取值	说明

function *	函数名称	add_resource	删除标记
name *	图标名	自定义	
filename *	图标文件名	文件位置	注意\\和/的区别
centerx *	图标的中心点偏	中心点位置	如一个手型图标的中心在手
centerx *	移		指,一个旗子的中心在旗杆底
			部
返回参数表			
键名	键意义	取值	说明
error	错误信息		如果不存在,说明成功

对应界面元素



6.2.13 save_resources 保存资源(图标)

string ret = axqtaxviewer_planetosm.osm_layer_call_function("geomarker1",
 "function=save_resources;xml=d:/1.xml");


呼叫参数表(*为必选)			
键名	键意义	取值	说明
function *	函数名称	save_resources	保存图标

xml *	xml 文件名	文件位置	注意\\和/的区别
返回参数表			
键名	键意义	取值	说明
error	错误信息		如果不存在,说明成功

6.2.14 load_resources 读取资源(图标)

string ret = axqtaxviewer_planetosm.osm_layer_call_function("geomarker1",
 "function=load resources;xml=d:/1.xml");

呼叫参数表(*为必选)				
键名	键意义	取值	说明	
function *	函数名称	load_resources	读取图标	
xml *	xml 文件名	文件位置	注意\\和/的区别	
返回参数表				
键名	键意义	取值	说明	
error	错误信息		如果不存在,说明成功	



6.2.15 save_xml 保存标记

string ret = axqtaxviewer_planetosm.osm_layer_call_function("geomarker1",
"function=save_xml;xml=d:/mark.xml");

呼叫参数表(*为必选)				
键名	键意义	取值	说明	
function *	函数名称	save_xml	保存所有	
xml *	xml 文件名	文件位置	注意\\和/的区别	
返回参数表				
键名	键意义	取值	说明	
error	错误信息		如果不存在,说明成功	



6.2.16 load_xml 读取标记

string ret = axqtaxviewer_planetosm.osm_layer_call_function("geomarker1",
 "function=load xml;xml=d:/mark.xml");

-				
呼叫参数表(*为必选)				
键名	键意义	取值	说明	
function *	函数名称	load_xml	读取标记	
xml *	xml 文件名	文件位置	注意\\和/的区别	
返回参数表				
键名	键意义	取值	说明	
error	错误信息		如果不存在,说明成功	

6.2.17 show_props 展开/隐藏所选图元的详细描述

string ret = axqtaxviewer_planetosm.osm_layer_call_function("geomarker1",
 "function=show_props;YunNam=0;Dali=1;Shandong=0;qujing=1;");

呼叫参数表(*为必选)				
键名	键意义	取值	说明	
function *	函数名称	show_props	展开/隐藏所选图元的详细描述	
<id0> *</id0>	被展开/隐藏的图	0,1	0=隐藏,1=展开	
[ID1][Idn-1]	元 ID			
没有列出的图元将被自动关闭展开状态				
返回参数表				
键名	键意义	取值	说明	
error	错误信息		如果不存在,说明成功	

[ID1][Idn-1]	操作后的状态	

6.2.18 props_vis 得到各个图元的详细信息展开状态

string ret = axqtaxviewer_planetosm.osm_layer_call_function("geomarker1",
"function=props vis;name0=YunNam;name1=Shandong;");


呼叫参数表(*为必选)				
键名	键意义	取值	说明	
function *	函数名称	props_vis	得到各个图元的详细信息展开	
			状态	
空	要询问的图元 ID			
Name0nameN-1				
没有列出的图元将被自动关闭展开状态				
返回参数表				
键名	键意义	取值	说明	
error	错误信息		如果不存在,说明成功	
[ID1][Idn-1]	状态	0,1	0=隐藏,1=展开	

6.2.19 set_mod 设置当前交互模式

允许用户通过拉框方式选取元素以便进行下一步操作。

string ret = axqtaxviewer_planetosm.osm_layer_call_function("geomarker1",
 "function=set_mod; mod=0;");

呼叫参数表(*为必选)				
键名	键意义	取值	说明	
function *	函数名称	set_mod	设置当前交互模式	
mod	模式号	mod	模式=0:display, =1:rect sel	
返回参数表				
键名	键意义	取值	说明	
error	错误信息		如果不存在,说明成功	




6.2.20 selection_clear 清除所有元素的被选中状态

string ret = axqtaxviewer_planetosm.osm_layer_call_function("geomarker1",
"function=selection clear; ");

	_				
呼叫参数表(*为必选)					
键名	键意义	取值	说明		
function *	函数名称	selection_clear	清除所有元素的被选中状态		
返回参数表	返回参数表				
键名	键意义	取值	说明		
error	错误信息		如果不存在,说明成功		

对应界面元素:



6.2.21 selection_delete 删除所有被选中的元素

string ret = axqtaxviewer_planetosm.osm_layer_call_function("geomarker1",
 "function=selection delete; ");

呼叫参数表(*为必选)			
键名	键意义	取值	说明
function *	函数名称	selection_delete	删除所有被选中的元素

返回参数表			
键名	键意义	取值	说明
error	错误信息		如果不存在,说明成功

对应界面元素:



6.2.22 selected_items 返回所有被选中项目的 id

string ret = axqtaxviewer_planetosm.osm_layer_call_function("geomarker1",
 "function=selected items; ");

	_		
呼叫参数表(*为必选)			
键名	键意义	取值	说明
function *	函数名称	selected_items	返回所有被选中项目的 id
返回参数表			
键名	键意义	取值	说明
name0	第一个标记名		
name1	第二个标记名		
name <n-1></n-1>	第 N 个标记名		

6.2.23 set_default_style 设置默认样式

默认样式是指 update_XXX 系列方法中,如果不提供样式参数,则标绘默认使用的样式。
string ret = axqtaxviewer_planetosm.osm_layer_call_function("geomarker1",
"function=set_default_style; style_pen=2; color_pen=0,0,255,128; width_pen=
3; style_brush=1; color_brush=0,255,0,128; width=16; height=20; color_label=0,0,255,96; weight_label=99; size_label=12; icon=lena; scale=1.2; rotate=12; sm
ooth=1; point_type=2; polygon_type =4;");

呼叫参数表(*为必选)			
键名	键意义	取值	
function *	函数名称	set_default_style	设置默认样式
style_pen	默认线类型	0~6	参考界面的线选项
color_pen	默认线色	字符串	r,g,b,alpha
			红,绿,蓝,透明度
width_pen	默认线宽	>=0	为像素宽
style_brush	默认填充类型	0~14	参考界面的填充选项
color_ brush	默认填充色	字符串	r,g,b,alpha
			红,绿,蓝,透明度

width	默认符号宽度	0~N	像素宽度
height	默认符号高度	0~N	像素高度
size_label	默认字号	0~N	字的大小
weight_label	默认字体粗细	0~99	0~99, 99 最粗
color_ label	默认字体颜色	字符串	r,g,b,alpha
			红,绿,蓝,透明度
icon	默认图标名	自定	需要与已有图标名对应
scale	默认缩放因子	>0	=1 为原始大小,<1 缩小
			>1 放大
rotate	默认旋转因子	0-360	旋转 (顺时针)
smooth	默认平滑边缘	0,1	0=不平滑,1=平滑
point_type	默认点标记类型	1,2	1=矩形标记 2=椭圆标记
polygon_type	默认多边形类型	4,6	4=实心多边形 6=开放线段
返回参数表			
键名	键意义	取值	说明
error	错误信息		如果不存在,说明成功

6.2.24 default_style 返回默认样式

string ret = axqtaxviewer_planetosm.osm_layer_call_function("geomarker1",
"function= default_style;");

呼叫参数表(*为必选)			
键名	键意义	取值	说明
function *	函数名称	default_style	返回默认样式
返回参数表			
键名	键意义	取值	说明
style_pen	默认线类型	0~6	参考界面的线选项
color_pen	默认线色	字符串	r,g,b,alpha
			红,绿,蓝,透明度
width_pen	默认线宽	>=0	为像素宽
style_brush	默认填充类型	0~14	参考界面的填充选项
color_ brush	默认填充色	字符串	r,g,b,alpha
			红,绿,蓝,透明度
width	默认符号宽度	0~N	像素宽度
height	默认符号高度	0~N	像素高度
size_label	默认字号	0~N	字的大小
weight_label	默认字体粗细	0~99	0~99, 99 最粗
color_ label	默认字体颜色	字符串	r,g,b,alpha
			红,绿,蓝,透明度
icon	默认图标名	自定	需要与已有图标名对应
scale	默认缩放因子	>0	=1 为原始大小,<1 缩小
			>1 放大

rotate	默认旋转因子	0-360	旋转 (顺时针)
smooth	默认平滑边缘	0,1	0=不平滑, 1=平滑
point_type	默认点标记类型	1,2	1=矩形标记 2=椭圆标记
polygon_type	默认多边形类型	4,6	4=实心多边形 6=开放线段
error	错误信息		如果不存在,说明成功

7、 控件事件参考

控件事件会通过 evt_Message 发往容器(如 C#程序等),容器即可获知发生在控件中的一切。

事件是以字符串形式封装的"键-值"集合,所有事件都包含三个共有键:

- 1、来源"source"
- 2、目的"destin"
- 3、名称"name"

此外,根据 name 不同,还会跟随若干专有属性名、属性值。

7.1 地图状态事件

7.1.1 WINDOW_CREATE 地图初始化事件

事件体举例: destin=ALL;name=WINDOW CREATE;source=MAIN MAP;

键名	键意义	取值	说明
source	事件来源	MAIN_MAP	MAIN_MAP 表示主控件
destin	事件目的	ALL	表示发给所有接收者
name	事件名称	WINDOW_CREATE	窗口正在创建

7.1.2 MAP_INITED 地图初始化完成事件

事件体举例: destin=ALL;nLevel=0;name=MAP_INITED;source=MAIN_MAP;

键名	键意义	取值	说明
source	事件来源	MAIN_MAP	OSM 表示 OSM 背景图层
destin	事件目的	ALL	表示发给所有接收者
name	事件名称	MAP_INITED	地图初始化完成

7.1.3 CONNECTION 服务连接事件

事件体举例:

destin=ALL;name=CONNECTION;source=OSM;status=CONNECTED;

destin=ALL;name=CONNECTION;source=OSM;status=CLOSED;

键名	键意义	取值	说明
source	事件来源	OSM	OSM 表示 OSM 背景图层
destin	事件目的	ALL	表示发给所有接收者
name	事件名称	CONNECTION	表示该图层会按需试图从服务
			器下载瓦片
status	状态	CONNECTED	表示"已设置"或者"未设置"
		CLOSED	

7.1.4 MAP_RESIZED 地图尺寸变化

destin=OUTER;height=453;name=MAP RESIZED;source=MAIN MAP;width=445;

键名	键意义	取值	说明
source	事件来源	MAIN_MAP	OSM 表示 OSM 背景图层

destin	事件目的	OUTER	表示发给控件外部的容器(C#)
name	事件名称	MAP_RESIZED	地图尺寸变化
width	宽度	像素数	
height	高度	像素数	

7.2 用户漫游事件

7.2.1 MOUSE_XBUTTON_? 鼠标点击事件

事件体举例:

 $destin=OUTER; lat=7.71099165543323; lon=14.0625; nLevel=0; name=MOUSE_LBUTTON_DOWN; source=MAIN_MAP;$

键名	键意义	取值	说明
source	事件来源	MAIN_MAP	MAIN_MAP 表示控件
destin	事件目的	OUTER	表示发给外部控件容器(如 C#)
name	事件名称	MOUSE_LBUTTON_DOWN	左键按下
		MOUSE_RBUTTON_DOWN	右键按下
		MOUSE_MBUTTON_DOWN	中键按下
		MOUSE_BUTTON_DOWN	键按下
		MOUSE_LBUTTON_UP	左键弹起
		MOUSE_RBUTTON_UP	右键弹起
		MOUSE_MBUTTON_UP	中键弹起
		MOUSE_BUTTON_UP	键弹起
		MOUSE_LBUTTON_DBLCLK	左键双击
		MOUSE_RBUTTON_DBLCLK	右键双击
		MOUSE_MBUTTON_DBLCLK	中键双击
		MOUSE_BUTTON_DBLCLK	键双击
nLevel	比例尺	当前比例尺	0~18
lat	当前纬度		单位为度
lon	当前经度		单位为度

7.2.2 MOUSE_WHELL 滚轮事件

事件体举例:

 $aDeltaX=0; aDeltaY=120; destin=OUTER; lat=-58.0778762678752; lon=97.03125; nLevel=0; name=MOUSE_WHELL; pDeltaX=0; pDeltaY=0; source=MAIN_MAP; longer longe$

键名	键意义	取值	说明
source	事件来源	MAIN_MAP	MAIN_MAP 表示控件
destin	事件目的	OUTER	表示发给外部控件容器(如 C#)
name	事件名称	MOUSE_WHELL	滚轮事件
nLevel	比例尺	当前比例尺	0~18
lat	当前纬度		单位为度
lon	当前经度		单位为度

pDeltaX	X 点偏移	1 单位为 pixel	pDelta 是对专业二维轨迹球而言的。对
pDeltaY	Y点偏移	1 单位为 pixel	一般的鼠标,为0
aDeltaX	X 角偏移	1单位为"八分之一度"	aDeltax 是对专业二维轨迹球而言的。
			对一般的鼠标,为0
aDeltaY	Y角偏移	1单位为"八分之一度"	为滚轮的步进

7.2.3 MOUSE_MOVE 滚轮事件

事件体举例:

 $destin=OUTER; lat=7.71099165543323; lon=14.0625; mask=0; nLevel=0; name=MOUSE_MOVE; sour ce=MAIN_MAP;$

键名	键意义	取值	说明
延扣			
source	事件来源	MAIN_MAP	MAIN_MAP 表示控件
destin	事件目的	OUTER	表示发给外部控件容器(如 C#)
name	事件名称	MOUSE_MOVE	鼠标移动
nLevel	比例尺	当前比例尺	0~18
lat	当前纬度		单位为度
lon	当前经度		单位为度
Mask	按键状态	0x01 = 左键按下	为掩码,可直接使用&运算符测试
		0x02 = 右键按下	
		0x04 = 中键按下	

7.2.4 CENTER_CHANGED 中心变更事件

事件体举例:

 $\label{lem:destin} destin=OUTER; lat=31.5785354264734; lon=120.76171875; nLevel=3; name=CENTER_CHANGED; so urce=MAIN MAP;$

	_ ′		
键名	键意义	取值	说明
source	事件来源	MAIN_MAP	MAIN_MAP 表示控件
destin	事件目的	OUTER	表示发给外部控件容器(如 C#)
name	事件名称	CENTER_CHANGED	中心改变
nLevel	比例尺	当前比例尺	0~18
lat	当前纬度		单位为度
lon	当前经度		单位为度

7.3 LAYER_MOVED_XXX 图层顺序变更事件

事件体举例:

destin=ALL;layerName=geomarker1;name=LAYER_MOVED_DOWN;source=MAIN_MAP;

键名	键意义	取值	说明
source	事件来源	MAIN_MAP	MAIN_MAP 表示控件
destin	事件目的	ALL	所有接收者
name	事件名称	LAYER_MOVED_UP	图层已经上移
		LAYER_MOVED_DOWN	图层已经下移

		LAYER_MOVED_TOP	图层已经置顶
		LAYER_MOVED_BOTTOM	图层已经置底
layerName	图层名称		

7.4 ITEM_XBUTTON_XXXCLICKED geomarker 插件图元鼠标事件

事件体举例:

destin=ALL;id=ID7;name=ITEM_LBUTTON_CLICKED;source=geomarker1;

键名	键意义	取值	说明
source	事件来源	geomarker <n></n>	Geomark1 表示第一个 geomarker 插
			件
			Geomark2 表示第二个 geomarker 插
			件
destin	事件目的	ALL	表示发给所有部位
name	事件名称	ITEM_LBUTTON_CLICKED	左键单击
		ITEM_RBUTTON_CLICKED	右键单击
		ITEM_MBUTTON_CLICKED	中键单击
		ITEM_BUTTON_CLICKED	键单击
		ITEM_LBUTTON_DBLCLICKED	左键双击
		ITEM_RBUTTON_DBLCLICKED	右键双击
		ITEM_MBUTTON_DBLCLICKED	中键双击
		ITEM_BUTTON_DBLCLICKED	键双击
id	图元 ID	为被单击的图元ID	可以调用相应方法获取该 ID 的详细
			信息