

TDAI2026 — Checklist antes de un set

36 escenas · Arturia MiniLab mkII · TouchDesigner | 4 bloques: casa · montaje · prueba de sonido · últimos 5 minutos

1 · En casa

con tiempo — no en el lugar

- Todo lo de este bloque tarda minutos y necesita que puedas mirar la pantalla con calma. Nada de esto se hace bien a 20 minutos de tocar.
- Repo actualizado y ramas mergeadas.**
Si mergeaste algo nuevo: `/project1 > System > Reconstruir Todo`.
- El reporte del build dice RESULTADO: TODO OK.**
Se imprime en la Textport al reconstruir. Si dice HAY FALLOS ARRIBA, leelo antes de seguir.
- Carpeta de media cargada.** `/project1 > Media > Carpeta de imagenes / GIFs`
Después apretá **Releer la carpeta**. Sin esto, las escenas 19, 34 y 35 salen negras.
- Miniaturas horneadas.** `System > Hornear Miniaturas`
Tarda unos segundos y no hay que tocar nada mientras corre. Sin esto la grilla del dashboard está en negro y navegás de memoria.
- Mapeo MIDI guardado.** `MIDI Mapping > Guardar Mapeo`
- Snapshots de las escenas que vas a usar.** `Presets > Snapshot`
Dejá **Recall al cambiar escena** prendido para que vuelvan solos.
- Setlist escrito si vas a usarlo.** `Bancos > Setlist`
Índices separados por coma o espacio: 0, 4, 17, 23. Prendé **Next/Prev** siguen el setlist.
- Carpeta de grabación creada en el disco si vas a grabar.** `Salidas > Carpeta de grabacion`
- Probá el set entero una vez.**
Es el único momento en que vas a descubrir que una escena que te gustaba no funciona con tu música.

Trampa: las 6 perillas **Detail** arrancan en **0**, o sea que toda escena se abre en su versión más apagada. Si una escena te parece "vacía" al probarla, subí D1–D4 antes de descartarla.

El orden importa: el MiniLab tiene que estar enchufado **antes** de abrir TouchDesigner, si no el Device no aparece en la lista.

- ☐ **MiniLab conectado por USB** — y recién después abrir TouchDesigner.
- ☐ **Device de audio elegido.** `/project1/audio1 > Device`
- ☐ **Device MIDI elegido:** Arturia MiniLab mkII. `/project1/midi1 > Device`
- ☐ **Mapeo cargado.** `MIDI Mapping > Cargar Mapeo`
Movés un knob y mirás que el valor se mueva en el panel del dashboard. Si no se mueve, el mapeo no entró.
- ☐ **Rango del piano re-aprendido.** `MIDI Mapping > Learn Piano: tecla mas GRAVE` → tocás la más grave → `Learn Piano: tecla mas AGUDA` → tocás la más aguda.
Dos toques, diez segundos.
- ☐ **Ventana de proyección abierta.** `/project1/show_window > Monitor` → elegís el proyector → pulso **Open**.
- ☐ **Resolución de salida acorde al proyector.** `Output > Output Width / Height`
- ☐ **Dashboard abierto** en modo Perform. `/project1/dashboard_ui`
- ☐ **Device de salida MIDI** si querés LEDs en los pads. `/project1/midi_out > Device` + `Bancos > LEDs de pads`

La trampa que más caro sale: los botones **Octave +/-** del MiniLab corren el teclado **sin avisarle al software**. Si alguien los tocó (o quedaron corridos de la última vez), las 25 teclas dejan de caer donde el rig las espera y el efecto del piano se vuelve errático o directamente mudo. Por eso el **Learn del rango del piano va en cada montaje**, no solo la primera vez.

TouchDesigner NON-COMMERCIAL limita la salida a **1280×1280**. Si el proyector es 1920×1080, la salida es 1280×720 y la escala la hace la ventana. No es un error del rig.

Los LEDs de pads y NDI / Syphon nunca se probaron contra hardware real. Si los vas a usar, probalos en el montaje — no en el primer tema. Si no arrancan, dejá **LEDs de pads** y **Salida externa** apagados: el rig funciona igual.

3 · Prueba de sonido

con la música real, no con Spotify

Las ganancias de audio son lo único que **no** se puede dejar calibrado de casa: dependen de la mesa, del cable y del volumen de la sala. Es el bloque que más se saltea y el que más arruina un set.

☐ **Los medidores VU se mueven.** Panel de estado del dashboard: Bass / Mid / High / Kick.

Si están planos, el problema es el Device de audio, no las ganancias.

☐ **Ajustá las ganancias con un tema del set sonando fuerte.** Audio > Master / Bass / Mid / High Gain

Buscá que las barras lleguen arriba en los picos y no vivan clavadas al tope.

☐ **Calibrá el bombo.** Audio > Beat Threshold

Subí hasta que Kick pulse en el bombo y **no** en cada golpe. Es lo que dispara el cambio de imagen en modo BEAT / COMPÁS.

☐ **Probá 3 o 4 escenas del setlist** con la música puesta, no en silencio.

☐ **Probá el piano:** tocás una escala y ves que cada escena se mueve de verdad.

☐ **Probá los 8 pads del banco B** (Grain, Glitch, Pixelate, Strobe, Invert, Mirror, Zoom, Posterize).

☐ **Probá la carpeta de media** en la escena 19, 34 o 35.

El panel de estado te dice el modo, la posición (07/24) y el nombre del archivo. Si dice sin carpeta o 0 archivos, volvé al bloque 1.

☐ **Elegí el modo de media del set.** Media > Como cambia de imagen

MODO DE MEDIA	CUÁNDO CAMBIA	PARA QUÉ
MANUAL	Nunca sola	Set ensayado, vos elegís el momento
TIEMPO	Cada N segundos	Fondo que respira mientras hacés otra cosa
BEAT	Un cambio por bombo	Casi estrobo, para un pico
COMPÁS	Cada N golpes (4)	El más usable: el cambio cae en el 1
PIANO	La tecla elige la imagen	Volver a una tecla vuelve a esa imagen exacta

Todo esto es dejar el rig en un estado conocido. Son estados que sobreviven a la sesión anterior sin que nada te avise.

- ☐ **Failsafe en nivel 0.** Failsafe > Reset del failsafe
Si en la prueba el FPS bajó, el rig puede haber apagado la estela o bajado la resolución al 70% **y haber quedado así.**
- ☐ **Preview All apagado y Freeze Inactive Scenes prendido.** Performance
Preview All prendido hunde el FPS: cocina las 36 escenas a la vez.
- ☐ **Autopilot apagado** salvo que lo quieras. Autopilot
- ☐ **Energía apagada** salvo que la vayas a usar. Bancos > Energia escribe las perillas
- ☐ **Modo Cue como lo quieras** — sabiendo cuál elegiste. Preview > Cue: click carga preview
- ☐ **Banco / setlist en el punto de arranque.**
- ☐ **Escena 0 cargada, Blackout prendido.** Lo bajás cuando arranca el primer tema.
- ☐ **Safe Start Blackout desmarcado** si no querés que el próximo arranque abra en negro. System
- ☐ **Brillo arriba y audio arriba.** Master Fade y Audio Amount en 1.
Leé la advertencia de abajo.

Tarjeta de emergencia

Lo que apretás cuando algo se fue de las manos y no hay tiempo de pensar.

PÁNICO

botón del dashboard

Blackout + escena 0 + los 11 efectos a cero + apaga Autopilot, Cue y Congelar imagen. Es el botón que querés tener en un pad.

RESET

Baja TODO a cero — incluido el Master Fade y el Audio Amount. Mantiene la escena en la que estás, pero **después de un Reset la salida está en negro y sin audio hasta que subas esas dos.** Es a propósito, pero enterarse en vivo es feo.

Blackout

Corta la salida sin tocar nada más. Es lo que querés si solo necesitás desaparecer un momento.

Se ve todo negro

En orden: ¿Blackout? → ¿Master Fade en 0? → ¿Cue prendido y estás cargando al preview? → ¿escena de media sin carpeta? El panel de estado responde las cuatro.

El FPS se cae

El failsafe ya está bajando calidad solo. A mano: apagá la estela, apagá dos capas, bajá la resolución de salida.

El MIDI dejó de responder

/project1/midi1 → volvé a elegir el Device. Si el piano quedó raro, reaprendé el rango (2 toques).

La imagen no cambia

¿Congelar imagen prendido? Le gana a todos los modos automáticos, a propósito.