

Documentación Tarea 7

Parte A.

El equipo eligió el tema Cómo Configurar una VPN en Windows debido a que no es un asunto tan complejo ni tan sencillo para un especialista de Soporte TI.

Además es importante mantener un canal seguro al conectar un equipo a una red corporativa desde una ubicación externa.

Parte B.

Estructura obligatoria :

Cómo Configurar la conexión VPN

¿A quién aplica?

A colaboradores con equipos con Sistema Windows 10 u 11 que tienen la necesidad de acceder a recursos internos (carpetas compartidas, intranet, sistemas internos) desde fuera de la oficina. Para ello requieren una cuenta de dominio activa y la autorización de acceso remoto aprobada por su jefe inmediato.

Síntomas

- No es posible abrir carpetas compartidas, la intranet o sistemas internos desde casa o una red externa.
- Aparece el mensaje “No se puede conectar a [nombre de la VPN]” o errores como 691, 800 o 809.
- La conexión VPN no aparece en la lista de redes del equipo.

Causa probable

1. La conexión VPN no está configurada en el dispositivo.
2. Se configuró con datos incorrectos (servidor, tipo de VPN o clave precompartida).
3. Las credenciales de dominio están vencidas o mal escritas.

Solución paso a paso

1. Verifique que tiene conexión a internet abriendo cualquier página web (por ejemplo, www.google.com).

2. Diríjase a la pestaña **Inicio > Configuración > Red e Internet > VPN** y haga clic en **Agregar VPN**.
3. Complete los campos de la siguiente manera:
 - Proveedor de VPN: **Windows (integrado)**
 - Nombre de la conexión: **VPN Empresa**
 - Nombre o dirección del servidor: **vpn.empresa.com**
 - Tipo de VPN: **L2TP/IPsec con clave precompartida**
 - Clave precompartida: Será la proporcionada por el equipo de Help desk en el correo de alta de acceso remoto.
4. En **Tipo de información de inicio de sesión**, seleccione **Nombre de usuario y contraseña**.
5. Escriba su usuario en formato **EMPRESA\usuario** y su contraseña de dominio, y haga clic en **Guardar**.
6. En la lista de VPN, seleccione **VPN Empresa** y haga clic en **Conectar**.
7. Si su cuenta tiene MFA activo, apruebe la solicitud de inicio de sesión en su aplicación de autenticación.

Validación

La conexión se considera exitosa si se cumplen las tres siguientes condiciones:

- En **Configuración > Red e Internet > VPN**, “VPN Empresa” muestra el estado **Conectado**.
- Puede abrir la intranet (<http://intranet.empresa.local>) o una carpeta compartida (`\\servidor01\compartido`).
- Al ejecutar `ping servidor01.empresa.local` en el Símbolo del sistema, se reciben respuestas.

Escalamiento (si no funciona)

Antes de escalar, intente lo siguiente según el error:

- **Error 691:** usuario o contraseña incorrectos. Verifique el formato `EMPRESA\usuario` y que su contraseña no haya expirado.
- **Error 800:** el servidor no responde. Revise su conexión a internet o pruebe desde otra red (por ejemplo, datos móviles).

- **Error 809:** la red actual bloquea la VPN (común en hoteles o cafeterías). Pruebe desde otra red.

Si el problema continúa, levante un ticket en Help Desk (mesadeayuda@empresa.com o ext. 1234) con la siguiente información:

- nombre y usuario,
- número de equipo (etiqueta de inventario)
- código o captura del mensaje de error
- tipo de red desde la que se conecta (casa, hotel, datos móviles) y hora aproximada del intento.

Nivel de atención: N1 → N2 Redes si el error persiste con credenciales válidas.

Nota de seguridad

Nunca comparta su contraseña ni la clave precompartida, y desconecte la VPN al terminar de trabajar, especialmente en redes públicas.