

このタイマーは、外部の画像や音声ファイルに依存せずブラウザだけで動作し、長時間のバックグラウンド動作でも時間がずれないプロ仕様の設計になっています。

🕒 カウントダウンタイマー ユーザーマニュアル

1. 基本的な使い方

このタイマーは、設定メニューが普段は隠れており、タイマー表示に集中できる「没入型」のデザインを採用しています。

基本操作(ショートカットキー)

マウスで画面下部のメニューを開いてボタンを押すこともできますが、キーボードを使うとより素早く操作できます。

- **[Enter]** キー: タイマーを **スタート** します。
- **[Space]** キー: タイマーを **一時停止 / 再開** します。(アラームが鳴っている時はアラームを停止します)
- **[Esc]** キー: タイマーを **リセット** して初期状態に戻します。(アラーム鳴動中なら停止してリセットします)

メイン画面の見方

- **中央の数字**: 残り時間を大きく表示します。
 - **円形プログレスバー**: 残り時間に応じて円形のバーが減っていき、色も変化します(青 → 黄 → 赤)。
 - **全画面ボタン(右上)**: 画面をフルスクリーン表示にします。もう一度押すか **[Esc]** キーで元に戻ります。
 - **タブのタイトル**: ブラウザのタブ部分にも残り時間が表示されるため、別のタブで作業していても時間が確認できます。
-

2. 設定メニューの開き方

画面下部にマウスカーソルを移動させ、約 **0.4 秒**間カーソルを合わせ続けると、下から設定画面(SETTINGS)がせり上がってきます。

(誤操作を防ぐため、一瞬触れただけでは開かない設計になっています)

- **閉じる時**: マウスカーソルをメニューから上へ外すと、約 **2 秒**後に自動で隠れます。
また、メニュー上部の「▲ SETTINGS ▲」の部分をクリックすると即座に閉じることができます。
-

3. 設定項目の詳細

設定メニューでは、大きく分けて 3 つの段で設定を行います。

【1 段目】時間の設定

- **プリセットから選ぶ**:
プルダウンメニューから、よく使う時間(10 分~60 分)をワンタッチで選択できます。
- **カスタム時間の設定**:
「時」「分」「秒」の入力欄で細かく時間を設定できます。
 - ▲ ▼ ボタンをクリックして数字を変更します。ボタンを長押しすると連続で数字が変わります。
 - 数字を直接キーボードで入力することも可能です(不正な数値を入れると自動で補正されます)。
 - 右端の ⌛ ボタンを押すと、時間をすべて「00:00:00」にリセットします。

【2 段目】アラーム音の設定

15 種類の高品質な合成音(プログラムで作られた音)から選ぶことができます。

- **アラーム音の選択**: プルダウンから好きな楽器や音のパターンを選びます。
- **♪ 再生ボタン**: 選んだ音をテスト再生します。もう一度押すと止まります。

【3 段目】オプション設定

- **予鈴(プレアラーム)**:
チェック ☒ を入れると、終了前の指定したタイミングで短く 1 回「予鈴」が鳴り、画面が黄色く点滅して事前にお知らせします。
 - 残 [20] % のように、残り時間の割合で指定します。(例: 15 分設定で 20%なら、残り 3 分の時点)
 - 横に (@ 03:00) のように、実際に何分何秒前に鳴るかが自動計算されて表示されます。
 - **アラーム(鳴動時間)**:
タイムアップ時にアラームが鳴り続ける時間を秒数(例: 10 秒)で指定します。
 - **ループ再生**:
チェックを入れると、タイマーが 0 になった後、設定したアラーム時間だけ音が鳴り、その後自動的に同じ時間で次のカウントダウンが再スタートします。勉強や作業のサイクル(ポモドーロ・テクニックなど)に最適です。
 - **「設定を初期化」ボタン**:
現在の設定(時間や音の選択など)をすべて消去し、アプリの初期状態(デフォルト)に戻します。
-

4. 知っておくと便利な機能

- **設定の自動保存機能**
時間、アラーム音、予鈴、ループなどの設定を変更すると、自動的にブラウザ(Local Storage)に保存されます。
次回ページを開いた時、前回の設定がそのまま復元されます。
ブラウザ(Local Storage)の設定は、「設定を初期化」ボタンで消去して初期状態に戻すことができます。
- **バックグラウンドでの正確な計時**
ブラウザの別のタブを開いていたり、ウィンドウを最小化して裏で動かしていても、時間が一切ズレない
「絶対時間計算」を採用しています。
- **安全なアラーム即時停止**
アラームや予鈴が鳴っている最中、うるさいと感じたら [Space] や [Enter]、[Esc] など、キーボードの
主要キーを叩けば、いかなる状態でも即座に音が鳴り止みます。