

Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Cálculo de Depreciação Mensal

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:30 min**

Dúvida

Como parametrizar a **Depreciação** no **Ativo Fixo**?

Ambiente


Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) – Ativo Fixo (FAS) – Versão 12

Solução

Para que ocorra a **depreciação** de bens patrimoniais, faz-se necessário seguir este passo-a-passo:

1. Incluir o método de cálculo da depreciação para que seja relacionada ao tipo de cálculo.

Programa **FAS026 - Manutenção Métodos Cálculo Depreciação** (prgfin/fas/fas026aa.r);



Mes Vida Util	Perc Distrib

2. Incluir o tipo de cálculo **Depreciação** no programa **FAS032 - Manutenção Tipos Cálculo** (prgfin/fas/fas032aa.r);

Manutenção Tipos Cálculo (1.00.00.001)

Arquivo Ajuda

Tipo Cálculo: DPR

Descrição: DEPRECIAÇÃO

Início Validade: 01/01/0001

Tipo: Depreciação

Depreciação/Amortização

Incentivo Fiscal: TST Teste

Método Cálculo: LR LINHA RETA

Tipo Calc CM-DPR: CM-FIS CORREÇÃO MONETÁRIA FISCAL

Correção Monetária

Base CM:

Reavaliação

☐ Contábil ☒ Extra-contábil

3. Incluir o grupo de cálculo no programa **FAS019 - Manutenção Grupos Cálculo** (prgfin/fas/fas019aa.r). Após a inclusão, relacionar o **tipo do grupo** de cálculo **Depreciação** e definir a composição de **cenário** e **finalidade** para o grupo. Deverá clicar no botão **Movimentos** para incluir as composições do grupo;

Manutenção Grupos Cálculo (1.00.00.002)

Arquivo Ajuda

Grupo Cálculo: DPR

Descrição: DEPRECIAÇÃO

Composições Grupo Cálculo

Tipo Cálculo	Cenário Contábil	Finalidade

Primeira Ocorrência da Tabela

4. No programa **FAS712 - Parâmetro Contabilização (prgfin/fas/fas712aa.r)**, disponível no menu **Tarefas**, incluir um parâmetro de contabilização para a **conta patrimonial**. Definir a **finalidade** contábil como **Depreciação** e relacionar as **contas contábeis** que serão utilizadas na contabilização;

5. Ao finalizar as parametrizações, quando **incluir** o bem, deve ser feito o relacionamento com o grupo de cálculo **Depreciação**;

6. Após todas as parametrizações e **inclusão** do bem patrimonial, para gerar a **depreciação** é necessário executar o programa **FAS704 - Efetuar Cálculo Bem Patrimonial**

(prgfin/fas/fas704aa.r).

Importante

Para o cálculo da depreciação o Sistema considera a data de início de cálculo nos parâmetros dos bens e para os cálculos mensais, a data do último registro de saldo.

Tabelas de controle com dados dos bens, das incorporações e composição do cálculo: **BEM_PAT, INCORP_BEM_PAT, PARAM_CALC_BEM_PAT, PARAM_CALC_INCORP_PAT.**

Tabelas de controle dos valores dos bens e incorporação: **REG_CALC_BEM_PAT, SDO_BEM_PAT, VAL_ORIGIN_BEM_PAT**

Tabela de controle das movimentações realizadas no bem: **MOVTO_BEM_PAT**

Saiba mais

[Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Fechamento - Cálculo e Contabilização](#)

[Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Depreciação e Amortização - Data início de cálculo](#)

[Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Depreciação Incentivada](#)

[Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Depreciação não é contabilizada](#)

[Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Depreciação não está sendo calculada](#)

[Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Depreciação total do bem no mês da implantação](#)