

Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - PIS e COFINS sobre a Depreciação e controle Parcelado

 Tempo aproximado para leitura: **00:08:00 min**

Dúvidas

Como gerar o **controle parcelado** ou **sobre a depreciação** dos impostos **PIS - Programa de Integração Social** e **COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social**?
Quais os relatórios de controle do **PIS, COFINS e CSLL**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) – Ativo Fixo (FAS) – Versão 12

Solução

Os programas do módulo **FAS - Ativo Fixo** que disponibilizam tela de parametrizações dos impostos nos bens e incorporações são:


- **FAS734 - Manutenção Bens Imobilizados (prgfin/fas/fas734aa.r)**, botão **Crédito Impostos**;
- **FAS701 - Manutenção Bens (prgfin/fas/fas701aa.r)**, botão **Créditos Impostos**;
- **FAS715 - Manutenção Incorporações Bem Patrimonial (prgfin/fas/fas715aa.r)**, botão **Crédito Impostos**.

Os relatórios disponíveis para controle dos cálculos são:

- **FAS365 - Relatório Créditos PIS/COFINS/CSLL (prgfin/fas/fas365aa.r)**;
- **FAS364 - Relatório Bens que utilizam Créd. PIS/COFINS/CSLL (prgfin/fas/fas364aa.r)**;

A - Controle do PIS e COFINS sobre a Depreciação, detalhe de parametrização:

A1. Na tela de **Crédito de Impostos**, marcar somente os parâmetros: **Credita PIS** e **Credita COFINS**;



Crédito de Impostos

☐ Bem Importado ☐ Credita PIS ☐ Credita COFINS

Nro Parcelas: 000 Parc Descontadas: 000

Valor Crédito PIS: 0,00

Valor Crédito COFINS: 0,00


Valor Base PIS: 0,00

Valor Base COFINS: 0,00

☐ Credita CSLL Exerc. Crédito CSLL: 00

OK Cancela Ajuda

A2. O percentual de **PIS** e **COFINS** aplicado sobre a depreciação mensal, é parametrizado no programa **FAS705 - Contabilização Bem Patrimonial (prgfin/fas/fas705aa.r)**, botão **Executar Lista**, na tela **Executa Contabilização Bens Patrimoniais**. Os valores sugeridos são **1,65** para o **PIS** e **7,60** para o **COFINS**. O Sistema permite alteração;



06.9.5527 - Executa Contabilização Bens Patrimoniais - 1.00.10.099

Parâmetros

Tratamento Erro: Aborta Lotes Errados

Impressão Lotes: Com Erro

Nível Impressão: Apropriação

Arquivo Exportação:

☐ Emissão Relatório

☐ Apenas Criar Apropriações Contábeis

☒ Contabiliza Crédito PIS Aliquota PIS: 1,65

☒ Contabiliza Crédito COFINS Aliquota COFINS: 7,60

☐ Contabiliza Crédito CSLL Aliquota CSLL: 25,00

Mensagens

☐ Na Tela ☒ Em Arquivo

c:\temp\fas705pa.log

☒ Visualiza Arquivo

Execução

☒ On-Line ☐ Batch

OK Cancela Ajuda

A3. A contabilização ocorre a partir da parametrização das **Finalidades Contábeis PIS e COFINS** definidas no programa **FAS712 - Parâmetros de Contabilização Ativo Fixo**

(prgfin/fas/fas712aa.r). Para **Conta Contábil CR**, definir conta de despesa ou resultado e **Conta Contábil DB**, informar conta do ativo.

A **Conta Contábil CR** pode ter ou não critério de distribuição por centro de custo.

A **Conta Contábil DB** não contabiliza com centro de custo.

A janela "Inclui Parâmetro Contabilização (1.00.01.024)" apresenta os seguintes campos e controles:

- Cenário Contábil:** Campo de texto com ícone de lupa.
- Finalidade:** Campo de texto com ícone de lupa.
- Finalidade Contábil:** Menu suspenso com o valor "PIS" selecionado e destacado por um retângulo vermelho.
- Início Validade:** Campo de texto com o valor "01/01/0001".
- Fim Validade:** Campo de texto com o valor "31/12/9999".
- Plano Contas:** Campo de texto com ícone de lupa.
- Conta Contábil CR:** Campo de texto com ícone de lupa.
- Conta Contábil DB:** Campo de texto com ícone de lupa.
- Botões:** "OK", "Salva", "Cancela", ícone de pasta, e "Ajuda".

A janela "Inclui Parâmetro Contabilização (1.00.01.024)" apresenta os seguintes campos e controles:

- Cenário Contábil:** Campo de texto com ícone de lupa.
- Finalidade:** Campo de texto com ícone de lupa.
- Finalidade Contábil:** Menu suspenso com o valor "COFINS" selecionado e destacado por um retângulo vermelho.
- Início Validade:** Campo de texto com o valor "01/01/0001".
- Fim Validade:** Campo de texto com o valor "31/12/9999".
- Plano Contas:** Campo de texto com ícone de lupa.
- Conta Contábil CR:** Campo de texto com ícone de lupa.
- Conta Contábil DB:** Campo de texto com ícone de lupa.
- Botões:** "OK", "Salva", "Cancela", ícone de pasta, e "Ajuda".

Quando o controle do **PIS** e **COFINS** é sobre a **Depreciação**, a imobilização do Bem no **Ativo Fixo** é pelo valor bruto e nos cálculos mensais apenas contabiliza o **PIS** e **COFINS** sobre a **Depreciação**. Enquanto houver cálculo de **Depreciação**, os créditos serão gerados.

A4. Para correta geração do arquivo **SPED Contribuições - Sistema Público de Escrituração Digital**, também é necessário que as alíquotas de **PIS** e **COFINS** estejam parametrizadas no cadastro **FAS016 - Identificação Bem Ativo Imobilizado (prgfin/fas/fas016aa.r)**. O programa

permite realizar a parametrização por conta patrimonial e também definir parametrização exclusiva para os bens que tenham alíquota diferente dentro da conta patrimonial.

B - Controle do PIS e COFINS de forma Parcelada, detalhes de parametrização:

B1. Na tela de **Crédito de Impostos**, além das opções **Credita PIS** e **Credita COFINS**, deve informar **Nro de Parcelas** limitado a **99**, **Valores do Crédito** e **Valores Base PIS e COFINS**;

B2. A Contabilização ocorre a partir da parametrização das **Finalidades Contábeis PIS e COFINS** definidas no programa **FAS712 - Parâmetros de Contabilização Ativo Fixo (prgfin/fas/fas712aa.r)**. No controle parcelado, ocorre também a contabilização da **Parcela Total** no cálculo da primeira parcela calculada para o Bem, além da **Parcela Mês**. Mensalmente cada parcela abate o valor do total do imposto. Orienta-se portanto a imobilização do Bem pelo valor líquido, onde valor líquido = valor bruto menos **PIS** e menos **COFINS**.

Para atender o a regra de validação aplicada pelo programa de validação do arquivo **Sped Contribuições**, onde o programa utiliza o valor de aquisição e o Sistema utiliza os valores dos campos **Valor Crédito PIS** e **Valor Crédito COFINS**, foram disponibilizados para parametrização os campos **Valor Base PIS** e **Valor Base COFINS**.

O valor a ser informado nos campos corresponde a fórmula:

Valor Base PIS = Valor Crédito PIS * 100 / alíquota do imposto

Valor Base COFINS = Valor Crédito COFINS * 100 / alíquota do imposto

Exemplo:

$165 * 100 / 1,65 = \text{Valor Base PIS } 10.000$

$760 * 100 / 7,6 = \text{Valor Base COFINS } 10.000$

Detalhes da contabilização:

- **Parcela Mês débito PIS e COFINS** = conta redutora de **Débito** da respectiva **Finalidade Contábil**.

- **Parcela Mês crédito PIS e COFINS** = conta **Crédito** informada na respectiva **Finalidade Contábil**.

The screenshot shows a dialog box titled "Inclui Parâmetro Contabilização (1.00.01.024)". It contains several input fields: "Cenário Contábil", "Finalidade", "Finalidade Contábil" (highlighted with a red box and set to "PIS"), "Início Validade" (01/01/0001), "Fim Validade" (31/12/9999), "Plano Contas", "Conta Contábil CR", and "Conta Contábil DB". At the bottom are buttons for "OK", "Salva", "Cancela", and "Ajuda".

This screenshot is identical to the one above, but the "Finalidade Contábil" dropdown is set to "COFINS" and is highlighted with a red box.

- **Parcela Total PIS a Débito:** utiliza a **Conta Contábil CR**, da **Finalidade Contábil PIS**;
- **Parcela Total PIS a Crédito:** utiliza a **Conta Contábil CR**, conforme implantação do Bem, podendo utilizar as **Finalidades Contábeis: Implantação Aquisição, Implantação Imobilizado, Reclassificação e Desmembramento**.
- **Parcela Total COFINS a Débito:** utiliza a **Conta Contábil CR**, da **Finalidade Contábil COFINS**;
- **Parcela Total COFINS a Crédito:** utiliza a **Conta Contábil CR**, conforme implantação do Bem, podendo utilizar as **Finalidades Contábeis: Implantação Aquisição, Implantação Imobilizado, Reclassificação e Desmembramento**.

Tela exemplo considerando a **Finalidade Contábil PIS**, o mesmo conceito se aplica ao controle do **COFINS**;

06.9.5527 - Modifica Parâmetro Contabilização - 1.00.00.029

Cenário Contábil: Fiscal Cenário Fiscal

Finalidade: Corrente Corrente

Finalidade Contábil: PIS

Início Validade: 01/01/0001

Fim Validade: 31/12/9999

Plano Contas: 1 PLANO DE CONTAS CECRISA

Conta Contábil CR: 42101096

Conta Contábil DB: 12401003

Na Contabilização da Parcela Total essa conta será utilizada no lançamento a débito

OK Salva Cancela < > Ajuda

06.9.5527 - Modifica Parâmetro Contabilização - 1.00.00.029

Cenário Contábil: Fiscal Cenário Fiscal

Finalidade: Fiscal Controle Fiscal

Finalidade Contábil: Implantação Aquisição

Início Validade: 01/01/0001

Fim Validade: 31/12/9999

Plano Contas: 1 PLANO DE CONTAS CECRISA

Conta Contábil CR: 13801001

Na Contabilização da Parcela Total essa conta será utilizada no lançamento a crédito

OK Salva Cancela < > Ajuda

B3. Controle vinculado a movimento de **Baixa** do Bem:


Ocorre geração de parcela do Bem baixado até o período posterior a data da baixa. Por esse motivo os cálculos das parcelas devem ocorrer em todos os períodos após implantação do controle nos bens.

Exemplo:


Bem baixado em 05/2019, as parcelas são geradas normalmente até o período 05/2019 e no período 06/2019 é gerada a apropriação contábil da parcela de **Baixa COFINS** e **Baixa PIS**;

B4. O Sistema permite o controle **Parcelado** a partir de 01/08/2004, ou seja, os bens devem ser parametrizados para utilizar este crédito a partir desta data;

B5. O controle dos créditos parcelados é efetuado pelo programa **FAS009 - Manutenção Parcelas Créditos PIS/COFINS (prgfin/fas/fas009aa.r)**:



Função **Cálculo**:



No conjunto **Parâmetros** e **Seleção**, informar os dados para a geração das parcelas.

Na opção **Gera Não Contábil**, quando a mesma for assinalada, determina que não devem ser criadas apropriações contábeis para as parcelas geradas. O controle de contabilizar ou não as parcelas é visualizado na coluna **Contábil**.

Após parametrização, a opção **Imprime** executa o processo de geração das parcelas. As parcelas geradas pelos cálculos mensais são identificadas por número sequencial de cada parcela: 001,002,003,etc

Conta Patrimonial	Bem	Seq Incorporação	Parc	Contábil
13202006	2	0	001	☒

Função **Movimentos** permite **modificar**, **eliminar** ou **detalhar** as parcelas de **PIS** e **COFINS** geradas para o período selecionado.

A opção **Modifica** é habilitada quando o registro selecionado na tela **Parcelas Crédito PIS/COFINS** for parcela definida como **Não Contábil** e única parcela calculada para o Bem.

Através da opção **Aprop Ctbl**, é possível consultar as apropriações contábeis geradas para o Bem e parcela selecionada. Habilitado quando a coluna **Contábil** tiver a informação **Sim**.

Parcelas Crédito PIS/COFINS (5.06.00.000)

Exercício: 2019 Período: 01

Conta Patrimonial	Bem	Seq Incorporação	Parc Contábil
13202006	2	0	001 ☒

Modifica Elimina Detalhe Faixa **Aprop Ctbl** OK Cancela Ajuda

Apropriações Contábeis Parcelas Crédito PIS/COFINS

Finalidade Contábil	Plar	Conta Contábil DB	Conta Contábil CR	P	Un	N	Est	VI Apr Ctbl	Ctbzdo
Implantação COFINS	1	42101097	13801001	1	PAD	006		7.600,00	☐
Implantação PIS	1	42101096	13801001	1	PAD	006		1.650,00	☐
Parcela COFINS	1	12401004	42101097	1	PAD	006		1.520,00	☐
Parcela PIS	1	12401003	42101096	1	PAD	006		330,00	☐
Implantação COFINS	1	12401004	13801001	1	PAD	006		7.600,00	☐
Implantação PIS	1	12401003	13801001	1	PAD	006		1.650,00	☐
Parcela COFINS	1	11210008	12401004	1	PAD	006		1.520,00	☐
Parcela PIS	1	11210007	12401003	1	PAD	006		330,00	☐

OK Cancela Ajuda

Função **Contabiliza** determina a integração com a **contabilidade** das apropriações da faixa informada conjunto **Seleção** e referente ao período no conjunto **Parâmetros**. A data dos lançamentos contábeis, o Sistema utiliza a data fim do período de contabilização, do cenário contábil parametrizado como **Fiscal** da empresa do Bem. No processo de contabilização, a opção **Marca Não Ctbzdo**, determina que as apropriações contábeis devem ser marcadas como **Não Contabilizadas**.

Quando o cálculo está relacionado a baixa de Bem a parcela é identificada com a sequência **999**. Se determinado Bem apresentar parcela **999**, demonstra que será contabilizado o valor restante que não chegou a ser creditado através dos cálculos das parcelas anteriores.

06.9.5527 - Contabiliza Parcelas Crédito PIS/COFINS - 1.00.00.008

Parâmetros Exercício: 2019 Período: 01 Cenário: ☒ Contabiliza ☐ Marca Não Ctbzdo ☐ Emissão Relatório	Seleção Conta Pat: até: ZZZZZZZZZZZZZZZZ Bem Pat: 0 0 até: 999999999 99999 Arquivo Exportação: Impressão Lotes: Nível Impressão:	
Destino ☒ Terminal ☐ Arquivo ☐ Impressora 	Execução ☒ On-Line ☐ Batch ☐ Imprime Parâmetros	Dimensões Linhas: 66 Colunas: 172

Fecha Imprime Cancela Ajuda

Somente as parcelas contabilizadas são consideradas para a geração do arquivo **SPED Contribuições**.

Saiba mais

Mais informações poderão ser acessadas nos *link's* abaixo:

[Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - PIS e COFINS com parcelas não contábeis](#)

[Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Cancelar a contabilização das parcelas PIS e COFINS](#)

Referente a exclusão do ICMS da **Base de Cálculo do Crédito PIS e Cofins**, acessar [Alteração do produto - Exclusão do ICMS](#)

Ver também o [release notes](#) das liberações de cada ambiente, opção **Controladoria**:

12.1.2301.8

12.1.2209.13

12.1.2205.18