

Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Troca de plano de contas

 Tempo aproximado para leitura: **00:03:15 min**

Dúvida

Existe documentação relacionada a todas as telas para a troca das contas contábeis?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contabilidade Fiscal (FGL) - Versão 12

Solução

Não existe documentação única que orienta todos os ajustes necessários ao trocar o plano de contas. Para receber posicionamento sobre necessidades de ajustes, entrar em contato com o suporte do módulo relacionado a dúvida.

O suporte da **Controladoria**, orienta sobre os módulos:

Contabilidade Fiscal, Contabilidade Gerencial, Orçamentos, Execução Orçamentária e Ativo Fixo.

No **Ativo Fixo** é necessário o ajuste das parametrizações do programa **FAS712 - Parâmetros Contabilização Ativo Fixo (prgfin/fas/fas712aa.r)**.

Se o novo plano passa a vigorar dia 01/01/2021 a data de fim de validade da parametrização do plano existente deve ser também 01/01/2021. A data de fim deve ser 1 dia posterior a data de uso, no exemplo, a última contabilização do plano antigo será 31/12/2021.

Na **Contabilidade Gerencial**, avaliar a definição dos **Demonstrativos Contábeis** que são parametrizados por plano de contas. O programa **MGL003 - Demonstrativo Contábil (prgfin/mgl/mgl003aa.r)** disponibiliza a função de cópia e pode ser útil para definição de novos demonstrativos vinculados ao novo plano de contas. Revisar os **Mapas de Distribuição Gerencial**, no programa **MGL000 - Manutenção Mapas Distribuição Gerencial (prgfin/mgl/mgl000aa.r)**, para empresas que utilizam rotinas de **Consolidação** ou **Planos Secundários**.

Na definição de novo **Orçamento**, basta vincular o novo plano e novos códigos das contas contábeis aos valores do orçamento.

Na **Execução orçamentária**, avaliar os cadastros básicos, em que houve o vínculo do plano de contas na parametrização do módulo: [Cross Segmentos - Linha Datasul - BGC - Parametrização Cadastros Básicos Controle Orçamento](#)

Na **Contabilidade Fiscal**, as definições do novo plano são orientadas em [Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Novo Plano de Contas](#).

Para a integração da contabilização dos módulos, as contas utilizadas são parametrizadas no programa **UTB033 - Manutenção de Contas Contábeis Integração (prgint/utb/utb033aa.r)**. A parametrização é feita por módulo e **Finalidade Contábil**. A data de fim do plano antigo deve ser igual a data de início do novo plano de contas.

Cadastros de controle da **Contabilidade Fiscal**:

- Relacionar a **Empresa** ao **Plano de Contas**, no programa **UTB080 - Manutenção Plano de Contas (prgint/utb/utb080aa.r)**;
- Definir as permissões para o **Plano de Contas**, no programa **UTB040 - Unidade Organiz Plano Contas (prgint/utb/utb040ab.r)**;
- Definir as restrições de movimentação das **Contas Contábeis** para o **Estabelecimento**, no programa **UTB019 - Restrições Conta Contábil (prgint/utb/utb019aa.r)**;
- Definir os critérios de distribuição das **Contas Contábeis** para o **Estabelecimento**, no programa **UFN015 - Manutenção Critérios Distribuição Contas (prgint/ufn/ufn015aa.r)**;
- Revisão dos **Rateios Contábeis**, no programa **FGL020 - Manutenção Rateios Contábeis (prgfin/fgl/fgl020aa.r)**;
- Revisão dos **Lançamentos Padrões**, no programa **FGL019 - Manutenção Lançamentos Padrões (prgfin/fgl/fgl019aa.r)**;
- Definição de novo **plano de contas referencial** vinculado ao novo plano de contas, utilizado pelas rotinas Sped Contábil e Sped Contribuições.

Orientações de definição de novo plano de centro de custo e ajustes relacionados, acessar o artigo indicado no tópico Saiba mais.

Saiba mais

[Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Novo Plano de Centros de Custo](#)

[Cross Segmentos - Linha Datasul - ECD - Plano Referencial - Orientações gerais](#)