

Cross Segmentos - Linha Datasul - MGL - Plano Secundário

 Tempo aproximado para leitura: **00:04:40min**

Dúvida

Como parametrizar um **Plano Secundário**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contabilidade Gerencial (MGL) - Versão 12

Solução

Seguem os passos para a definição de **Planos Secundários**:

1- Vínculo código da empresa com o plano secundário

Ao cadastrar um mapa, através do programa **MGL000 - Mapa de Distribuição Gerencial (prgfin/mgl/mgl000aa.r)** é estabelecido o plano de contas origem que atualizará as informações no plano de contas secundário.

Para planos secundários define-se o mesmo código de empresa **Origem e Destino**.

2 - Definição do Plano de Contas Secundário x forma de atualização

Para definição do **Mapa de Distribuição Gerencial**, previamente define-se o **Plano de Contas Secundário**, no programa **UTB080 - Manutenção Plano de Contas (prgint/utb/utb080aa.r)**.

O plano de contas secundário não recebe lançamentos de forma direta, os valores são alimentados através de um ou vários planos de contas primários, conforme relacionamento estabelecido no programa **MGL000**.

Quando ocorrem lançamentos nos planos de contas primários, os valores são transferidos para o plano de contas secundário. No vínculo da empresa ao Plano Secundário, ocorre a definição da forma da atualização, que pode ser **batch** ou **online**.

On-line - na contabilização os valores já são atualizados no plano secundário;

Batch - o plano secundário é atualizado pelos programas de atualização dos saldos.

A forma de atualização não poderá ser alterada depois que já existem valores no plano secundário.

3 - Relação dos códigos das contas contábeis dos planos primário e secundários

A relação dos códigos que definem a transferência dos saldos, ocorre no programa MGL000, junto com o estabelecimento da relação do plano de contas origem e destino.

A opção **Mapa Gerencial de Exceções** quando assinalado, não é necessário incluir todos os itens de distribuição, quando as contas contábeis apresentarem os mesmos códigos no plano origem e destino não precisam ter sua relação estabelecida, somente cadastrar a relação entre códigos de contas diferentes.

Se o plano de contas origem é totalmente diferente do plano de contas destino, então a opção **Mapa Gerencial de Exceções** não deve ser marcada, sendo necessário estabelecer a relação de todas as contas origem e destino.

Iniciais Seleções nos Itens, os campos serão utilizados como default na tela de inclusão dos itens do **Mapa de Distribuição Gerencial**. Não sendo obrigatório seu preenchimento.

Ao incluir cada **Item de Distribuição Gerencial**, se estabelece a relação de códigos do plano primário com o plano secundário.

Percentual indica quanto do saldo da conta origem será transferido para o plano secundário.

Trans Valores Ccusto, ao marcar esse parâmetro, os saldos das conas movimentadas por centro de custo, serão transferidos com a informação de centro de custo para o plano de contas secundário.

Seleção Origem, ao informar os campos, somente será transferido para o plano secundário os valores de saldos vinculados aos códigos informados, se informar o estabelecimento, irá transferir somente os valores do estabelecimento informado. Ao dexiar os campos em branco, transfere todos os saldos movimentados na conta.

4 - Atualização dos saldos

Após cadastro do plano secundário, para atualizar valores que já foram contabilizados em períodos anteriores ou se optarem pela atualização batch, dois programas podem ser utilizados:

FGL722 - Recomposição Plano Secundário (prgfin/fgl/fgl722aa.r

A parametrização solicitada é **Unidade Organizacional, Plano Conta Secundário e data início**. O programa compõe os saldos consolidados à partir dos saldos do plano definido no Mapa de Distribuição e Finalidades e Cenários parametrizados.

Se o mapa de distribuição gerencial for alterado após a existência de valores no plano secundário, é necessário atualizar as novas informações, através deste programa. Escolher a partir de qual data deseja que as informações sejam atualizadas no plano secundário.

MGL703ZA - Atualização de Saldos Batch (prgfin/mgl/mgl703za.r)

A parametrização solicitada é **Até a data**.

Como realiza a consolidação à partir da leitura dos lançamentos, sua execução é mais demorada. Existe um controle interno para indicar quais os lançamentos contábeis que estão pendentes para atualização, desta forma, ao executar o programa todos os lançamentos serão avaliados até a data parametrizada em tela.

Saiba Mais

[Cross Segmentos - Linha Datasul - MGL - Plano de Contas Consolidado](#)

[Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Atualização Saldos Consolidados](#)