

Cross Segmentos - Linha Datasul - MEC - Parametrização do módulo

 Tempo aproximado para leitura: **00:05:00 min**

Dúvida

Quais os parâmetros para utilizar o módulo de **Câmbio - MEC**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Câmbio (MEC) - Versão 12

Solução

Segue abaixo os cadastros necessários para utilizar o módulo de **Câmbio**:

1. Espécies de Documento de Antecipação para contrato de Importação e Exportação.

Revisar ou criar duas espécies, uma para atender os contratos de exportação antecipados e outra para os contratos de importação antecipados. Ambas as espécies deverão ser do tipo **Antecipação** e o campo **Contabilização** deve estar marcado. Seguem abaixo os programas para o cadastro das espécies:

Espécie Documento - prgint/utb/utb090aa.r

Espécie Documento Financeiro Contas a Pagar - prgfin/apb/apb020aa.r

Espécie Documento Financeiro Contas a Receber - prgfin/acr/acr030aa.r

Espécie Documento Contas a Pagar - cdp/cd1502.r

Manutenção Espécie Documento Contas a Receber - cdp/cd0906.r

2. Conta Contábil Grupo Cliente - prgfin/acr/acr004aa.r.

Parametrizar as contas contábeis do grupo de cliente a serem utilizadas nas antecipações geradas por contratos do tipo antecipado nas exportações da seguinte forma:

Tipo = Nenhum

Finalidade = finalidade da moeda estrangeira

Finalidade Ctbl = Saldo

3. Conta Contábil Grupo Fornecedor - prgfin/apb/apb016aa.r.

Parametrizar as contas contábeis do grupo de fornecedor a serem utilizadas nas antecipações geradas por contratos do tipo antecipado nas importações da seguinte forma:

Tipo = Nenhum

Finalidade = finalidade da moeda estrangeira

Finalidade Ctbl = **Saldo**

4. Banco e Agência.

Cadastrar os **Bancos** e **Agências** das contas correntes no Brasil e exterior que forem utilizadas. Seguem abaixo os programas para efetuar o cadastro:

Banco Financeiro - prgint/utb/utb098ab.r

Manutenção Bancos - cdp/cd1101.r

5. Contas Contábeis de Integração - prgint/utb/utb033aa.r.

Cadastrar as contas contábeis de integração que serão utilizadas nas movimentações geradas pelas rotinas do **Câmbio** integradas nos módulos **financeiros**.

Conta Portador Antecipação: a conta contábil da conta corrente do portador nacional informado na geração da antecipação de exportação deverá estar definida no cadastro como **Finalidade** = **Conta Movimento** e **Módulo** = **ACR**.

Conta Transitória Baixa/Abatimento: esta conta contábil que foi informada nos **Parâmetros** do módulo de **Câmbio** - **EC0012**, deverá ser parametrizada nas contas de integração da seguinte forma:

- **Módulo** = **APL** e **Finalidade** = **Ajustes**: será utilizada nas vinculações de título **ACC/ACE**.
- **Módulo** = **ACR** e **Finalidade** = **Movimento**: será utilizada nas concessões de abatimentos a títulos **ACC/ACE**.
- **Módulo** = **ACR** e **Finalidade** = **Transitória de Transferência**: será utilizada nas liquidações de títulos **ACC/ACE**.

Conta de Ajuste: a conta definida como conta de ajustes nos **Parâmetros** do módulo de **Câmbio** - **EC0012**, deverá estar parametrizada como conta de integração com **Módulo** = **APL** e **Finalidade** = **Ajustes**. Esta conta será utilizada em situações aonde o valor de juros informado for diferente do calculado pelo Sistema.

Conta Saldo ACE: a conta definida com conta saldo **ACE**, deverá estar parametrizada como conta de integração com **Módulo** = **APL** e **Finalidade** = **Ajustes**. Esta por sua vez, será utilizada nas vinculações de títulos **ACC/ACE**.

6. Conta Corrente.

Será necessário efetuar o cadastro das contas correntes utilizadas nas movimentações de câmbio. Para cada finalidade utilizada nessas movimentações será necessária a criação de uma conta corrente e relacioná-la a finalidade e o portador correspondente. Seguem abaixo os programas para efetuar o cadastro:

Manutenção Conta Corrente - cdp/cd1103.r**Conta Corrente - prgint/utb/utb099a.r****7. Portador.**

Cadastrar os portadores, nos programas abaixo, que deverão ser amarrados as contas correntes cadastradas no item anterior:

Manutenção Portador - cdp/cd0901.r**Portador - prgint/ufn/ufn008aa.r****8. Finalidade Econômica x Portador - prgint/ufn/ufn103aa.r.**

Vincular as contas correntes nos portadores para efetuar as liquidações.

9. Matrizes de Tradução.

Deverão ser cadastradas/revisadas as **Matrizes de Tradução** das informações usadas pelo **Câmbio** e **Financeiro**.

Matriz Tradução Portador - prgint/dcf/dcf013aa.r: efetuar a tradução dos portadores que serão utilizados no **Câmbio** e no **Financeiro**.

Matriz Tradução Tipo de Fluxo Externo - prgint/dcu/dcu003aa.r: efetuar a tradução dos tipos de receita\despesa e tipos de fluxo financeiro que serão utilizados no **Câmbio** e no **Financeiro**.

Matriz Tradução Finalidade Externa - prgint/dcu/dcu021aa.r: efetuar a tradução das finalidades e moedas que serão utilizados no **Câmbio** e no **Financeiro**.

Matriz Tradução Organização Externa - prgint/utb/utb118aa.r: a matriz de empresa e estabelecimento deve conter as traduções das empresas e estabelecimento entre o **Câmbio** e os módulos do **Financeiro**. Esta tradução deve ser de um para um e não de n para um ou de um para n, ou seja, não pode haver duas empresas do **Câmbio** sendo traduzidas para uma única empresa do **Financeiro** ou uma única empresa do **Câmbio** sendo traduzida para duas empresas do **Financeiro**, o mesmo ocorre para a tradução dos estabelecimentos.

10. Parâmetro Global - cdp/cd0101.r.

Na aba **Módulos I** marcar a opção **Câmbio**.

11. Parâmetros Integração Datasul - prgint/utb/utb036za.r.

Selecionar a linha **Cambio 2.00 X FIN EMS5** no *grid* do lado direito e informar a matriz de tradução de organização externa no campo **Mtz Organ**.

12. Parâmetros Módulo de Câmbio - ecp/ec0012.r.

Espécie/Série/Tipo Receita/Despesa: definir a espécie, série, tipos de receita/despesa para as antecipações que serão geradas pelos contratos do tipo antecipado do **Contas a Pagar e Receber**. Lembrando que os tipos de receita/despesa deverão existir no **EMS2, EMS5** e na **matriz de tradução**.

Transitória Baixa/Abatimento: utilizada na liquidação de contratos **ACC/ACE**, será utilizada como contra-partida com as contas de saldo **ACC** e **ACE**.

Conta de Ajustes: é a conta de despesas de juros - passivos. Quando forem liquidados títulos de **ACC/ACE** a planilha de cálculo gera juros para o câmbio, mas este juros não necessariamente é o que a empresa vai pagar para o Banco, então esta conta será utilizada no acerto de valor da operação financeira para que os juros fiquem corretos.

Conta do Representante: somente será exigida quando estiverem utilizando a função chamada

Comissão do Agente: neste caso será necessário informar uma conta transitória.

13. Natureza Operação Câmbio - ecp/ec0013.r.

Utilizado na criação de contratos de importação e exportação. Ex.: se é matéria-prima, produto industrializado, produto *in-natura*, etc.

14. Texto Padrão - ecp/ec0014.r.

Utilizado na emissão da **Carta Remessa** e **Documento do Saque**.

15. Forma de Pagamento - ecp/ec0021.r.

Esta informação é apenas documental no contrato de câmbio. Serve para o usuário definir a forma de liquidação do **Câmbio**.

16. Tipo Transação de Caixa - prgfin/cm/cmg003aa.r.

Para a transação de caixa que será utilizada na liquidação de **câmbio Futuro** deverão existir vinculadas as contas correntes e suas contas contábeis para que o Sistema consiga efetivar a transferência entre os portador conforme abaixo:

A conta contábil de crédito padrão é para a conta corrente do portador que irá receber o crédito do fechamento do **câmbio futuro**.

A conta contábil de débito padrão é para a conta corrente do portador onde sairá o valor creditado no início do processo de **câmbio futuro**.

17. Módulo Aplicações e Empréstimos - APL.

É necessário criar todos os parâmetros no módulo **APL** referente as operações de **ACC**, **ACE** e **Pré-Pagamento** que irão trabalhar no módulo de **Câmbio**.

Os parâmetros são: **Tipo de Produto Financeiro - prgfin/apl/apl004aa.r**, **Produto Financeiro - prgfin/apl/apl005aa.r**, **Contas Produto Financeiro - prgfin/apl/apl022aa.r**, **Tipo de Transação de Caixa APL - prgfin/apl/apl011aa.r** e **Tipo de Fluxo Financeiro - prgint/utb/utb037aa.r**.

Glossário

ACC - Adiantamento sobre Contrato de Câmbio

ACE - Adiantamento sobre Cambiais Entregues