

Cross Segmentos - Linha Datasul - APB - Barcode_scan - Como fazer a leitura de QR Code em tela?

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:00 min**

Dúvida

Como fazer a leitura do QR Code em tela utilizando o aplicativo **Barcode_scan**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) – Contas a Pagar (APB) – Versão 12

Solução

O pagamento de títulos (boletos) poderá ser realizado exclusivamente por meio do **QR Code PIX**, conforme disponibilizado por cada banco. O QR Code será apresentado junto ao código de barras e estará habilitado nos mesmos locais onde este é aceito.

Nas telas de **Implantação Títulos APB - prgfin/apb/apb704aa.r**, **Manutenção de Títulos Contas a Pagar - prgfin/apb/apb717aa.r** ou **Modifica item Borderô - prgfin/apb/apb710zc.r** a opção Cod Barras foi renomeada para Cod Barras/PIX, conforme imagem abaixo.

06.9.5537 - Modifica Item Borderô AP - 1.00.00.335

Sequência: 1

Estab: 401 Q Estabelecimento 401

Título

Fornecedor: 11012 Q POSIGRAF3 País: Q

Espécie: dp Q Série: Título: empresaeli 01 Q

Antecipação/PEF

Refer: Q Seq. Pagamento 1 Q

Forma Pagto: 02 Q ☐ PIX sem Chave VI Pagto: 1,00

Moeda: Real Multa: 0,00

Cotação S: 1,0000000000 Juros: 0,00

Cotação S: 1,0000000000 Descto: 0,00

Vencimento: 11/06/2025 Abat: 0,00

Data Pagto: 11/06/2025

Previsão Antecipação Histórico I.Retido Taxa Juros

Cod Barras/PIX Valor Líquido Valores Favorecido I.Bancárias

OK Salva Cancela < > Ajuda

Quando selecionado o tipo **QR CODE PIX** terá os campos:

- **QR Code:** URL/Chave de endereçamento capturada a partir da leitura do QR Code.
- **TXID:** Código de identificação da transação. Este código é obtido através do QR "Code", não sendo permitida a sua alteração. Conforme layout de bancos é opcional e não será enviado na remessa Arquivo Pagamento Escritural neste momento.

Nesta mesma tela, terá os dois botões abaixo:

- **Botão QR CODE:** Capturar o **PIX QR CODE** à partir de documentos digitais ou imagens. Que após a leitura do QR CODE será preenchido automaticamente o campo.
 - A Totvs disponibiliza o aplicativo **Barcode_scan** que efetua a leitura de **códigos de barras e QR Code** em tela, facilitando processos como o PIX, por exemplo.
- **Botão Exportar QR CODE:** Permite efetuar o download do QR Code informado para o título. Será gerado um arquivo com a seguinte nomenclatura: "**qrCode**" + **data (ddMMyyyyhhmmSS)** + ".png". Exemplo: **qrCode17112021151727.png**

Caso ocorra erro na leitura do QR Code PIX pelo **Barcode_scan**, informando que é "inválido", siga os passos abaixo.



1. Fazer a leitura deste QR Code pelo aplicativo de um banco no celular. Se ocorrer erro, o problema está no **QR Code** gerado pelo remetente. Se não ocorrer erro, siga os próximos passos.
2. Fazer a leitura do **QR Code** anexado no final da documentação **ManualBRCode**, ele é um **QR Code** de teste feito pelo próprio banco central. Se ocorrer erro, deve ser avaliado se a sua **versão** e o seu **sistema é compatível** com o **barcode_scan**. Caso gere com sucesso o link do **QR Code**, siga os próximos passos.

3. Realizar a execução do comando anexado, solicitando que faça a **geração** do **QR Code**, em seguida deve ser **informado** o **link** deste **QR Code**. Ao final da execução, ele irá gerar a imagem deste **QR Code** no diretório.

```

USING com.totvs.framework.utp.qrcode FROM PROPATH.
DEFINE VARIABLE oQRCode AS com.totvs.framework.utp.qrcode NO-UNDO.
DEFINE VARIABLE p_ind_acao AS CHARACTER NO-UNDO.
DEFINE VARIABLE p_dsl_cod_pix AS CHARACTER NO-UNDO.
DEFINE VARIABLE p_des_msg AS CHARACTER NO-UNDO.

ASSIGN p_ind_acao = "Captura" //informar se deseja fazer a captura para teste ou a geração
//ASSIGN Gera:Zo p_dsl_cod_pix = "link_qrcode" //se fizer a geração, deve informar o link do QRCode

CASE p_ind_acao:
WHEN "Captura" /*! captura*/ THEN DO:
    ASSIGN p_dsl_cod_pix = ''.

    oQRCode = NEW QRCode().
    /* Leitura de arquivo QRCode em tela */

    IF oQRCode:screenDecodeQRCode() THEN
        ASSIGN p_dsl_cod_pix = oQRCode:TEXT.
        MESSAGE oQRCode SKIP p_dsl_cod_pix
        VIEW-AS ALERT-BOX INFORMATION BUTTONS OK.
    END.
WHEN "Gera:Zo" /*! geração*/ THEN DO:
    oQRCode = NEW QRCode().

    /* Gera:Zo do QRCode */
    oQRCode:TEXT = p_dsl_cod_pix.
    oQRCode:FILENAME = session:temp-directory + 'qrCode' + string(day(today), '99') + string(month(today), '99') + string(year(today), '9999') + replace(STRING(TIME, 'HH:MM:SS'), ':', '') + '.png'.

    IF oQRCode:generateFile() THEN
        ASSIGN p_des_msg = oQRCode:FILENAME.
    ELSE
        ASSIGN p_des_msg = ''.
    END.
END CASE.

```

4. Alterar para **Captura** e fazer a leitura do **QR Code** que foi **gerado no diretório**. Nesta situação, caso seja feito a leitura e venha informado o **link na mensagem** em tela, precisará avaliar via suporte o motivo da não leitura do **QR Code**. O mesmo vale se ocorrer algum erro nesta etapa, caso tenha sido feito a verificação dos passos anteriores e leitura das documentações passadas. Portanto deve ser aberto o ticket com todas as evidências dos passos feitos e evidências de que o sistema operacional utilizado é compatível com o **barcode_scan**.

Importante

Nenhum dos testes a serem realizados, podem ser feitos com a leitura do QR Code pelo aplicativo **Paint** do Windows, pois o **Barcode_scan** entende que o QR Code lido é inválido.

Saiba mais

Para saber também sobre a **leitura de código de barras**, acesse: [Cross Segmentos - Linha Datasul - APB - Leitura de Código de Barras](#)

Para saber como é feito a geração de **QR Code**, acesse: [TOTVS QR Code](#)

Orientações sobre a utilização do **Barcode_scan** e **sistemas homologados**, acesse: [Barcode scan](#)

Para saber mais sobre a utilização do **PIX**, acesse: [PIX - Pagamentos Instantâneos - Preparação para Pagamento](#)

Link para Download do **Barcode**: [Downloads e Atualizações](#)