

Cross Segmentos - Linha Datasul - APB - Erro 363: Tradução da Finalidade Econômica não encontrada !

Tempo aproximado para leitura: 00:00:50 min

Ocorrência

Ao efetuar o processo de integração com módulo **Contas a Pagar**, é apresentada a mensagem: **Tradução da Finalidade Econômica não encontrada !**.

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contas a Pagar (APB) - Versão 12

Causa

Esse erro é ocasionado devido a inexistência da tradução entre as **finalidades econômicas externas**.

Solução

Para solucionar essa ocorrência, deverá cadastrar a **Manutenção Matrizes Tradução Finalidades** (prgint/dcu/dcu021aa.r).

A imagem mostra a interface de um sistema de manutenção de matrizes de tradução de finalidades econômicas. No topo, há uma barra de ferramentas com ícones para navegação e ações. Abaixo, há um campo de texto rotulado 'Matriz Trad Finalid:' com o valor 'ems2' e um botão de confirmação. Segue-se um campo 'Descrição:' com o valor 'ems2' e um campo 'Origem Externa:' com o valor 'Outros'. Abaixo disso, há uma tabela intitulada 'Traduções Finalid Econ Externa'. A tabela possui quatro colunas: 'Finalid Ext', 'Tipo Cotação', 'Finalidade' e 'Moeda'. Há três linhas de dados visíveis, com a primeira linha selecionada. Na base da tela, há uma barra rotulada 'Código Matriz Tradução Finalidade Externa'.

Finalid Ext	Tipo Cotação	Finalidade	Moeda
0	Valor	Corrente	
1	Valor	Geren	
11	Valor	Euro	

Na coluna **Finalid Ext**, deverá ser informado a **finalidade econômica** utilizado no módulo/produto que está integrando com o financeiro.

Na coluna **Tipo Cotação** deverá ser informado se é um valor ou percentual. Para este caso, deverá ser informado **valor**.

Para conseguir informar a **finalidade**, precisará existir uma previamente cadastrada. Poderá cadastrar a **Finalidade Econômica** através do programa **UTB077 - Manutenção Finalidades Econômicas** (prgint/utb/utb077aa.r):

06.9.5545 - Manutenção Finalidades Econômicas - 1.00.00.004

ArquivoAjuda

Finalidade:Corrente

Descrição:Corrente

Armazena:Módulos

☒ Informa Valores

Código Finalidade Econômica

Após efetuar o cadastro da **Tradução Tipo Fluxo Externo**, o mesmo deve ser vinculado à **Matriz Tradução Organização Externa - prgint/utb/utb118aa.r**, para a empresa que está sendo validada.

06.9.5545 - Traduções Organização Externa - 1.00.00.017

Matriz Trad Organiz:EMS2EMS 2 - Geral

☒ Tipo Unidade Organizacional☐ Unidade Organizacional

Tipo UO	UO Ext	Un O	Matriz Ctas	Matriz CC	Mtz Finalid	Matriz Port	Matriz País	Matriz Fluxo	Matriz Cta Corren
998	001	ced			ems2	EMS2	EMS2	EMS2	
998	004	ELT			EMS2	EMS2	EMS2	EMS2	
998	005	ECP			ems2	EMS2	EMS2	EMS2	
998	010	001							
998	061	061			EMS2	EMS2	EMS2	EMS2	
998	1	1							
998	129	EGE			EMS2	EMS2	EMS2	EMS2	
998	130	EML			EMS2	EMS2	EMS2	EMS2	

Inclui

Modifica

Elimina

Detalhe

Faixa

Filtro

Composição

OK

Cancela

<

Q

>

Ajuda

Saiba mais

Para saber como criar finalidade econômica, segue documentação de apoio: [Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Criar Finalidade Econômica](#)