

Cross Segmentos - Linha Datasul - CFL - Importar movimentos no Fluxo de Caixa

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:00 min**

Dúvida

Como importar movimentos no **Fluxo de Caixa**?

Ambiente


Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Fluxo de Caixa (CFL) - Versão 12

Solução

Os procedimentos abaixo detalham como importar movimentos no **Fluxo de Caixa** a partir de um arquivo **ASCII**:

1. Cadastrar o layout de importação:

O cadastro do layout deve ser feito no programa **Layouts Movimento Fluxo de Caixa**, prgfin/cfl/cfl001aa.r. Segue abaixo um exemplo, lembrando que as posições e o tamanho dos campos pode variar conforme cadastro do ambiente.



Seq	Conteúdo Layout	Posição	Tamanho
1	Número Fluxo	1	4
2	Data Movto	6	8
3	Estabelecimento	17	3
4	Unidade Negócio	21	3
5	Tipo Fluxo	25	8
6	Fluxo Movto	34	3

Página: 1

Empresa DEMONSTRAÇÃO - TOTVS (23/11/11-T Relatório Layout Movimento Fluxo Caixa
15/02/2013 - 14:01

Layout	Descrição
imp	Importação

Seq	Conteúdo	Posição	Tamanho
1	Número Fluxo	1	4
2	Data Movto	6	8
3	Estabelecimento	17	3
4	Unidade Negócio	21	3
5	Tipo Fluxo	25	8
6	Fluxo Movto	34	3
7	Tipo Movto	38	2
8	Módulo	41	3
9	Valor Movto	45	12
10	Histórico	58	5
11	Desc. Histórico	64	50

Onde:

- **Fluxo Movto:** pode ser 'ENT' Entrada ou 'SAI' Saída.
- **Tipo Movto:** poder ser 'RE' Realizado, 'PR' Previsto ou 'OR' Orçado.
- **Módulo:** Sempre 'CFL' Fluxo de Caixa.

2. Efetuar a importação do arquivo:

A importação do arquivo deve ser efetuada através do programa **prgfin/cfl/cfl702va.r:**

Exemplo de arquivo anexo **Exemplo_imp.txt**.

O arquivo deve ser montado com base no layout que foi cadastrado.

Importação Movimentos Fluxo Caixa (1.00.00.019)

Parâmetros LOG

Layout: imp Importação

Nome Arquivo: C:\temp\Exemplo_imp.txt

OK Cancela Ajuda

3. Para consultar o movimento que foi importado acessar o programa de consulta **prgfin\cfl\cfl201aa.r:**

[illegible]

Anexo

Exemplo de arquivo de importação: