

APL007ZQ - Pagamento de Empréstimo

 Tempo aproximado para leitura: 6 minutos

Documento de API

Produto:	Datasul
Ocorrência:	Documentação de API
Nome Físico	Prgfin/apl/apl007zq

Objetivo

Efetuar o pagamento de parcelas de empréstimo: Liberação ou Pagamento, no Sistema de Aplicações e Empréstimos.

Funcionamento

Na forma padrão, realiza-se a chamada através de um comando RUN normal, passando-se as informações necessárias.

A sintaxe para a chamada da API é:

```
run prgfin/apl/apl007zq.py      (1,
                                input p_num_id_operac_financ,
                                input p_cod_banco,
                                input p_cod_produt_financ,
                                input p_cod_operac_financ,
                                input p_cod_cta_corren,
                                input p_dat_pagto,
                                input p_val_pagto,
                                input p_val_princ_pagto,
                                input p_ind_orig_cotac,
                                input p_val_cotac_contrat,
                                input p_val_multa_atraso,
                                input p_val_juros_atraso,
                                input p_val_desconto,
                                input p_num_parc_emprest,
                                input p_ind_tip_parc_emprest,
                                output table tt_log_erro,
                                output p_num_id_movto_operac_financ,
                                input p_cod_modul_orig_operac).
```

Parâmetros

Parâmetro	Descrição
Num_vers_integr_api	Será utilizado para determinar se o programa que está chamando está íntegro com as definições correntes da API.
[p_num_id_operac_financ]	É o identificador da operação financeira. Caso sejam informados os campos: p_cod_banco , p_cod_produt_financ e p_cod_operac_financ , o mesmo poderá ser passado como zero.
[p_cod_banco]	É o código do banco. Não será necessário informá-lo caso tenha sido informado o p_num_id_operac_financ .
[p_cod_produt_financ]	É o código do produto financeiro. Não será necessário informá-lo caso tenha sido informado o p_num_id_operac_financ .
[p_cod_operac_financ]	É o código da operação financeira. Não será necessário informá-lo caso tenha sido informado o p_num_id_operac_financ .
[p_cod_cta_corren]	É a conta corrente em que será efetuada a operação.
p_dat_pagto	É a data do pagamento.
p_val_pagto	É o valor do pagamento.
p_val_princ_pagto	É o valor do Principal do pagamento.
p_ind_orig_cotac	Indica se a cotação da moeda deverá ser buscada pelo sistema ou deverá usar o valor informado. Opções: 'Sistema' ou 'Contratada'.
p_val_cotac_contrat	É o valor da cotação contratada. Caso o p_ind_orig_cotac for igual a contratada, este campo deverá ter sido informado.
[p_val_multa_atraso]	Valor da multa do pagamento.
[p_val_juros_atraso]	Valor dos juros do pagamento.
[p_val_desconto]	Valor do desconto concedido.
p_num_parc_emprest	Número da parcela que está sendo paga.
p_ind_tip_parc_emprest	Indicador do tipo da parcela que está sendo paga: Liberação ou Pagamento.
tt_log_erro	Os retornos de erros encontrados durante o processo de criação serão gravados nesta tabela.
p_num_id_movto_operac_financ	É o identificador do movimento de pagamento criado da operação financeira.
p_cod_modul_orig_operac	Indicador do módulo Origem do resgate.

Retorno

A API retornará na tabela temporária tt_log_erro contendo todos os erros encontrados ou mensagens de alerta gerados durante o processo de pagamento do empréstimo da operação financeira no Aplicações e Empréstimos e também o número identificador do movimento de pagamento criado nesta api.

Observações: Quando a API for executada por um programa externo, logo após a chamada da API, deverá ser criado um tratamento para impressão dos erros. E para a correta visualização dos erros, todos os campos desta tabela devem ser impressos.

Atributos

Nos atributos das tabelas temporárias de entrada e saída, o nome de um atributo opcional aparece cercado por colchetes, como, por exemplo, [Atributo-op].

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_log_erro	Conterá as informações de erros na integração, é a temp-table que retorna os possíveis problemas na integração dos registros.	Saída

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evolução
Ttv_num_cod_erro	integer	>>>>,>>9	Número da Mensagem		
Ttv_des_msg_ajuda	character	x(40)	Descrição da Mensagem de Ajuda		
Ttv_des_msg_erro	character	x(60)	Descrição da Mensagem de Erro.		

Definição:

```
def temp-table tt_log_erro no-undo
field ttv_num_cod_erro      as integer format ">>>>,>>9" label "Número" column-label "Número"
field ttv_des_msg_ajuda    as character format "x(40)" label "Mensagem Ajuda" column-label "Mensagem Ajuda"
field ttv_des_msg_erro     as character format "x(60)" label "Mensagem Erro" column-label "Inconsistência" .
```

Macro desconhecida:'rate'

