

CFL724ZD- Importação de Movimentos no Fluxo de Caixa

 Tempo aproximado para leitura: 10 minutos

Documento de API

Produto:	Datasul
Ocorrência:	Documentação de API
Nome Físico	prgfin/cfl/cfl724zd

Objetivo

Importar movimentos de outros módulos referentes a Fluxo de Caixa para o módulo Fluxo de Caixa.

Funcionamento

Na forma padrão, realiza-se a chamada do programa em modo persistente, sem a passagem de parâmetros, e em seguida, através de um comando RUN normal, executa-se seu método padrão passando-se os parâmetros com as informações necessárias.

A sintaxe para a chamada da API é:

def var v_hdl_api as Handle format ">>>>>9":U no-undo.

```
run prgfin\cfl\cfl724zd.py persistent set v_hdl_api.  
run pi_main_code_movto_fluxo_cx_recebt in v_hdl_api (input 2,  
input-output TABLE tt_import_movto_fluxo_cx_new,  
input-output TABLE tt_import_movto_valid_cfl_new ).
```

```
if valid-handle(v_hdl_api) then  
delete object v_hdl_api.
```

Parâmetros

Parâmetro	Descrição
p_num_vers_integr_api	Será utilizado para determinar se o programa que está chamando está íntegro com as definições correntes da API;
tt_import_movto_fluxo_cx_new	Esta temp-table conterá todos os movimentos que devam ser importados para o Fluxo de Caixa.
tt_import_movto_valid_cfl_new	Esta temp-table conterá os possíveis erros que poderão ocorrer na integração.

Retorno

A API retornará na tabela temporária **tt_import_movto_valid_cfl_new** todos os erros encontrados ou mensagens de alerta gerados durante o processo de validação dos movimentos.

O parâmetro de saída é através do comando return-value, sendo que o valor do seu retorno será 2782. Este código significa que a versão de integração incorreta.

Observações: Quando a API for executada por um programa externo, logo após a chamada da API, deverá ser criado um tratamento para impressão dos erros. E para a correta visualização dos erros, todos os campos desta tabela devem ser impressos.

Tabelas Temporárias

O programa que irá executar a api_movto_fluxo_cx_recebo_2 (cfl724zd.py) deverá conter e criar as seguintes tabelas temporárias:

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_import_movto_fluxo_cx_new	Conterá as informações dos movimentos a serem importados.	Entrada e Saída

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evolução
tta_num_fluxo_cx	integer	>>>>>, >>9	Código da conta corrente.	Sim	
tta_dat_movto_fluxo_cx	date	99/99/9999	Data do movimento.	Sim	
tta_cod_estab	character	x(3) / x(5)*	Seqüência em que o movimento será gerado.	Sim	
tta_cod_unid_negoc	character	x(3)	Código da unidade de negócio.	Sim	
tta_cod_tip_fluxo_financ	character	x(12)	Código do tipo de fluxo financeiro.	Sim	
tta_ind_fluxo_movto_cx	character	x(3)	Indicador do fluxo do movimento Valores permitidos: ent e sai. Onde: ent = entrada sai = saída.	Sim	
tta_ind_tip_movto_fluxo_cx	character	x(2)	Indicador do tipo de movimento. Valores permitidos: re e pr. Onde: re = realizado pr = previsto.	Sim	
tta_cod_modul_dtsul	character	x(3)	Código do módulo. Normalmente utilizado “CFL” para movimentos do fluxo de caixa.	Sim	
tta_val_movto_fluxo_cx	decimal	>>, >>>, >>>, >>9.99	Valor do movimento.	Sim	
ttv_ind_erro_valid	character	x(8)	Caso ocorra algum erro, este campo terá o valor “sim” e as respectivas mensagens de erro estarão na tt_import_movto_valid_cfl_new, onde a leitura deverá ser feita pelo atributo ttv_cod_id_movto_fluxo_cx. Exemplo: for each tt_import_movto_fluxo_cx_new no-lock where tt_import_movto_fluxo_cx_new.ttv_ind_erro_valid = “sim”: for each tt_import_movto_valid_cfl_new no-lock where tt_import_movto_valid_cfl_new.ttv_cod_id_movto_fluxo_cx = tt_import_movto_fluxo_cx_new. ttv_cod_id_movto_fluxo_cx: disp tt_import_movto_valid_cfl_new. end. end.	Sim	
tta_cod_histor_padr	character	x(8)	Código do histórico padrão.	Não	
tta_des_histor_movto_fluxo_cx	character	x(2000)	Descrição do histórico padrão.	Não	
ttv_cod_id_movto_fluxo_cx	character	x(80)	Deverá conter a string do rowid da temp-table tt_import_movto_fluxo_cx_new. Exemplo:	Sim	

```
def temp-table tt_import_movto_fluxo_cx_new no-undo
  field tta_num_fluxo_cx          as integer format ">>>>>, >>9" initial 0 label "Fluxo Caixa" column-label "Fluxo Caixa"
  field tta_dat_movto_fluxo_cx    as date format "99/99/9999" initial ? label "Data Movimento" column-label "Data Movimento"
  field tta_cod_estab             as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
  field tta_cod_unid_negoc        as character format "x(3)" label "Unid Negócio" column-label "Un Neg"
  field tta_cod_tip_fluxo_financ  as character format "x(12)" label "Tipo Fluxo Financ" column-label "Tipo Fluxo Financ"
  field tta_ind_fluxo_movto_cx    as character format "X(3)" initial "ENT" label "Fluxo Movimento" column-label "Fluxo Movimento"
  field tta_ind_tip_movto_fluxo_cx as character format "X(2)" initial "PR" label "Tipo Movimento" column-label "Tipo Movimento"
  field tta_cod_modul_dtsul       as character format "x(3)" label "Módulo" column-label "Módulo"
  field tta_val_movto_fluxo_cx    as decimal format ">>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Movto" column-label "Valor Movto"
  field ttv_ind_erro_valid        as character format "X(08)" initial "Não"
  field tta_cod_histor_padr       as character format "x(8)" label "Histórico Padrão" column-label "Histórico Padrão"
  field tta_des_histor_movto_fluxo_cx as character format "x(2000)" label "Histórico Movimento" column-label "Histórico Movimento"
  field ttv_cod_id_movto_fluxo_cx as character format "x(80)"
  .
```

Observação: Os atributos “tta_cod_histor_padr e tta_des_histor_movto_fluxo_cx” estão informados como não obrigatório, pois um ou outro pode ser informado, é obrigatório que pelo menos um seja informado, podendo se necessário informar os dois.

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_import_movto_valid_cfl_new	Conterá as informações dos movimentos que não foram importados com a respectiva mensagem de erro.	Entrada e Saída

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evolução
ttv_cod_id_movto_fluxo_cx	character	x(80)	O registro correspondente do movimento da tt_import_movto_fluxo_cx_new que apresentou o erro.	Sim	
ttv_num_mensagem	integer	>>>>>, >>9	Número da mensagem de erro.	Sim	
ttv_des_mensagem	character	x(50)	Descrição da mensagem do erro.	Sim	
ttv_des_ajuda	character	x(50)	Descrição da ajuda do erro.	Sim	

```
def temp-table tt_import_movto_valid_cfl_new no-undo
  field ttv_cod_id_movto_fluxo_cx    as character format "x(80)"
  field ttv_num_mensagem             as integer format ">>>>>, >>9" label "Número" column-label "Número Mensagem"
  field ttv_des_mensagem             as character format "x(50)" label "Mensagem" column-label "Mensagem"
  field ttv_des_ajuda               as character format "x(50)" label "Ajuda" column-label "Ajuda"
  .
```

Execução

Na execução da API ocorrem as seguintes validações:

1. 1. Versão de integração

Programa verificará se o programa chamador está integro com a API, e isto ocorre através da verificação da versão de integração passada como parâmetro;

1. 2. Número Fluxo de Caixa

Será verificado se o número do fluxo de caixa informado é válido;

1. 3. Estabelecimento

Será verificado se o Estabelecimento informado é válido. Se o estabelecimento estiver implementado como Unidade Organizacional, será verificado, se o mesmo está habilitado na data de transação, caso contrário será verificado se o usuário possui permissão para acessá-lo;

1. 4. Unidade de Negócio

Será verificado se a Unidade de Negócio informada está dentro da faixa de validade especificada para a mesma; também será verificado se o usuário possui permissão para acessar a Unidade de Negócio e se esta Unidade está relacionada ao Estabelecimento informado;

1. 5. Tipo Fluxo Financeiro

Verifica se o Tipo de Fluxo Financeiro informado é válido;

1. 6. Fluxo do Movimento

Valida se o Fluxo do Movimento informado é ENT ou SAI;

1. 7. Tipo do Movimento

Valida se o Tipo do Movimento informado é RE(Realizado) ou PR(Previsto);

1. 8. Módulo

Valida se o módulo informado existe e se é diferente de Fluxo de Caixa;

1. 9. Valor do Movimento

Valida se há algum valor informado;

1. 10. Histórico Padrão

Se informado será verificado se o Histórico Padrão é válido para o módulo CFL, caso não esteja informado é obrigatório a existência da descrição do histórico;

1. 11. Descrição do Histórico

Será verificado se a descrição do histórico não está em branco, salvo se o código do histórico padrão estiver informado, caso a descrição do histórico não estiver informada será pego a descrição do histórico padrão.

Criação dos Registros

Exemplo de criação de movimentos de fluxo de caixa:

```
/** Movimento 1 **/
```

```
create tt_import_movto_fluxo_cx_new.
```

```
assign tt_import_movto_fluxo_cx_new.tta_num_fluxo_cx      = 0
      tt_import_movto_fluxo_cx_new.tta_dat_movto_fluxo_cx  = 02/01/2001
      tt_import_movto_fluxo_cx_new.tta_cod_estab           = "xxx"
      tt_import_movto_fluxo_cx_new.tta_cod_unid_negoc      = "xxx"
      tt_import_movto_fluxo_cx_new.tta_cod_tip_fluxo_financ = "11111"
      tt_import_movto_fluxo_cx_new.tta_ind_fluxo_movto_cx   = "ENT"
```

```
tt_import_movto_fluxo_cx_new.tta_ind_tip_movto_fluxo_cx = "RE"
tt_import_movto_fluxo_cx_new.tta_cod_modul_dtsul        = "CFL"
tt_import_movto_fluxo_cx_new.tta_val_movto_fluxo_cx     = 10000
tt_import_movto_fluxo_cx_new.tta_cod_histor_padr        = "01"
tt_import_movto_fluxo_cx_new.tta_des_histor_movto_fluxo_cx = ""
tt_import_movto_fluxo_cx_new.ttv_ind_erro_valid         = "não"
tt_import_movto_fluxo_cx_new.ttv_cod_id_movto_fluxo_cx  = string(rowid(tt_import_movto_fluxo_cx_new)).
```

/** Movimento 2 **/

create tt_import_movto_fluxo_cx_new.

```
assign tt_import_movto_fluxo_cx_new.tta_num_fluxo_cx      = 0
tt_import_movto_fluxo_cx_new.tta_dat_movto_fluxo_cx      = 02/01/2001
tt_import_movto_fluxo_cx_new.tta_cod_estab               = "xxx"
tt_import_movto_fluxo_cx_new.tta_cod_unid_negoc          = "xxx"
tt_import_movto_fluxo_cx_new.tta_cod_tip_fluxo_financ    = "11111"
tt_import_movto_fluxo_cx_new.tta_ind_fluxo_movto_cx      = "ENT"
tt_import_movto_fluxo_cx_new.tta_ind_tip_movto_fluxo_cx  = "RE"
tt_import_movto_fluxo_cx_new.tta_cod_modul_dtsul        = "CFL"
tt_import_movto_fluxo_cx_new.tta_val_movto_fluxo_cx     = 10000
tt_import_movto_fluxo_cx_new.tta_cod_histor_padr        = ""
tt_import_movto_fluxo_cx_new.tta_des_histor_movto_fluxo_cx = "Movimento de entrada"
tt_import_movto_fluxo_cx_new.ttv_ind_erro_valid         = "não"
tt_import_movto_fluxo_cx_new.ttv_cod_id_movto_fluxo_cx  = string(rowid(tt_import_movto_fluxo_cx_new)).
```

 Macro desconhecida: 'rate'

[base_de_conhecimento](#) [cfl724zb](#) [cfl](#) [ds_financ_inov](#)



Política de
privacidade

Termos de
uso