

Carregar Informações Patrimônio - FAS757AA

 Tempo aproximado para leitura: superior a 15 minutos

Carregar Informações Patrimônio - FAS757AA

Visão Geral do Programa

Esse programa visa realizar a migração dos dados de bens patrimoniais já imobilizados em outros sistemas para o Datasul EMS 5.05. Para a efetivação desse programa, é necessário ter cadastrado no sistema uma matriz de tradução de organização externa e uma matriz de tradução da conta patrimonial externa.

A **Matriz de Tradução de Organizações** é uma ordem “DE” “PARA”, onde são inseridos a origem da informação com o código que possui atualmente e qual código deve assumir. Exemplo: pode-se citar que, no Módulo Investimento (Magnus), o Grupo de Bem – 101 é equivalente à Conta Patrimonial – 103.200 (Construções em Andamento), no Módulo Ativo Fixo do Datasul EMS 5.0.

A importação ocorre em duas fases: na primeira, os bens externos são gerados e seus dados são complementados em uma segunda fase, que é a importação dos bens. Isso ocorre em função do Datasul EMS 5 possuir mais dados que o sistema Magnus.

 **Importante:**

Para efetuar a importação dos bens do MAGNUS ou Datasul EMS 2 para o Datasul EMS 5, é necessário observar a parametrização informada no programa **Parâmetros de Integração Datasul EMS** (no Datasul EMS 5).

Para carregar as informações do Datasul EMS 2, é necessário informar nos Parâmetros de Integração do Datasul EMS 5, o parâmetro **Importa Bens 2.00**.

Quando esse parâmetro não for informado, o sistema entende que as informações estão sendo carregadas do MAGNUS.

Para o Magnus, não é necessário efetuar nenhuma parametrização.

Ao efetuar a migração dos bens patrimoniais já imobilizados são consideradas as informações cadastradas no Datasul EMS 2 ou Magnus, em relação se o bem credita COFINS e PIS.

Matriz Bens Patrimoniais Migração

Objetivo da tela:	Permitir efetuar a migração dos bens patrimoniais já imobilizados do Magnus.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Importa Tabelas do Magnus	Quando acionado, é permitida a importação dos Bens do Magnus. Veja mais informações na descrição da tela Bem Patrimonial Migração .  Nota: Importa toda a base, ou seja, os bens que estão no Patrimônio.
Limpa Lista	Quando acionado, possibilita eliminar todas as informações da lista inserida.
Retira Linha	Quando acionado, possibilita retirar a linha selecionada, cancelando as informações desta.
Alterações de Bens por Grupo	Quando acionado, permite a inserção de regras e exceções para alterar grupos de bens patrimoniais importados. Veja mais informações na descrição da tela Alteração Bens Externos Grupo .
Confere informações dos Bens	Quando acionado, permite efetuar uma conferência prévia antes de efetivar a importação dos dados. Veja mais informações na descrição da tela Consiste Bem Patrimonial Migração .

Imprime	Quando acionado, possibilita emitir o relatório dos Bens externos e internos. Veja mais informações na descrição da tela Relatório Bens Patrimoniais Migração .
Geração de Bens Patrimoniais	Quando acionado, é possível efetivar a geração dos bens patrimoniais em arquivos ASCII. Veja mais informações na descrição da tela Manutenção Carga Definitiva Bens Patrimoniais Migração .
Outras Moedas	Quando acionado, é possível visualizar os respectivos valores da aquisição e movimentações do bem patrimonial em outras moedas utilizadas pela empresa. Veja mais informações na descrição da tela Valores dos Bens Patr Ext em Outras Moedas .

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Por Atributos EMS	Quando assinalado, indica que os bens listados serão apresentados de acordo com os registros no Datasul EMS 5.0.
Por Atributos Externos	Quando assinalado, os bens patrimoniais apresentados na lista dessa tela base são os registros dos bens importados do Magnus.

Bem Patrimonial Migração

Objetivo da tela:	Permitir a importação dos Bens do Magnus.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Matriz UO	Inserir o nome ou o código que identifique a Matriz de Tradução de Organização a ser utilizada para traduzir as informações desta integração, complementando algumas informações.
Matriz Trad Contas	Inserir o nome ou o código que identifique a Matriz de Tradução de Conta a ser utilizada para traduzir as informações desta integração.

Alteração Bens Externos Grupo

Objetivo da tela:	Permitir a inserção de regras e exceções para alterar grupos de bens patrimoniais importados. Exemplo: Os bens patrimoniais apresentados na Tabela de Bens Internos – Magnus estão registrados no Estabelecimento 001. Sabe-se que todos os bens do estabelecimento 001 do Magnus devem ser registrados no Datasul EMS 5.0 como Estabelecimento ABC. A partir de uma informação dessa abrangência, deve-se alterar todo o grupo de bens do estabelecimento externo 001 para o estabelecimento interno ABC, possibilitando executar a perfeita importação. Importante: Nas telas de alteração, os campos são apresentados com o conteúdo “?”. Significa que a informação existente para o bem selecionado é mantida. Se alterada, será considerada a nova informação para o campo correspondente. A alteração de bens por grupos pode ser aplicada a dados relacionados aos estabelecimentos, unidades de negócio, dados de inventário, dados físicos ou parâmetros de cálculo e valores do bem patrimonial.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inserir Linha	Quando acionado, possibilita inserir regra ou exceção para efetuar a alteração em bens externos. Veja mais informações na descrição da tela Inserir Linha Alteração Conjunto de Bens Patrimoniais Externos .
Editar Linha	Quando acionado, possibilita modificar informações de uma linha selecionada.
Retirar Linha	Quando acionado, possibilita retirar a linha selecionada, cancelando as informações desta.
Limpar Lista	Quando acionado, possibilita eliminar todas as informações da lista inserida.
Executar Lista	Quando acionado, possibilita executar as regras ou exceções definidas, efetuando as alterações nos grupos de bens. Veja mais informações na descrição da tela Executar Bem Patrimonial Migração .

Inserir Linha Alteração Conjunto de Bens Patrimoniais Externos

Objetivo da tela:	Permitir inserir regra ou exceção para efetuar a alteração em bens externos.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inventário	Quando acionado, são inseridos os dados referentes ao inventário físico a serem considerados na regra ou exceção que está sendo implementada. Veja mais informações na descrição da tela Inventário .
Físicos	Quando acionado, são inseridos os dados físicos do grupo de bem patrimonial a serem considerados na regra ou exceção implementada. Veja mais informações na descrição da tela Parâmetros Físico Bem Externo .
Parâmetros	Quando acionado, são informados dados do cálculo do grupo de bem inserido na regra ou exceção que está sendo implementada. Veja mais informações na descrição da tela Informar Parâmetros Bem Externo .
Valores	Quando acionado, são apresentados os valores de grupo de bens a serem considerados para a regra ou exceção implementada. Veja mais informações na descrição da tela Valores Bem Patrimonial Externo .

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Regra	Quando assinalado, fica determinado que os itens da faixa ou o tópico individual inserido, deve ser considerado como regra para a alteração do grupo de bens.
Exceção	Quando assinalado, fica determinado que os itens da faixa ou o tópico individual inserido, deve ser considerado como exceção para a alteração.
Conjunto	Selecionar uma das opções, determinando o conjunto de informações a serem consideradas na regra ou exceção. As opções disponíveis são: • Empresa Externa; • Nro. Do Bem Patrimonial; • Incorporação do Bem; • Data de Aquisição; • Estabelecimento Externo; • Percent Depreciação Anual; • Estado do Bem; • Divisão;

	• Departamento; • Centro de Custo; • Área de Risco; • Família; • Grupo de Bem; • Incentivo Fiscal; • Apólice de Seguro; • Opção de Cálculo; • Situação de Cálculo; • Conta de Depreciação; • Centro de Custo Dpr; • Fornecedor; • Número Nota Fiscal; • Percentual Dpr Moeda.
Inicial	Inserir o código inicial da opção selecionada no campo Conjunto . Somente são consideradas para regra ou exceção, informações com código igual ou superior ao inserido nesse campo. Esse campo não é exibido quando selecionado o conjunto Individual.
Final	Inserir o código final da opção selecionada no campo Conjunto . Somente são consideradas para regra ou exceção, informações com código igual ou inferior ao inserido nesse campo. Esse campo não é exibido quando selecionado o conjunto Individual.
Data Refer	Inserir a data que serve de referência para conversão dos valores apresentados ao bem patrimonial.
Data Aquisição	Inserir a data de aquisição a ser considerada para o bem ou grupo de bens.
Empresa	Inserir o código da empresa, onde o bem patrimonial que está sendo alterado está inserido.
Estabelecimento	Inserir o código do estabelecimento responsável pelo controle físico ou contábil do bem patrimonial que está sendo alterado.
Conta Pat	Inserir a nova conta patrimonial a que o bem patrimonial estará associado.
Grupo Cálculo	Inserir o grupo de cálculo a ser aplicado para o cálculo sobre o bem patrimonial a ser alterado.
Unid Negócio	Inserir a unidade de negócio responsável pelo bem patrimonial alterado em referência.
Plano CCusto	Inserir o plano de centros de custo relacionado à alocação do bem patrimonial a ser alterado.
CCusto Responsab	Inserir o centro de custo de responsabilidade a ser considerado, por prestar contas e responder pelo bem.

Inventário

Objetivo da tela:	Permitir que sejam inseridos os dados referentes ao inventário físico a serem considerados na regra ou exceção que está sendo implementada.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estado Físico	Inserir o código que identifique o estado físico a ser considerado para a situação apresentada pelo bem patrimonial em referência.
Usuário	Inserir o usuário que responda ao processo de inventário, quando da apuração do inventário físico do bem a ser considerado.
Localização	Inserir o código da localização a ser considerada para o controle físico do bem patrimonial.
Área Risco	Inserir o código da área de risco a ser considerada para o bem patrimonial a partir dessa alteração.
Periodicidade	Selecionar a frequência a ser considerada para a realização do inventário físico do bem em referência, conforme as opções: • Outra; • Diária; • Semanal; • Quinzenal;

	• Mensal; • Bimestral; • Trimestral; • Quadrimestral; • Semestral; • Anual; • Nenhuma.
Intervalos de	Informar a quantidade de dias ou meses correspondente ao intervalo de tempo em que o inventário do bem deve ser realizado. Esse campo é habilitado para preenchimento manual, quando selecionadas as opções "Outra" ou "Nenhuma", no campo Periodicidade ; para as demais opções o campo é preenchido automaticamente.

Parâmetros Físicos Bem Externo

Objetivo da tela:	Permitir que sejam inseridos os dados físicos do grupo de bem patrimonial a serem considerados na regra ou exceção implementada.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Espécie	Inserir o código que identifique a espécie de bem a ser considerada para o bem patrimonial.
Marca	Inserir o código que identifique a marca do bem patrimonial.
Modelo	Inserir o código que identifique o modelo do bem patrimonial.
Licença Uso	Inserir o código que identifique a licença de uso a ser considerada, quando o bem patrimonial em referência exigir uma autorização.
Espec Tec	Inserir o código que identifique a especificação técnica a ser considerada como exigência padrão para o bem patrimonial.
Fornecedor	Inserir o código que identifique o fornecedor a ser considerado para o bem patrimonial.
Arrendador	Inserir o código que identifique o arrendador a ser considerado para o bem patrimonial em referência.
Contrato Leasing	Inserir o código que identifique o contrato de leasing associado ao bem patrimonial a ser alterado.
Seguradora	Inserir o código que identifique a seguradora a ser alterada, responsável por indenizar a empresa, em caso de perdas ou danos.
Apólice Seguro	Inserir o código que identifique a apólice de seguro a ser alterada, onde consta o bem patrimonial.

Informa Parâmetros Bem Externo

Objetivo da tela:	Permitir que sejam informados dados do cálculo do grupo de bem inserido na regra ou exceção que está sendo implementada.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Percentual Anual	Inserir o índice percentual a ser considerado para os cálculos da depreciação do bem patrimonial.
Incentivo Fiscal	Inserir o código que identifique o incentivo fiscal a ser associado ao bem patrimonial em seu cálculo de depreciação incentivada.

Valores Bem Patrimonial Externo

Objetivo da tela:	Permitir que sejam apresentados os valores de grupo de bens a serem considerados para a regra ou exceção implementada.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Outras Moedas	Quando acionado, é possível visualizar os respectivos valores da aquisição e movimentações do bem patrimonial em outras moedas utilizadas pela empresa.
Mais Parâmetros	Quando acionado, é possível incluir parâmetros adicionais para a execução da alteração dos valores de um bem patrimonial externo. Veja mais informações na descrição da tela Valores Bem Patrimonial Externo .

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Data Cálculo	Inserir a data de início de cálculo do bem ou grupo de bens a ser alterado.
% Depr Moed	Inserir o percentual de depreciação do bem na moeda.
Moeda	Inserir o código que identifique a moeda ou índice econômico na qual o bem ou grupo de bens está baseado.
Percentual Anual	Inserir o valor percentual de depreciação a ser considerado para o bem ou grupo de bens patrimoniais.
Aquisição Ufir	Inserir o valor da aquisição do bem patrimonial correspondente em Ufir.
Dpr Ufir Acu	Inserir o valor de depreciação acumulado em Ufir.
Ufir Aquisição	Inserir o valor da Ufir na data de aquisição do bem ou grupo de bens patrimoniais.
Depr Ufir	Inserir o valor da depreciação mensal expressa na quantidade de Ufir.
Valor Original	Inserir o valor original do bem ou grupo de bens a ser alterado.
Dpr Valor Original	Inserir o novo valor a ser considerado para a depreciação do valor original.
Dpr VO Acum	Inserir o valor a ser considerado na depreciação do valor original acumulado.
Corr Monet Ac	Inserir o valor da correção monetária acumulada a ser considerada para o bem ou grupo de bens selecionado.
CM Dpr	Inserir o novo valor a ser considerado para a correção monetária da depreciação.
Correção Monetária	Inserir o novo valor para a correção monetária a ser considerado para o bem ou grupo de bens selecionado.
CM Dpr Acum	Inserir o novo valor a ser considerado para a correção monetária da depreciação acumulada.

Valores Bem Patrimonial Externo

Objetivo da tela:	Permitir incluir parâmetros adicionais para a execução da alteração dos valores de um bem patrimonial externo.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Val Avaliac	Inserir o valor da avaliação do bem patrimonial a ser considerado para a reavaliação do bem patrimonial.

Docum Avali	Inserir o valor do documento a ser reavaliado.
Reavaliação	Inserir o valor da reavaliação do bem patrimonial.
Ufir Reaval	Inserir o valor em Ufir, da reavaliação do bem patrimonial.
CM Reaval	Inserir a correção monetária da reavaliação do bem patrimonial em referência.
Cotação Ufir Reaval	Inserir o valor da Ufir na data da reavaliação do bem patrimonial.
DPR Reaval	Inserir o valor da depreciação do bem patrimonial a ser reavaliado.
Ufir DPR Rea	Inserir o valor em Ufir, da depreciação do bem patrimonial reavaliado.
CM DPR Reav	Inserir a correção monetária da depreciação do bem patrimonial em processo de reavaliação.

Executa Bem Patrimonial Migração

Objetivo da tela:	Permitir executar as regras ou exceções definidas, efetuando as alterações nos grupos de bens.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Destino	Assinalar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Veja mais informações na descrição do conceito Opções de Destino .
Visualiza Arquivo	Quando selecionado, possibilita visualizar o arquivo gerado com as informações dos bens resultantes do processo de importação.
Execução	Assinalar uma das opções que determina se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch. Veja mais informações na descrição do conceito Formas de Execução .

Consiste Bem Patrimonial Migração

Objetivo da tela:	Permitir efetuar uma conferência prévia antes de efetivar a importação dos dados. Nessa tela é possível verificar todos os relacionamentos, informações obrigatórias e conferência dos valores para um bem ou conjunto de bens patrimoniais, antecedendo a geração do arquivo ASCII, onde esses bens patrimoniais são efetivados. Essa rotina de consistência pode ser executada antecipadamente à geração dos bens patrimoniais, permitindo ajustes em divergências verificadas, ou na própria efetivação/geração do bem, onde essa rotina está implícita no processo.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inserir Linha	Quando acionado, é possível inserir regra ou exceção para efetuar a consistência dos bens patrimoniais importados. Veja mais informações na descrição da tela Inserir Linha Bem Patrimonial Mig.
Editar Linha	Quando acionado, é possível modificar informações de uma linha selecionada.
Retirar Linha	Quando acionado, é possível efetuar a retirada da linha selecionada, cancelando as informações.
Limpar Lista	Quando acionado, é possível eliminar todas as informações inseridas na lista.
Executar Lista	Quando acionado, possibilita executar as regras ou exceções definidas, efetuando as consistências dos movimentos dos grupos de bens. Veja mais informações na descrição da tela Executar Consistência Bem Pat.

Inserir Linha Bem Patrimonial Mig

Objetivo da tela: Permitir inserir regra ou exceção para efetuar a consistência dos bens patrimoniais importados.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Regra	Quando acionado, fica determinado que os itens da faixa ou o tópico individual inserido, devem ser considerados como regra para a consistência dos bens.
Exceção	Quando acionado, fica determinado que os itens da faixa ou o tópico individual inserido, devem ser considerados como exceção para a consistência.
Conjunto	Selecionar uma das opções, determinando o conjunto de informações a serem consideradas na regra ou exceção. As opções disponíveis são: - Individual; - Empresa; - Empresa Externa; - Plano de Centro de Custo; - Plano Contas; - Conta Contábil; - Bem; - Estabelecimento; - Fornecedor; - Conta Patrimonial; - Unid Negoc.
Inicial	Inserir o código inicial da opção selecionada no campo Conjunto . Somente são considerados para regra ou exceção informações com código igual ou superior ao inserido nesse campo. Esse campo não é exibido quando selecionado o tipo de conjunto "Individual".
Final	Inserir o código final da opção selecionada no campo Conjunto . Somente são considerados para regra ou exceção informações com código igual ou inferior ao inserido nesse campo. Esse campo não é exibido quando selecionado o tipo de conjunto "Individual".
Empresa	Selecionar o código que identifique a empresa relacionada ao bem patrimonial, no qual se deseja executar a regra ou exceção que está sendo implementada. Esse campo é habilitado quando selecionado o tipo de conjunto "Individual".
Conta Patrimonial	Selecionar o código que identifica a Conta Patrimonial a ser considerada na regra ou exceção. Esse campo é habilitado somente quando selecionado o tipo de conjunto "Individual".
Bem Patrimonial	Selecionar o código que identifica o Bem Patrimonial a ser considerado na regra ou exceção. Esse campo é habilitado somente quando selecionado o tipo de conjunto "Individual".

Executa Consistência Bem Pat

Objetivo da tela: Permitir executar as regras ou exceções definidas, efetuando as consistências dos movimentos dos grupos de bens.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Destino	Assinalar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Veja mais informações na descrição do conceito Opções de Destino .
Visualiza Arquivo	Quando selecionado, possibilita visualizar o arquivo gerado com as informações dos bens resultantes do processo de importação.
Execução	Assinalar uma das opções que determina se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch. Veja mais informações na descrição do conceito Formas de Execução .

Manutenção Carga Definitiva Bens Patrimoniais Migração

Objetivo da tela:	Permitir efetivar a geração dos bens patrimoniais em arquivos ASCII. Nessa tela é possível efetuar a geração dos bens patrimoniais selecionados em arquivos ASCII, devendo ser posteriormente importados por meio do programa Importação de Bens. Veja mais informações no Processo Importação de Bens Patrimoniais. Importante: Na rotina de efetivação em arquivos ASCII está implícita a rotina de consistência. Primeiramente são verificadas todas as informações, para então gerar nos arquivos somente as informações realmente consistidas.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inserir Linha	Quando acionado, é possível inserir regra ou exceção para efetuar a geração de bens patrimoniais. Veja mais informações na descrição da tela Inserir Linha para Importação .
Editar Linha	Quando acionado, é possível modificar as informações da linha selecionada.
Retirar Linha	Quando acionado, possibilita retirar a linha selecionada, cancelando as informações dessa.
Limpar Lista	Quando acionado, é possível eliminar todas as informações inseridas na lista.
Executar Lista	Quando acionado, possibilita executar as regras ou exceções definidas, efetuando as gerações dos bens patrimoniais. Veja mais informações na descrição da tela Executar Bem da Migração .
Layout de Importação	Quando acionado, é apresentado o padrão do layout de importação de bens, sendo possível visualizar as características deste. Veja mais informações na descrição da tela Layout Bem Patrimonial Migração .

Inserir Linha para Importação

Objetivo da tela:	Permitir inserir regra ou exceção para efetuar a geração de bens patrimoniais.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Regra	Quando assinalado, determina que os itens da faixa ou o tópico individual inserido, devem ser considerados como regra para a geração de bens.
Exceção	Quando assinalado, determina que os itens da faixa ou o tópico individual inserido, devem ser considerados como exceção para a geração.
Conjunto	Selecionar uma das opções, determinando o conjunto de informações a serem consideradas na regra ou exceção. As opções disponíveis são: - Individual; - Empresa Externa; - Nro. Do Bem Patrimonial; - Incorporação do Bem; - Data de Aquisição; - Estabelecimento Externo; - Percent Depreciação Anual; - Estado do Bem; - Divisão;

	• Departamento; • Centro de Custo; • Área de Risco; • Família; • Grupo de Bem; • Incentivo Fiscal; • Apólice de Seguro; • Opção de Cálculo; • Situação de Cálculo; • Conta de Depreciação; • Centro de Custo Dpr; • Fornecedor; • Número Nota Fiscal; • Percentual Dpr Moeda.
Inicial	Inserir o código inicial da opção selecionada no campo Conjunto . Somente são considerados para regra ou exceção informações com código igual ou superior ao inserido nesse campo. Esse campo não é exibido quando selecionado o tipo de conjunto "Individual".
Final	Inserir o código final da opção selecionada no campo Conjunto . Somente são considerados para regra ou exceção informações com código igual ou inferior ao inserido nesse campo. Esse campo não é exibido quando selecionado o tipo de conjunto "Individual".
Empresa	Selecionar o código que identifique a empresa relacionada ao bem patrimonial, no qual se deseja executar a regra ou exceção que está sendo implementada. Esse campo é habilitado quando selecionado o tipo de conjunto "Individual".
Conta Patrimonial	Selecionar o código que identifica a Conta Patrimonial a ser considerada na regra ou exceção. Esse campo é habilitado somente quando selecionado o tipo de conjunto "Individual".
Bem Patrimonial	Selecionar o código que identifica o Bem Patrimonial a ser considerado na regra ou exceção. Esse campo é habilitado somente quando selecionado o tipo de conjunto "Individual".

Executa Bem da Migração

Objetivo da tela:	Permitir executar as regras ou exceções definidas, efetuando as gerações dos bens patrimoniais.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Bens	Informar o nome do arquivo externo, onde devem ser gerados os bens.
Alocações	Informar o nome do arquivo externo, onde deve ser gravada a lista dos bens patrimoniais gerados.
Valores	Informar o nome do arquivo externo, onde os bens patrimoniais devem ser gerados.
Parar Primeira Ocorrência Erro	Quando assinalado, a geração das informações será parada perante a primeira ocorrência de erro apresentada.
Imprimir	Assinalar a opção a ser considerada para a listagem dos bens patrimoniais gerados em arquivo ASCII, conforme as opções: • Mensagens com Erro: relacionar apenas as mensagens que apresentarem erro. • Todas Mensagens: relacionar todas as mensagens apresentadas na geração dos bens patrimoniais.
Destino	Assinalar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Ver mais informações na descrição do conceito Opções de Destino .
Visualiza Arquivo	Quando selecionado, possibilita visualizar o arquivo gerado com as informações dos bens resultantes do processo de importação.
Execução	Assinalar uma das opções que determina se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch. Ver mais informações na descrição do conceito Formas de Execução .

Layout Bem Patrimonial Migração

Objetivo da tela:	Permitir que seja apresentado o padrão do layout de importação de bens, sendo possível visualizar as características deste.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Impressão Arquivo Layout	Inserir o endereço de localização do arquivo do layout a ser importado.
Visualiza Arquivo	Quando selecionado, possibilita visualizar o arquivo do próprio layout de importação.

Valores dos Bens Patr Ext em Outras Moedas

Objetivo da tela:	Permitir visualizar os respectivos valores da aquisição e movimentações do bem patrimonial em outras moedas utilizadas pela empresa.
--------------------------	--

Relatório Bens Patrimoniais Migração

Objetivo da tela:	Permitir emitir o relatório dos Bens externos e internos.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inserir Linha	Quando acionado, possibilita inserir uma regra ou exceção para a execução do relatório. Veja mais informações na descrição da tela Inclui Conjunto de Seleção .
Edita Linha	Quando acionado, é possível modificar informações de uma linha selecionada.
Retira Linha	Quando acionado, possibilita retirar a linha selecionada, cancelando as informações desta.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Classificação	Inserir a forma de classificação a ser apresentado o Relatório Bens Patrimoniais Externos. Deve-se marcar os itens e, por intermédio das setas de movimentação, ordená-los da forma desejada.
Dados	Assinalar a opção quanto à abrangência dos bens patrimoniais a serem apresentados no relatório, conforme as opções: • EMS: apresenta os bens patrimoniais conforme os registros encontrados no Datasul EMS 5.0. • Externos: apresenta os bens patrimoniais de acordo com os registros apresentados no Magnus. • Ambos: apresenta todos os registros encontrados no Magnus e no Datasul EMS 5.0.
Inconsistência	Quando assinalado, será efetuada a conferência das informações dos bens patrimoniais.
Inconsistentes	Quando assinalado, todos os bens que apresentarem inconsistência em suas informações são indicados no relatório.
Todos	Quando assinalado, são relacionados todos os bens patrimoniais conforme os demais parâmetros informados.
Tipo	Assinalar o tipo de relatório a ser impresso com relação às informações das inconsistências, conforme as opções: • Resumido: apresenta todas as informações relacionadas aos bens patrimoniais gerados em arquivo ASCII.

27/09/2025, 10:32

Carregar Informações Patrimônio - FAS757AA - Linha Datasul - TDN

	• Detalhado: apresenta inclusive as anotações referentes aos bens gerados em arquivo ASCII.
Seleção	Inserir um conjunto de seleção a ser apresentado no Relatório Bens Patrimoniais Externos, determinando se é uma regra ou exceção.  Importante: Regra: define que toda a faixa do tipo de conjunto selecionado é considerada na emissão do relatório. Exceção: define que a faixa selecionada no tipo de conjunto é uma exceção para a regra, não sendo considerada para a emissão do relatório.
Destino	Assinalar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Veja mais informações na descrição do conceito Opções de Destino .
Execução	Assinalar uma das opções que determina se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch. Veja mais informações na descrição do conceito Formas de Execução .
Imprime Parâmetros	Quando acionado, os parâmetros utilizados nessa execução são apresentados na última página do relatório gerado.
Linhas	Exibe o número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número pode ser alterado.
Colunas	Exibe número de colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número não pode ser alterado.

Inclui Conjunto de Seleção

Objetivo da tela:	Permitir inserir uma regra ou exceção para a execução do relatório.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Regra	Quando assinalado, toda a faixa de bens selecionada no campo Conjunto será considerada no relatório Bens Patrimoniais Migração.
Exceção	Quando assinalado, define que toda a faixa selecionada no campo Conjunto é considerada como exceção, não estando incluída no relatório Bens Patrimoniais Migração.
Conjunto	Selecionar uma das seguintes opções: • Empresa Externa; • Empresa; • Bem Patrimonial; • Descrição Bem Pat; • Conta Patrimonial; • Identificação Bem; • Sequência Bem; • Estabelecimento; • Estabelecimento Externo; • Grupo Cálculo; • Espécie Bem Patrimonial; • Marca; • Modelo; • Licença Uso; • Especificação Técnica; • Arrendador; • Contrato Leasing; • Estado Físico; • Fornecedor; • Localização; • Usuário; • Plano Centros Custo; • CCusto Responsab; • Unid Negócio; • Moeda;

27/09/2025, 10:32

Carregar Informações Patrimônio - FAS757AA - Linha Datasul - TDN

	• Estado Bem Patrimonial; • Divisão Bem Patrimon; • Departamento Bem Pat; • Centro Custo; • Área Risco; • Família Bem Patrimon; • Grupo Bem Patrimonial; • Incentivo Fiscal; • Seguradora; • Apólice Seguro; • Opção Cálculo Bem Pa; • Bem Patrimonial Cálc; • Conta Depreciação; • Centro de Custo Depr; • Plano Contas; • Conta Contábil; • Série Nota; • Nota Fiscal; • Percentual Depreciação.
Inicial	Inserir o código inicial do conjunto a ser considerado na seleção.
Final	Inserir o código final do conjunto a ser considerado na seleção.

Conteúdos Relacionados:

- Manutenção Matrizes Tradução Organização Externa (FGL016AA)
- Manutenção Matriz Tradução Conta Patrimonial Externa (FAS034AA)

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [ativo_fixo](#) [fas](#)
[versao_12](#) [carregar_informacoes_patrimonio](#) [fas757aa](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso