

Conferência dos Valores Apresentados - CFL



Conferência dos Valores Apresentados - CFL

Visão Geral do Programa

1. Saldo Inicial Realizado

Ao iniciar o uso do módulo Fluxo de Caixa, habitualmente o saldo inicial é informado manualmente.

A prática mais comum é apurar os saldos bancários das diversas contas correntes, no fim de um período que já tenha sido conciliado e fechado, e informar este saldo no Fluxo.

1.1 Sugestão para implantação dos Saldos Iniciais

- No módulo Caixa e Bancos, emitir o Relatório Fechamento Caixa considerando apenas os movimentos Realizados, para o último dia do último período conciliado e fechado (por exemplo: 31/12/2001), afim de obter os saldos finais das contas-correntes.
- Somar (manualmente) o saldo das contas de um mesmo estabelecimento. Para saber quais contas pertencem a um mesmo estabelecimento, basta emitir o Relatório de Contas-Correntes, classificado por estabelecimento.
- No módulo Fluxo de Caixa, acessar a rotina Tarefas - Fluxo de Caixa, posicionar sobre o fluxo 0 (zero) e acessar o botão Movimentos.
- Incluir um movimento Realizado para cada estabelecimento, no primeiro dia do mês seguinte (por exemplo: 01/01/2002), no tipo de fluxo "Saldo Inicial", com uma Unidade de Negócio genérica qualquer. Informar o valor obtido no passo "b".
Observação: o tipo de fluxo "Saldo Inicial" não aparece no zoom, pois os lançamentos neste tipo não são frequentes.
- Acessar o programa Manutenção - Parâmetros Fluxo Caixa - Parâmetros Gerais Fluxo de Caixa. Informar a Data Início Movimentação para 01/01/2002 (por exemplo). Isto impedirá que qualquer movimento Realizado seja gerado em uma data anterior, o que certamente iria corromper o saldo inicial.
- Para conferir se está tudo certo, basta acessar a Consulta Fluxo Caixa UCF, e informar a data referência 01/01/2002. Sugere-se conferir o saldo inicial de todas as UCFs.

1.2 Movimentações anteriores à Implantação dos Saldos

Deve-se verificar a existência de movimentos realizados com data anterior à implantação dos saldos. Se houver qualquer movimento anterior, o saldo inicial será distorcido. Para que isto não aconteça sugere-se eliminar tais movimentos conforme os passos a seguir:

- No módulo Fluxo de Caixa, acessar a rotina Tarefas - Fluxo de Caixa, posicionar sobre o fluxo 0 (zero) e acessar o botão Movimentos.
- Acessar o botão Faixa, especificar as datas de 01/01/0001 até 31/12/2001 (ainda no mesmo exemplo) e no tipo de movimento colocar apenas "RE" (realizados). Assim serão apresentados todos os movimentos Realizados existentes com data anterior à implantação dos saldos. Todos os movimentos apresentados devem ser eliminados, uma vez que o saldo já está sendo informado em uma data posterior. Utilize o botão Elimina para excluir os movimentos um a um.
- Para eliminar tais movimentos automaticamente, pode-se utilizar o programa Tarefas - Eliminação Saldos/Movimentos, disponível a partir da release 5.05 com o propósito de sanear a base de dados. Aqui deve-se eliminar apenas movimentos do fluxo 0 (zero) com data até o fim do último período conciliado (exemplo: 31/12/2001). Observe que o programa irá gerar movimentos automáticos em 01/01/2002, totalizando todos os movimentos eliminados, e estes movimentos automáticos devem ser eliminados manualmente conforme os passos "a" e "b".

2. Saldo Inicial Previsto

Na prática não existe saldo inicial previsto, por duas razões muito simples:

- Uma previsão para qualquer data, quando for realizada, deixará de existir como previsão.
- Não existe previsão para ontem - ou ela se realizará hoje, ou amanhã, ou depois.
Exemplo: se um cliente não lhe pagou uma duplicata atrasada até hoje, você não pode esperar esse dinheiro para ontem ou anteontem. Na melhor das hipóteses você receberá o montante ainda hoje. Previsão é sempre uma expectativa futura.

2.1 Sugestão para Consulta do Previsto

A maneira mais correta para consultar as previsões no Fluxo de Caixa é partindo do saldo inicial real, na data de hoje. Para parametrizar a consulta desta forma, proceda da seguinte maneira:

- Acesse a rotina Consulta - Fluxo Caixa UCF
- Marque as opções Previsto e Realizado, e informe o fluxo 0 (zero) nas duas opções.
- Marque a opção "Realizado até" e informe a data de hoje.

- Informe um layout de colunas com Realizado e Previsto, sendo que na coluna Previsto basta colocar o saldo inicial que deve ser o mesmo do saldo Final Realizado.

Desta forma, a consulta irá apresentar somente o valor Realizado até a data de hoje, e depois somente o Previsto, sendo que o saldo inicial da coluna "Previsto" é o saldo final da coluna "Realizado" hoje.

3. Como conciliar os Valores Realizados

Os valores realizados são fáceis de conciliar, já que o saldo realizado que aparece no fluxo 0 (zero) deve coincidir com o saldo bancário de todas as contas no módulo Caixa e Bancos.

Observe que as contas-correntes possuem uma opção, para atualizar ou não o Fluxo de Caixa, e neste caso o Fluxo de Caixa refletirá apenas o saldo das contas que possuem tal parâmetro.

Esse parâmetro está também no cadastro de Tipo Transação Caixa, portanto algumas transações podem não atualizar o Fluxo de Caixa, mesmo que a conta corrente esteja parametrizada para atualizar.

4. Como conciliar os Valores Previstos

A conciliação do previsto deve ser feita módulo por módulo, conforme segue:

a. No módulo Fluxo de Caixa, acessar a rotina Relatórios - Origem Fluxo Caixa.

Sugere-se emitir o relatório para cada módulo origem (ACR, APB, CMG, APL, entre outros) marcando apenas os movimentos Previstos.

Neste relatório pode ser marcada a opção "Mostra Origens dos Movimentos", que faz com que o relatório seja o mais detalhado possível, apresentando inclusive dados dos títulos a Pagar e a Receber.

b. ACR - Contas a Receber:

Todos os títulos que estão em aberto devem estar refletidos no Fluxo de Caixa, na forma de um movimento Previsto de Entrada, conforme a Data do Fluxo (*) de cada título.

Para fazer um levantamento dos títulos em aberto, sugere-se acessar a rotina Relatórios - Operacionais - Títulos em Aberto, selecionando os títulos pela faixa de vencimento. Repare que aqui não há seleção por faixa de Data do Fluxo, apenas por vencimento, por isso é necessário considerar o float bancário (quando houver). Exemplo: com float bancário de 1 (um) dia útil, para imprimir os títulos previstos para segunda-feira é preciso parametrizar a faixa de vencimento para sexta-feira da semana anterior.

(*) A Data do Fluxo é calculada automaticamente pelo sistema, partindo do vencimento do título e considerando o float do portador (veja em Manutenção Portador Banco), e em seguida considera também o calendário até chegar em um dia útil. Esta data pode ser alterada manualmente através da rotina Tarefas - Alterar Título/Movimento.

c. APB - Contas a Pagar

Todos os títulos que estão em aberto devem estar refletidos no Fluxo de Caixa, na forma de um movimento Previsto de Saída, conforme a Data Prevista de cada título. Para fazer um levantamento dos títulos em aberto, sugere-se acessar a rotina Relatórios - Gerenciais - Títulos em Aberto, selecionando os títulos pela faixa de vencimento.

d. CMG - Caixa e Bancos

Todas as movimentações de conta corrente devem estar refletidas no Fluxo de Caixa, conforme os parâmetros mencionados anteriormente no item 3. A conciliação pode ser feita através de qualquer relatório (Razão, Movimentação, Fechamento Caixa, entre outros) que apresente os totais de movimentação das contas, e listando apenas Realizado ou Não-Realizado conforme o tipo que se deseja conciliar.

e. APL - Aplicações e Empréstimos

Para mais detalhes sobre este tópico, gentileza abrir uma FO citando este tópico.

f. Outros Módulos

Os demais módulos como CCP (Compras), PDP (Pedidos) e PVP (Previsão de Vendas) podem ser conferidos emitindo-se relatórios no próprio módulo.

5. Como identificar se um movimento está Integrado com o Fluxo de Caixa

O sistema EMS dispõe do conceito de rastreabilidade total das informações.

Assim, partindo da consulta do Fluxo de Caixa, é possível visualizar a duplicata no Contas a Receber (e vice-versa).

Segue o procedimento correto para consulta, partindo do módulo de origem até chegar ao Fluxo de Caixa.

a. ACR/APB - Implantação:

Se a duplicata estiver em aberto, haverá um movimento Previsto no Fluxo de Caixa.

1) Acesse a rotina Consultas - Movimentos - Títulos Contas a Pagar (ou Receber).

2) Acesse o botão Valores. Serão apresentados na tela os valores do título, rateados por Unidade de Negócio e Tipo de Fluxo Financeiro. Cada um destes registros está vinculado a um movimento diferente no Fluxo de Caixa.

3) Duplo-clique sobre uma das linhas, para abrir a tela de Detalhe Valor do Título.

4) Clique no botão Fluxo Caixa para consultar o movimento Previsto no Fluxo. O botão não estará habilitado se o título não estiver mais em aberto, ou se a espécie não atualiza Fluxo de Caixa, ou se o título ainda não foi integrado por qualquer motivo.

b. ACR/APB - Baixa:

Se a duplicata foi baixada em banco, haverá um movimento Realizado no Fluxo de Caixa.

1) Acesse a rotina Consultas - Movimentos - Títulos Contas a Pagar (ou Receber).

2) Acesse o botão Movimentos.

3) Duplo-Clique sobre a Liquidação ou Baixa.

4) Acesse o botão Relações.

5) Acesse o botão Valores. Serão apresentados na tela os valores da baixa, rateados por Unidade de Negócio e Tipo de Fluxo Financeiro. Cada um destes registros está vinculado a um movimento diferente no Fluxo de Caixa.

6) Duplo-clique sobre uma das linhas, para abrir a tela de Detalhe Valor do Movimento.

7) Clique no botão Fluxo Caixa para consultar o movimento Realizado no Fluxo. O botão não estará habilitado se o movimento não gerou movimentação de dinheiro, ou se não estiver integrado ao Fluxo de Caixa.

c. **CMG - Movimentação bancária:**

1) Acesse a rotina Tarefas - Movimentação Conta Corrente - Movimentação Diária.

2) Posicione sobre o movimento da conta corrente que deseja consultar e clique no botão Detalhe.

3) Clique no botão Relações.

4) Clique no botão Rateio. Serão apresentados na tela os valores rateados por Unidade de Negócio e Tipo de Fluxo Financeiro. Cada um destes registros está vinculado a um movimento diferente no Fluxo de Caixa.

5) Duplo-clique sobre uma das linhas, para abrir a tela de Detalhe Rateio Financeiro.

6) Clique no botão Relações. Aqui será apresentado o movimento gerado no Fluxo de Caixa, que ainda pode ser detalhado, sempre com duplo-clique e através do botão Relações.

6. Parâmetros

6.1 Atualiza Fluxo de Caixa?

Os seguintes cadastros possuem parâmetro que indica se deve atualizar ou não o Fluxo de Caixa:

- Manutenção Conta Corrente (CMG).
- Manutenção Tipo de Transação Caixa (CMG).
- Manutenção Espécies Documentos Financeiros (APB).
- Manutenção Espécies Financeiras (ACR).

Observe que estes parâmetros são respeitados apenas para movimentação efetuada no próprio módulo (entre parênteses).

Por exemplo: Uma liquidação de duplicata no Contas a Receber irá atualizar o Fluxo de Caixa se a espécie estiver assim parametrizada, ainda que a conta corrente onde o montante foi recebido indique que o Fluxo não deve ser atualizado.

Já um lançamento direto nessa conta corrente, digitado no Caixa e Bancos, obedecerá o parâmetro da conta corrente e não irá atualizar o Fluxo.

6.2 On-Line ou Batch?

Cada módulo pode ser parametrizado para integrar com o Fluxo instantaneamente (On-line) ou em lote (Batch).

A atualização Batch pode ser usada ainda que a integração seja On-line, como forma de regerar os movimentos no Fluxo de Caixa depois da mudança de alguma parametrização, ou para integrar movimentos que por algum motivo não estão integrados no Fluxo.

Para mudar o parâmetro, no módulo Fluxo de Caixa acesse a rotina Manutenção - Parâmetros Fluxo Caixa - Parâmetros Integração Fluxo.

6.3 Parâmetros da Consulta

Alguns parâmetros na Consulta UCF também podem distorcer o saldo.

- a. Padrão do Fluxo - serve para apresentar as estruturas já expandidas, conforme o gosto do usuário, e também serve para ocultar Tipos de Fluxo como forma de segurança das informações, portanto algum Tipo de Fluxo pode não aparecer e ainda causar distorção do saldo real. Sugestão: para conciliação dos valores do Fluxo, não utilize padrão (deixe em branco).
- b. UCF - A Unidade de Controle Financeiro é um agrupamento de Unidades de Negócio de diversos Estabelecimentos. É comum criar um Estabelecimento novo ou uma Unidade de Negócio nova, e esquecer de atrelar à devida UCF, o que também causa a distorção do saldo na consulta.

6.4 Parâmetros Gerais

Nos Parâmetros Gerais Fluxo de Caixa (rotina Manutenção - Parâmetros Gerais) é definida a Data Início Movimentos para o Fluxo de Caixa. Esta data serve como bloqueio, para que os movimentos Realizados sejam congelados, evitando assim que o saldo inicial seja alterado por engano. Assim as movimentações de outros módulos (APB, ACR, CMG, APL) que geram realizado no Fluxo de Caixa serão bloqueadas.

Sugere-se que a Data Início seja atualizada sempre que houver o fechamento de um período do Caixa e Bancos, quando todos os movimentos realizados do mês já estão conciliados e fechados. É aconselhável informar na Data Início o primeiro dia do mês em aberto.

Observação:

Movimentos Previstos não respeitam este parâmetro, podendo ser movimentados em qualquer data. Os movimentos Previstos com data anterior à Data Início não aparecem no saldo inicial da Consulta UCF, a menos que seja consultado um período anterior à Data Início.

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [financeiro](#) [controladoria](#) [cfl](#)

[fluxo_de_caixa](#) [versao_12](#)

[conferencia_dos_valores_apresentados](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)