

FGL902ZB - Atualização de Saldos

Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

Documento de API

Produto:	Datasul
Ocorrência:	Documentação de API
Nome Físico	Prgfin/fgl/fgl902zb

Objetivo

Atualizar os valores de saldo realizado e saldo empenhado na tabela sdo_ctbl, utilizada a partir da release 5.05.

Funcionamento

Na forma padrão, realiza-se a chamada através de um comando RUN normal, passando-se as temp-tables carregadas com as informações necessárias.

A sintaxe para a chamada da API é:

```
run prgfin/fgl/fgl902zb.py (Input 1,  
                             Input table tt_xml_input_1,  
                             output table tt_log_erros).
```

Parâmetros API de Atualização de Saldos:

Os Parâmetros utilizados pelo programa estão listados abaixo, na ordem que se segue:

- num_vers_integr_api...: versão de Integração da API;
- tt_xml_input_1.....: tabela temporária que contém todos os dados necessários para que seja realizada a atualização na tabela de saldos;
- tt_log_erros.....: Retorna para o usuário, as informações de erros ocorridos durante o processo de atualização de saldo.

Tabelas Temporárias

Nos atributos das tabelas temporárias de entrada e saída:

1) Conterá as faixas de dados:

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_xml_input_1	Conterá as faixas de dados.	Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
ttv_cod_label	character	x(8)	Label		
ttv_des_conteudo	character	x(40)	Texto		
ttv_num_seq_1	integer	>>>,>>9			

ttv_num_seq_2	integer	>>>>,>>9			
---------------	---------	----------	--	--	--

```
def temp-table tt_xml_input_1 no-undo
  field ttv_cod_label          as character format "x(8)" label "Label" column-label "Label"
  field ttv_des_conteudo       as character format "x(40)" label "Texto" column-label "Texto"
  field ttv_num_seq_1          as integer format ">>>>,>>9"
  field ttv_num_seq_2          as integer format ">>>>,>>9"
```

2) Temp-table de erros:

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_log_erros	Conterá a lista de erros encontrados durante a leitura de saldos.	Saída

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
ttv_num_seq	integer	>>>>,>>9	Seqüência		
ttv_num_cod_erro	integer	>>>>,>>9	Número		
ttv_des_erro	character	x(50)	Inconsistência		
ttv_des_ajuda	character	x(50)	Ajuda		

```
def temp-table tt_log_erros no-undo
  field ttv_num_seq          as integer format ">>>>,>>9" label "Seqüência" column-label "Seq"
  field ttv_num_cod_erro     as integer format ">>>>,>>9" label "Número" column-label "Número"
  field ttv_des_erro         as character format "x(50)" label "Inconsistência" column-label "Inconsistência"
  field ttv_des_ajuda        as character format "x(50)" label "Ajuda" column-label "Ajuda"
```

Observações

tt_xml_input_1: Nesta temp-table, será necessário que se passe os dados que serão utilizadas para realizar a atualização da tabela de saldos.:

- Função – (SOMA, DIMINUI);
- Código empresa;
- Plano de Contas;
- Código conta contábil;
- Plano centro de custo;
- Código centro de custo;
- Código estabelecimento;
- Código unidade de negócio;
- Data da movimentação;
- Código finalidade econômica;
- Código projeto;
- Valor da movimentação;
- Quantidade do movimento.

 Macro desconhecida:'rate'



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)