

Imparidade dos Ativos - FAS767AA

 Tempo aproximado para leitura: 9 minutos

Imparidade dos Ativos - FAS767AA

Visão Geral do Programa

Por intermédio deste programa, é possível calcular e contabilizar, no módulo Ativo Fixo, a perda por imparidade nos bens patrimoniais.

Os processos e ferramentas utilizados para se obter o valor de mercado ou o valor de uso não serão tratados pelo sistema, uma vez que se entende que é um procedimento contábil e, desta forma, as regras podem variar entre as empresas.

As perdas por imparidade ou reversão são contabilizadas por meio das finalidades contábeis denominadas de **Perdas por Imparidade** ou **Reversão de Imparidade**.

Exemplo:

Perdas por Imparidade:

- DB - Despesas por imparidade (resultado)
- CR - Provisão para perdas de máquinas e equipamentos (reduzora do ativo)

Caso, no ano seguinte decorra uma reversão de parte da perda, a contabilização se comportará da seguinte forma:

- DB - Provisão para perdas de máquinas e equipamentos (reduzora do ativo)
- CR - Despesas por imparidade (resultado)

O acréscimo ou decréscimo do valor do bem será pelo saldo do bem. Caso o bem tenha incorporações, adotará o conceito de proporcionalidade pelo valor do bem e sua incorporação.

A base de cálculo para comparativo com o valor de mercado ou de uso deverá ser o valor contábil, cujo conceito é o valor pelo qual um ativo está reconhecido no balanço depois da dedução de toda respectiva depreciação, amortização ou exaustão acumulada e provisão para perdas. Com base nisto, após o cálculo de imparidade, o sistema adotará o valor recuperável como valor base para o cálculo de depreciação, amortização ou exaustão. Isto acarretará um ajuste não contábil sob o valor original dos bens, para que a conciliação dos valores do patrimônio com o módulo contábil fiquem corretos.

Exemplo:

Valor original do bem - R\$ 100.000
Depreciação - R\$ 2.000
Valor contábil - R\$ 98.000

Imparidade - R\$ 18.000
Valor recuperável - R\$ 80.000

Pela prática da imparidade, o valor original do bem passa a ser de R\$ 80.000. No entanto, no sistema, se diminuirmos a perda sob o valor original, resulta em R\$ 82.000, sendo que a diferença é a depreciação. Desta forma, teremos um registro de cálculo adicional de ajuste não contábil, correspondente a diferença entre o VALOR ORIGINAL - VALOR RECUPERÁVEL - PERDA DE IMPARIDADE. Caso ocorra uma reversão de imparidade, haverá outro registro de cálculo correspondente ao ajuste da reversão.

Exemplo do Relatório Razão Contábil:

Valores Implantação		
Saldo Inicial		0,00
16/04 Aquisição	100.000,00	100.000,00
09/05 Imparidade	18.000,00	82.000,00
09/05 Ajuste VO (Não-contábil)	2.000,00	80.000,00
31/12 Saldo Contábil		80.000,00
Valores - Depreciação		
Saldo Inicial		0,00
30/04 Depreciações	2.000,00	2.000,00

31/12 Saldo Contábil

2.000,00

Importante:

- A reversão de imparidade poderá ocorrer até no limite do valor total das perdas registradas até o momento, inclusive de anos anteriores. Isto significa que, para bens que tiveram perdas e depois sofreram alguma outra movimentação que acarretem a implantação de um novo bem (como reclassificações, desmembramentos, uniões, etc) não poderão reverter as perdas já efetuadas, visto que o bem que sofreu as perdas foi baixado e foi criado um novo bem.
- O valor da perda não poderá superar o valor do saldo do bem.
- Não é permitida a execução da imparidade para bens totalmente baixados.
- Bem vinculado a Contrato de Leasing que ainda não teve o seu valor imobilizado, não pode gerar imparidade.

Imparidade dos Ativos

Objetivo da tela: Permitir que sejam registradas as perdas por imparidade, bem como, efetuar a reversão das mesmas.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inserir Linha	Quando acionado, permite inserir uma regra ou exceção para a imparidade dos ativos.
Editar Linha	Quando acionado, permite modificar as informações de uma imparidade selecionada.
Retirar Linha	Quando acionado, permite retirar a linha selecionada, cancelando as suas informações.
Limpar Lista	Quando acionado, permite eliminar todas as informações da lista inserida.
Executar Lista	Quando acionado, permite executar as regras ou exceções definidas, efetuando as imparidades no conjunto de bens. Mais detalhes podem ser obtidos na descrição da tela Executa Imparidade dos Ativos .

Inserir Imparidade dos Ativos

Objetivo da tela: Essa tela é apresentada ao acionar o botão **Inserir Linha** ou o botão **Editar Linha**, ambos localizados na tela **Imparidade dos Ativos**.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Conjunto	Selecionar uma das opções para definir o tipo de imparidade. As opções disponíveis são: • Individual; • Bem Patrimonial; • Conta Patrimonial; • Estabelecimento; • Unidade de Negócio; • Centro de Custo de Responsabilidade.
Conta Patrimonial	Selecionar o código da Conta Patrimonial, a qual vai sofrer a imparidade.

	⚠ Nota: Este campo somente será habilitado quando o conjunto selecionado for igual a "Individual", porque as demais opções de conjunto sugerem um intervalo a ser considerado.
Bem Patrimonial	Selecionar o código que identifique o bem patrimonial para o qual a imparidade do bem deverá ser calculada. ⚠ Nota: Este campo somente será habilitado quando o conjunto selecionado for igual a "Individual", porque as demais opções de conjunto sugerem um intervalo a ser considerado.
Cenário Contábil	Inserir o cenário contábil para o qual a imparidade do bem deverá ser calculada. A rotina pode ser executada para um cenário contábil específico ou para todos. Neste caso, deve-se deixar o campo Cenário Contábil em branco.
Data Alteração	Inserir a data de alteração relativa à imparidade.
Tipo Alteração	Selecionar um código que identifique um tipo de alteração a ser aplicado para a imparidade. As opções disponíveis são: • Perda; • Reversão. ⚠ Nota: Quando resultar em perda de valor, o sistema executará uma redução no(s) valor(es) do(s) bem(ns) e, quando se tratar de uma reversão, será uma adição.
Reverte Saldo Perdas	Esse parâmetro estará habilitado na tela somente quando o Tipo de Alteração selecionado for "Reversão", sendo que se o mesmo estiver marcado, os parâmetros relativos às informações de Alteração (Tipo, Moeda, Cenário Base, Valor e Percentual) ficarão desabilitados. Na execução do processo de reversão de perdas, o parâmetro Reverte Saldo Perdas, quando assinalado, determina que o valor da reversão será exatamente a diferença entre as constituições de perdas e as reversões já realizadas até a data de alteração informada. i Importante: A utilização desse parâmetro será necessária quando a intenção for reverter toda a perda por imparidade constituída para o bem ao longo do tempo, pois existem situações onde isso não é factível, informando um valor ou um percentual para a alteração, como podemos observar nos exemplos abaixo: Considerando a seguinte situação: Determinado bem possui saldo líquido no cenário Fiscal, nas seguintes finalidades econômicas: - Finalidade Corrente : R\$ 12.000,00 - Finalidade Gerencial : U\$ 5.715,00 (Cotação da Paridade: 0,47625) É constituída uma perda por imparidade de 10% do saldo do bem. Dessa forma, teremos os seguintes valores de constituição de imparidade: - Finalidade Corrente : R\$ 1.200,00 - Finalidade Gerencial : U\$ 571,50 O bem fica com o seguinte saldo líquido: - Finalidade Corrente : R\$ 10.800,00 - Finalidade Gerencial : U\$ 5.143,50 (Cotação da Paridade: 0,47625) No decorrer do tempo, a cotação da paridade entre as moedas das finalidades econômicas do bem é alterada, ficando o bem com o seguinte saldo líquido: - Finalidade Corrente : R\$ 10.800,00

	- Finalidade Gerencial : U\$ 5.072,80 (Cotação da Paridade: 0,4697) a) O usuário tenta reverter toda a perda constituída informando um percentual. Para reverter os R\$ 1.200,00 da finalidade corrente, deverá ser informado 11,1111%. Dessa forma: - Finalidade Corrente : R\$ 10.800,00 x 11,1111% = R\$ 1.200,00 - Finalidade Gerencial : U\$ 5.072,80 x 11,1111% = U\$ 563,64 Dessa forma, a constituição de perda para finalidade Corrente foi totalmente revertida, no entanto, para a finalidade Gerencial, restou ainda um saldo de U\$ 7,86 (U\$ 571,50 - U\$ 563,64). b) O usuário tenta reverter a perda constituída informado exatamente o valor que foi constituído na moeda da finalidade Corrente (R\$ 1.200,00). Quando assim é feito, a rotina calcula o percentual que o valor informado representa sobre o saldo do bem, na finalidade da Moeda/Cenário Base informados. Esse percentual é aplicado às demais finalidades econômicas do(s) cenário(s) para o(s) qual(is) o cálculo de imparidade está sendo efetuado: - Finalidade Corrente : R\$ 1.200,00 x R\$ 10.800,00 ÷ 100 = 11,1111% - Finalidade Gerencial : U\$ 5.072,80 x 11,1111% = U\$ 563,64 Sendo assim, teríamos os mesmos valores obtidos quando informado um percentual, e também restaria um saldo de perda para a finalidade Gerencial.
Alteração	Selecionar a forma de alteração da imparidade. As opções disponíveis são: • Por Percentual; • Por Valor.
Moeda	Selecionar a moeda a que diz respeito ao valor da alteração por imparidade.  Nota: Este campo somente será habilitado quando a alteração selecionada for igual a "Por Valor".
Cenário Base	Selecionar o cenário base ao qual se refere o valor da alteração por imparidade.  Nota: Este campo somente será habilitado quando a alteração selecionada for igual a "Por Valor".
Valor	Inserir o valor relativo à perda ou reversão.  Nota: Este campo somente será habilitado quando a alteração selecionada for igual a "Por Valor". O valor da perda não poderá superar o valor do saldo do bem. A reversão por imparidade poderá ocorrer até no limite do valor total das perdas registradas até o momento, inclusive de anos anteriores.
% Alter	Inserir o percentual a ser aplicado no cálculo da perda ou reversão de imparidade.  Nota: Este campo somente será habilitado quando a alteração selecionada for igual a "Por Percentual".

Executa Imparidade dos Ativos

Objetivo da tela:	Permitir executar as regras ou exceções definidas, efetuando as imparidades no conjunto de bens.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Mensagens - Em Arquivo	Determina que o arquivo será gerado com o resultado da execução da Imparidade, mostrando os erros ocorridos e os bens alterados, de acordo com os parâmetros estabelecidos. ⚠ Nota: Este campo sempre estará assinalado.
Visualiza Arquivo	Quando assinalado, possibilita visualizar o arquivo gerado com o resultado do processo de imparidade.
Execução	Assinalar uma das opções, determinando se a forma de execução deste programa será on-line ou batch. Mais detalhes podem ser obtidos em Formas de Execução .

Observação:

Na **Baixa dos Bens com Imparidade** o valor do registro de cálculo da baixa da depreciação ficará diferente do valor da apropriação. Isso ocorre porque no **registro de cálculo da baixa da depreciação**, é baixado apenas o valor da depreciação acumulada após o último ajuste relativo a imparidade, com isto, os valores dos ajustes anteriores não estavam sendo baixados, fazendo com que a conta de saldo de depreciação ficasse com saldo. Agora na apropriação são somados todos os valores de depreciação referentes ao ajustes de imparidade, tanto ajuste de perdas quanto ajuste de reversão.

No **registro de baixa** quando tem algum ajuste de imparidade, o valor do ajuste precisa ser somado na criação da apropriação, conforme foi feito na depreciação do bem, para não ocorrer o problema de não baixar o valor total no imobilizado.

 Macro desconhecida:'rate'

documento_de_referencia

manufatura

ativo_fixo

fas

versao_12

imparidade_dos_ativos

fas767aa



Política de
privacidade

Termos
de uso