

Manutenção Parâmetros Estabelecimento Vendor - VDR005AA

 Tempo aproximado para leitura: 11 minutos

Manutenção Parâmetros Estabelecimento Vendor - VDR005AA

Visão Geral do Programa

Nesse programa é efetuada a manutenção dos parâmetros do estabelecimento Vendor.

 **Nota:**
É possível apenas uma definição de parâmetros para um determinado estabelecimento na mesma data de validade.

A maioria das operações Vendor, tais como Fechamento da Planilha, Fechamento Mensal, Repactuação, Integração com Caixa e Bancos e Fluxo de Caixa buscam informações nos parâmetros do estabelecimento Vendor no momento em que suas transações são efetivadas.

Manutenção Parâmetros Vendor Estabelec

Objetivo da tela:	Manutenir os parâmetros que definem detalhes do funcionamento do módulo Vendor para o estabelecimento.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui	Quando acionado, apresenta a tela Inclui Parâmetro Vendor Estab . Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manuv al.
Modifica	Quando acionado, executa a tela Altera Parâmetro Vendor Estab , na qual é possível alterar os parâmetros Vendor do estabelecimento.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Inserir o código do estabelecimento cujas informações serão apresentadas na tela.
Início Validade	Inserir a data inicial da validade dos parâmetros que serão apresentadas na tela.
Fim Validade	Exibe a data final de validade do estabelecimento em questão.
Espec Parc Vendor	Exibe o código da espécie de documento a ser utilizada para a geração de títulos das parcelas negociadas na modalidade Vendor.
Espécie Parcela DB	Exibe o código da espécie de documento a ser utilizada no momento da geração de novos documentos no Contas a Receber, referentes a parcelas Vendor não pagas.
Espec Repactuação	Exibe o código da espécie de documento a ser utilizada na geração de novas parcelas no momento da repactuação de contratos.
Trans CX VDR DB	Exibe o código da transação de caixa a ser utilizada para a integração dos movimentos gerados nos processos de Vendor Débito.

Trans CX EQ+	Exibe o código do tipo de transação de caixa a ser utilizado para a integração com o módulo de Caixa e Bancos, nas equalizações positivas do módulo Vendedor.
Trans CX EQ-	Exibe o código do tipo de transação de caixa a ser utilizado para a integração com o módulo de Caixa e Bancos, nas equalizações negativas do módulo Vendedor.
Trans CX IOF	Exibe o código da transação utilizada para a integração de movimentos de IOF do módulo Vendedor com o módulo Caixa e Bancos.
% Integr CFL	Exibe o valor percentual de integração da parcela vendedor com o módulo Fluxo de Caixa.
Fluxo Vendedor DB	Exibe o código do fluxo financeiro para a integração com o módulo Fluxo de Caixa, no momento do débito de parcelas Vendedor.
Fluxo EQ+	Exibe o código do fluxo financeiro a ser utilizado na integração com o módulo Fluxo de Caixa, nas equalizações positivas do Vendedor.
Fluxo EQ-	Exibe o código do fluxo financeiro a ser utilizado na integração com o módulo Fluxo de Caixa, nas Equalizações negativas do Vendedor.
Fluxo IOF	Exibe o código do fluxo financeiro para a integração com o módulo Fluxo de Caixa de movimentos de IOF do módulo Vendedor.
Fluxo Recebto DB	Exibe o código do fluxo utilizado na integração com o módulo Fluxo de Caixa na criação do título de espécie Vendedor Debitado.
Fluxo Repactuação	Exibe o código do fluxo utilizado na integração com o módulo Fluxo de Caixa na criação do título de espécie Vendedor Repactuado.
Controla Comissão	Quando assinalado, indica que deve ser controlada a comissão de títulos negociados na modalidade Vendedor.
Repassa Comissão p/ Planilha	Quando assinalado, indica que a comissão deve ser repassada para a planilha Vendedor.

Inclui Parâmetro Vendedor Estab

Objetivo da tela:	Definir as informações relacionadas ao parâmetro a ser cadastrado.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Complemento	Quando acionado, exibe a tela Inclui Parâmetro Vendedor Estab - Complemento . Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Inserir o código do estabelecimento cujos parâmetros estão sendo incluídos.
Início Validade	Inserir a data inicial da validade dos parâmetros que estão sendo incluídos.
Fim Validade	Inserir a data final de validade dos parâmetros do estabelecimento em questão.
Espec Parc Vendedor	Inserir o código da espécie de documento que deve ser utilizada para a geração de títulos das parcelas negociadas na modalidade Vendedor.  Importante: O tipo da espécie deve ser Vendedor.

Espécie Parcela DB	Inserir o código da espécie de documento a ser utilizada no momento da geração de novos documentos no Contas a Receber, referentes a parcelas Vendedor não pagas.  Importante: O tipo da espécie deve ser "Normal".
Espec Repactuação	Inserir o código da espécie de documento a ser utilizada na geração de novas parcelas no momento da repactuação de contratos.  Importante: O tipo da espécie deve ser "Vendor Repactuado".
Testemunha 1	Inserir o nome da primeira pessoa física parametrizada como testemunha para contratos Vendedor.  Importante: Nesse campo somente é possível informar Pessoa Física.
Testemunha 2	Inserir o nome da segunda pessoa física parametrizada como testemunha para contratos Vendedor.  Importante: Nesse campo somente é possível informar Pessoa Física.
Base Análise Crédito	Selecionar o indicador para a base de análise de crédito a ser utilizado. As opções são: • Valor Original. • VO Corrigido.  Importante: Caso a opção selecionada seja "VO Corrigido", o valor considerado será o de "Parcela Cliente".
Controla Comissão	Quando assinalado, define que a comissão de títulos negociados na modalidade Vendedor deve ser paga na liquidação do título normal, no fechamento da planilha.  Importante: Quando assinalado este parâmetro e não assinalado o parâmetro "Repassa Comissão p/ Planilha", os representantes do título são transportados para as parcelas Vendedor com percentual de comissão zero.
Repassa Comissão p/ Planilha	Quando assinalado, determina que a comissão deve ser paga no momento da liquidação da parcela Vendedor, gerada no fechamento da planilha.  Nota: Esse campo é habilitado somente quando o campo "Controla Comissão" está assinalado.  Importante: Esse parâmetro, quando assinalado, determina que as comissões não realizadas de representantes devem ser repassadas das duplicatas em carteira do tipo "Vendedor", do módulo de Contas a Receber, para as parcelas de negociações Vendedor, ou seja, os movimentos não realizados das duplicatas devem ser eliminados, recalculados e transportados (proporcionalmente) para as parcelas Vendedor. Também são repassados para as parcelas Vendedor os representantes dos títulos com situação igual à "Implantado". Os representantes vinculados aos títulos origem, que nesse caso são duplicatas normais, têm a situação alterada de "Implantado" para "Transfdo". A situação do representante pode ser visualizada no programa Consulta de Títulos e Movimentos (ACR212AA), por intermédio do botão "Representante". Esse parâmetro poderá ser alterado a qualquer momento sem restrições, no entanto, após o fechamento de uma determinada planilha Vendedor e o repasse da comissão para as parcelas Vendedor dessa planilha, a comissão deverá continuar sendo passada adiante nos casos de débito, repactuação e cancelamento durante a vida útil da planilha.

	Após o fechamento da planilha, o repasse ou não de comissão não dependerá do parâmetro "Vendedor", mas sim se a planilha em questão teve repasse de comissão em seu fechamento. Caso isto tenha ocorrido, também haverá repasse nos casos de débito ou repactuação. O que identifica se uma planilha Vendedor recebeu repasse de comissão, é a existência de comissão em alguma de suas parcelas com percentual de comissão maior que zero. Quando o parâmetro em questão não é assinalado, é definido que as comissões devem ser pagas nas liquidações das duplicatas, mesmo que sejam de carteira do tipo "Vendedor". Total da comissão: O valor total de comissão de cada representante não será alterado em nenhum momento, podendo permanecer apenas o seu recebimento parcelado, proporcionalmente ao valor de cada parcela Vendedor.
Gera duplicata conforme cond. pago Vendedor	Quando assinalado, indica que serão geradas tantas duplicatas no módulo Contas a Receber quantas forem as parcelas da condição de pagamento informada para Vendedor. O valor faturado será rateado entre essas duplicatas. Importante: Caso o campo não seja assinalado, será gerada apenas uma duplicata no módulo Contas a Receber, independentemente da condição de pagamento informada para Vendedor.
Considera representante no agrupamento	Quando assinalado, indica que o representante a ser gravado na planilha Vendedor e nas duplicatas deve ser buscado do cadastro de clientes. Quando não assinalado, o representante é buscado do título ACR.
Aliquota IOF	Inserir o valor da alíquota de IOF a ser utilizada no momento da geração das despesas com IOF.
Última Equaliz / IOF	Exibe a data da última atualização de Equalização e IOF. Essa informação é utilizada no momento do fechamento mensal.
Última Planilha	Exibe o número da última planilha gerada no módulo Vendedor. Importante: Essa informação tem caráter apenas documental.

Inclui Parâmetro Vendedor Estab – Complemento

Objetivo da tela: Incluir informações complementares nos parâmetros Vendedor do estabelecimento.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Exibe o código do estabelecimento cujos parâmetros estão sendo incluídos.
Início Validade	Exibe a data inicial da validade dos parâmetros que estão sendo incluídos.
Trans CX VDR DB	Inserir o código da transação de caixa a ser utilizada para a integração com o módulo Caixa e Bancos, nos movimentos de IOF gerados pelo módulo Vendedor no Contas a Receber.
Trans CX EQ+	Inserir o código do tipo de transação de caixa a ser utilizado para a integração com o módulo Caixa e Bancos, nas equalizações positivas do módulo Vendedor.
Trans CX EQ-	Inserir o código do tipo de transação de caixa a ser utilizado para a integração com o módulo Caixa e Bancos, nas equalizações negativas do módulo Vendedor.
Trans CX IOF	Inserir o código da transação de caixa para integração com o módulo Caixa e Bancos, para movimentos de IOF do módulo Vendedor.
Gera Previsto Antecipação	Quando assinalado, permite a geração dos movimentos previstos de saída de numerário nos módulo Caixa e Bancos e Fluxo de Caixa, tendo como base as datas de vencimentos e os valores das parcelas Vendedor.

	Essa movimentação ocorre quando o cliente efetua a devolução de mercadorias no valor da antecipação não pagando parcialmente ou na totalidade as parcelas Vendedor, dessa forma, nos vencimentos das parcelas Vendedor, o banco efetuará o débito na conta corrente da empresa do valor não pago pelo cliente.
Trans CX Prev. AN	Inserir o tipo de transação de caixa a ser utilizado para integrar as antecipações com o módulo Caixa e Bancos no momento em que forem vinculadas à planilha Vendedor, permitindo dessa forma controlar a futura saída de numerário da conta corrente em função do Vendedor Débito.
Tipo	- Agrupada: Quando assinalada, determina que todos os movimentos de um determinado portador (conta corrente) e data, devem possuir a mesma referência no módulo Caixa e Bancos. - Não Agrupada: Quando assinalada, determina que os movimentos não devem ser agrupados, ou seja, devem haver registros independentes de movimento de conta corrente. Importante: Quando é assinalada a opção "Agrupada", é verificado pelo sistema a existência de referência gerada para o portador (conta corrente) e transação de caixa na data do movimento. Caso exista, é utilizada a mesma referência, acumulando o movimento da conta corrente com o novo valor a ser integrado. Caso não exista, é gerada uma nova referência, além de ser integrado o movimento e guardada a referência para uso futuro. No momento do cancelamento de uma planilha Vendedor, as duplicatas vinculadas à esta terão seus movimentos de liquidação estornados. Em função de um movimento de entrada realizado em conta corrente poder possuir valores acumulados de várias liquidações de títulos com carteira Vendedor, o estorno da liquidação não eliminará simplesmente o movimento em conta corrente, mas sim subtrairá seu valor. Caso o saldo seja igual à 0,00 (zero) o registro será eliminado.
% Integr CFL	Inserir o valor percentual de integração da parcela Vendedor com o módulo Fluxo de Caixa. Importante: A parcela Vendedor não representa nenhuma possibilidade de entrada de dinheiro na empresa, pelo contrário, há a possibilidade do cliente não pagar a parcela e o banco retirar esse dinheiro da conta da empresa. Dessa forma, com base no histórico de débitos Vendedor, há a possibilidade de prever no CFL desse desembolso, inclusive apenas da parte que historicamente é debitada da conta Banco.
Fluxo Vendedor DB	Inserir o código do fluxo financeiro para a integração com o módulo Fluxo de Caixa no momento do débito de parcelas Vendedor. Importante: O tipo de fluxo deve ser de "Saída" e "Analítico".
Fluxo EQ+	Inserir o código do fluxo financeiro a ser utilizado na integração com o módulo Fluxo de Caixa, nas equalizações positivas do Vendedor. Importante: O tipo de fluxo deve ser de "Entrada" e "Analítico".
Fluxo EQ-	Inserir o código do fluxo financeiro a ser utilizado na integração com o módulo Fluxo de Caixa, nas equalizações negativas do Vendedor. Importante: O tipo de fluxo deve ser de "Saída" e "Analítico".
Fluxo IOF	Inserir o código do fluxo financeiro para a integração com o módulo Fluxo de Caixa de movimentos de IOF do módulo Vendedor. Importante: O tipo de fluxo deve ser de "Saída" e "Analítico".
Fluxo Recebto DB	Inserir o código do fluxo utilizado na integração com o módulo Fluxo de Caixa, na criação do título de espécie Vendedor Debitado. Importante:

27/09/2025, 12:21

Manutenção Parâmetros Estabelecimento Vendor - VDR005AA - Linha Datasul - TDN

	O tipo de fluxo deve ser de "Entrada" e "Analítico".
Fluxo Repactuação	Inserir o código do fluxo utilizado na integração com o módulo Fluxo de Caixa, na criação do título de espécie Vendor Repactuado. ❗ Importante: O tipo de fluxo deve ser de "Entrada" e "Analítico".
Diretório Planilhas	Inserir a localização na qual as planilhas Excel utilizadas pelo Vendor estão armazenadas.

Conteúdos Relacionados:

- Manutenção Espécies Financeiras ACR (ACR030AA)
- Consulta de Títulos e Movimentos (ACR212AA)
- Manutenção Tipo Transação Caixa (CMG003AA)
- Manutenção Tipo Fluxo Financeiro (UTB037AA)
- Manutenção Estabelecimento (UTB071AA)
- Manutenção Espécie Documento (UTB090AA)
- Vinculação de AN com Planilha Vendor

 Macro desconhecida: 'rate'

documento_de_referencia manufatura vdr vendor

manutencao_parametros_estabelecimento_vendor vdr005aa

versao_12