

Manutenção de Parâmetros do Módulo - EC0012

 Tempo aproximado para leitura: 7 minutos

Manutenção de Parâmetros do Módulo - EC0012

Visão Geral do Programa

Permitir a determinação dos parâmetros para a utilização do módulo Câmbio, agilizando e padronizando a sua utilização.

Parâmetros Módulo - Pasta A Receber

Objetivo da tela:	Permitir inserir os parâmetros do módulo Contas a Receber que serão utilizados no momento da geração dos contratos de câmbio.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Espécie	Inserir o código que representa uma espécie de documento do tipo "Antecipação".  Importante: A espécie de documento informada nesse campo será utilizada como default no momento da geração dos contratos de câmbio do tipo "Antecipação".
Série	Inserir o código que representa uma série de documento que será utilizada como default no momento da geração dos contratos de câmbio do tipo "Antecipação".
Tipo Receita	Inserir o código que representa um tipo de receita que será utilizada como default no momento da geração dos contratos de câmbio do tipo "Antecipação".
Receita Transitória Câmbio Futuro	Inserir o código que representa a receita transitória de câmbio futuro para a qual serão criados os movimentos do fluxo de caixa no módulo CFL (EMS 5).  Importante: Esta receita será traduzida conforme matriz de tradução de Fluxos. Os valores são enviados para este fluxo transitório na Liquidação de Câmbio de Exportação (EC0004) quando os títulos são liquidados em contratos do tipo "Pronto" com situação "Pendente de Contrato", ou seja, em operações de Câmbio Futuro. Os valores somente sairão deste fluxo transitório quando for feita a Liquidação de Contrato de Câmbio Futuro (EC0024) destinando os títulos a um contrato de câmbio do tipo "Pronto" com situação "Contratado" ou, quando neste programa os títulos forem destinados a um contrato do tipo "Empréstimo", os valores sairão do fluxo transitório quando for feita a Liquidação de Títulos ACC/ACE/Pré-Pagamento (EC0006).
Conta do Representante	Inserir a conta contábil para o representante estrangeiro. Essa conta contábil será utilizada para os acertos de valores gerados para as comissões.  Importante: O parâmetro "Comissões" somente é solicitado quando o módulo Câmbio estiver integrado com o Financeiro do Datasul EMS5.
CCusto do Representante	Inserir a conta de custo para o representante estrangeiro. Essa conta contábil será utilizada para os acertos de valores gerados para as comissões.  Importante:

O parâmetro "Comissões" somente é solicitado quando o módulo Câmbio estiver integrado com o Financeiro do Datasul EMS5.

Parâmetros Módulo - Pasta A Pagar

Objetivo da tela:	Permitir inserir os parâmetros do módulo Contas a Pagar que serão utilizados no momento da geração dos contratos de câmbio.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Espécie	Inserir o código que representa uma espécie de documento do tipo "Antecipação". Importante: A espécie de documento informada nesse campo será utilizada como default no momento da geração dos contratos de câmbio do tipo "Antecipação".
Série	Inserir o código que representa uma série de documento que será utilizada como default no momento da geração dos contratos de câmbio do tipo "Antecipação".
Tp Despesa	Inserir o código que representa um tipo de despesa que será utilizada como default no momento da geração dos contratos de câmbio do tipo "Antecipação".

Parâmetros Módulo - Pasta APL

Objetivo da tela:	Permitir inserir os parâmetros do módulo APL que serão utilizados no momento da geração dos contratos de câmbio.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Conta Transitória Baixa/Abatimento	Inserir a conta contábil transitória utilizada tanto para a liquidação ACC/ACE quanto para o abatimento da fatura. Importante: A conta transitória de empréstimo deve ser informada quando existir a integração entre os módulos Câmbio e o Aplicações e Empréstimos do Datasul EMS5. Quando não existir essa integração, esse campo estará desabilitado.
CCusto Transitória Baixa/Abatimento	Inserir o centro de custo da transitória utilizada tanto para a liquidação ACC/ACE quanto para o abatimento da fatura. Importante: A conta transitória de empréstimo deve ser informada quando existir a integração entre os módulos Câmbio e o Aplicações e Empréstimos do Datasul EMS5. Quando não existir essa integração, esse campo estará desabilitado.
Conta de Ajuste	Inserir a conta contábil de Ajuste.
CCusto de Ajuste	Inserir o centro de custo de Ajuste.

Conta Transitória Cancelamento	Inserir a conta contábil na qual será gerada a apropriação de valores de cancelamentos de títulos vinculados a um contrato. Importante: O valor da apropriação corresponde ao AVA a menor gerado na operação de câmbio ACE correspondente, e ao AVA a maior gerado no ACC do contrato pai, no valor cancelado.
CCusto Transitória Cancelamento	Inserir o centro de custo no qual será gerada a apropriação de valores de cancelamentos de títulos vinculados a um contrato. Importante: O valor da apropriação corresponde ao AVA a menor gerado na operação de câmbio ACE correspondente, e ao AVA a maior gerado no ACC do contrato pai, no valor cancelado.

Parâmetros Módulo - Pasta Pré-Pago

Objetivo da tela:	Permitir inserir os dados que serão utilizados na geração do título destinado ao pagamento de juros no módulo Contas a Pagar.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Espécie	Inserir a espécie de documento a ser utilizada na geração do título destinado ao pagamento de juros no módulo Contas a Pagar do Datasul EMS 5, quando selecionado pagamento sem desembolso.
Série	Inserir a série do documento a ser utilizada na geração do título destinado ao pagamento de juros no módulo Contas a Pagar do Datasul EMS 5, quando selecionado pagamento sem desembolso.
Tp Despesa	Inserir o tipo de despesa do título a ser gerado no módulo Contas a Pagar do Datasul EMS 5 destinado ao pagamento de juros, quando selecionado pagamento sem desembolso.
Conta Contábil de Pré-Pagamento	Inserir a conta contábil a ser utilizada na geração do título destinado ao pagamento de juros no módulo Contas a Pagar do datasul EMS 5, quando selecionado pagamento sem desembolso. Veja mais informações na descrição Conceito Pré-Pagamento.
CC de Pré-Pagamento	Inserir o centro de custo a ser utilizado na geração do título destinado ao pagamento de juros no módulo Contas a Pagar do datasul EMS 5, quando selecionado pagamento sem desembolso.

Parâmetros Módulo - Pasta Arbitragem

Objetivo da tela:	Permitir determinar os parâmetros utilizados para a geração dos títulos referente à diferença da paridade na liquidação de cambiais arbitradas (referente à valorização ou não da moeda do contrato contra a da cambial). Veja conceito Vinculação de Títulos em Diversas Moedas x Contrato de Câmbio.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Espécie	Inserir a espécie de título a ser utilizada na geração dos títulos de receita referente à diferença das paridades da arbitragem.
Série	Inserir a série de documento a ser utilizada na geração dos títulos de receita referente à diferença das paridades da arbitragem.

Tp Despesa	Inserir o tipo de despesa a ser utilizado na geração dos títulos de receita referente à diferença das paridades da arbitragem.
Espécie	Inserir a espécie de documento a ser utilizada na geração dos títulos de despesa referente à diferença das paridades da arbitragem.
Série	Inserir a série de documento a ser utilizada na geração dos títulos de despesa referente à diferença das paridades da arbitragem.
Tp Despesa	Inserir o tipo de despesa a ser utilizado na geração dos títulos de despesa referente à diferença das paridades da arbitragem.

Parâmetros Módulo - Pasta Desembolso

Objetivo da tela: Permitir inserir os dados que serão utilizados na criação do título no módulo Contas a Pagar.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Espécie	Inserir a espécie de documento a ser utilizada na criação do título no módulo Contas a Pagar.
Série	Inserir a série do documento a ser utilizada na criação do título no módulo Contas a Pagar.
Tipo Despesa	Inserir o tipo de despesa a ser utilizado na criação do título no módulo Contas a Pagar.
Conta Contábil de Desembolso	Inserir a conta contábil a ser utilizada na criação do título no módulo Contas a Pagar.
CCusto de Desembolso	Inserir o centro de custo ser utilizado na criação do título no módulo Contas a Pagar.

Parâmetros Módulo - Pasta Devolução

Objetivo da tela: Permitir inserir os dados que serão utilizados na geração do título destinado a devolução.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Espécie	Inserir a espécie de documento a ser utilizada na geração do título destinado a devolução.
Série	Inserir a série do documento a ser utilizada na geração do título destinado a devolução.
Tipo Despesa	Inserir o tipo de despesa do título a ser gerado no módulo de Contas a Pagar.
Conta Contábil de Devolução	Inserir a conta contábil de devolução.
CCusto de Devolução	Inserir o centro de custo de devolução.

Parâmetros Módulo - Pasta Geral

Objetivo da tela: Permitir selecionar se os juros devem ser calculados na liquidação do título.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Calcula juros em contratos ACC, somente na liquidação do ACE	Quando assinalado, indica que os valores dos juros devem ser calculados na liquidação do título, ou seja, somente no contrato correspondente ao título (contrato ACE) os valores dos juros serão calculados e apropriados. Veja mais informações na descrição do Conceito Cálculo de Juros em Contratos ACC.

Conteúdos Relacionados:

- [Manutenção Espécie de Documentos CR \(CD0906\)](#)
- [Manutenção Séries \(CD0905\)](#)
- [Manutenção Tipos Receitas/Despesas \(CD0920\)](#)
- [Manutenção Espécies de Documentos AP \(CD1502\)](#)

 Macro desconhecida: 'rate'

documento_de_referencia

manufatura

controle_de_cambio

mec

versao_12

ec0012

manutencao_de_parametros_do_modulo



Política de
privacidade

Termos
de uso