

Manutenção_de_Parâmetro_Estabelecimento_de_Comissões_ACR051AA

 Tempo aproximado para leitura: 6 minutos

Manutenção de Parâmetro Estabelecimento de Comissões - ACR051AA

Visão Geral do Programa

Os Parâmetros de Comissões são definidos por empresa, apresentando sempre a possibilidade de implementação de Parâmetros para a empresa do usuário logado.

A relação usuário x empresa é definida na configuração do Usuário Universal.

Manutenção Parâmetro Estab Comissão

Objetivo da tela:	Permitir a implementação dos parâmetros para comissões, definindo formas de utilização e integração com o Módulo de Contas a Pagar.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui	Quando acionado, é possível incluir parâmetros para comissões. Ver detalhes na descrição da tela Inclui Parâmetro Estab Comissão .

Inclui Parâmetro Estab Comissão

Objetivo da tela:	Permitir a inclusão dos parâmetros para comissões.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Param Contabilização	Quando acionado, é possível visualizar Parâmetros de Contabilização de Comissão. Ver detalhes na descrição da tela Parâmetro Contabiliz Comissão .

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Comissão Venda	Exibe o nome padrão para os Parâmetros de Comissão, não sendo possível sua alteração.
Descrição	Exibe descrição padrão para os Parâmetros de Comissão, não sendo possível sua alteração.
Tipo Comissão	Selecionar uma das opções, determinando a opção <i>default</i> para cálculo de comissões. Valor Bruto = Valor total do título Valor Líquido = Valor Bruto – Seguro – Frete - Outros.
Pagto Proporcional	Quando assinalado, determina que a liberação do pagamento da comissão é proporcional ao pagamento do título. Exemplo: É pago parcialmente um título que está cadastrado com comissão 100% na liquidação . Caso o campo Comissão Proporcional esteja assinalado, é calculada a comissão proporcional com base no valor pago. Caso não esteja assinalado, a comissão somente é liberada após o pagamento total do saldo do título.

Início Validade	Inserir a data inicial para validade do Parâmetro Comissão . Este Parâmetro só pode ser utilizado em data igual ou superior a informada neste campo.
até	Inserir a data final para validade do Parâmetro Comissão que está sendo implementado. O Parâmetro só pode ser utilizado em data igual ou inferior a informada neste campo.
Max Comissão	Inserir o percentual máximo que pode ser utilizado para cálculo de comissão. Este percentual determina o limite máximo de comissão para soma dos representantes vinculados a um título.
Movto Comis On-line	Quando assinalado, determina a geração automática do movimento de comissão na conta corrente do representante. O movimento pode ser de Crédito ou Débito, do tipo Realizado ou Não Realizado. Quando não assinalado, é necessário atualizar os movimentos de comissões via batch. Ver detalhes no programa Geração Batch dos Movimentos de Comissão (ACR762AA).
Finalidade Econômica	Inserir código de finalidade econômica, determinando em que moeda será controlada (gerada) os movimentos de comissão, independente da moeda do título.
Mantém % de Comissão na Renegociação	Quando assinalado, determina que será mantido porcentagem de comissão na renegociação.
Libera Comissão após baixa do cheque	Quando assinalado, determina que será liberada a comissão após baixa do cheque.
Utiliza indicador mesmo período para Base Indeniz	Quando desmarcado, determina que as vendas ocorridas no mês não são consideradas na correção pelo Índice (INPC) do mesmo mês de venda. Portanto, a correção pelo Índice do mês irá considerar Base Indenização Corrigida período anterior + valor de vendas período anterior. Quando assinalado, determina a possibilidade de corrigir base de indenização considerando o valor de venda do representante pelo Índice (INPC) do mesmo período da venda. Portanto, a correção pelo Índice do mês irá considerar Base Indenização Corrigida período anterior + valor de vendas período atual. Exemplo do Cálculo poderá ser acessado através do Cálculo Indenização de Representante - _ACR524AA.
Integração Não Realizado	Assinalar se a integração não realizado será por previsão ou provisão.
Gera IR na Provisão	Quando assinalado, determina que será gerado imposto de renda na provisão. Algumas empresas trabalham com o conceito de que o IR deve ser retido do Representante, no momento da venda, independente de quando o cliente irá efetivamente efetuar o pagamento. Partindo deste princípio, deve-se realizar a retenção do IR, já no provisionamento da Comissão do Representante, pela rotina de integração com o módulo de contas a pagar.  Nota: O campo Gera IR na Provisão deverá ficar habilitado apenas quando o usuário escolher no campo Integração Não Realizado a opção Provisão.
Espécie Prev/Prov	Será validado o tipo de espécie, de acordo com o parâmetro Integração Não Realizado assinalado. Se assinalado previsão, será verificado se a espécie informada é do tipo previsão. Se assinalado provisão, será verificado se a espécie informada é do tipo provisão.
Série Prev/Prov	Inserir o código que represente uma série de previsão ou provisão, de acordo com a espécie selecionada.
Integração Realizado	Assinalar se a integração realizado será por título ou previsão.
Espécie Provisão APB	Inserir o código da espécie provisão APB.
Série Fiscal Integr	Inserir código que represente uma série fiscal a ser utilizada, quando da integração de título de comissão.

Parâmetro Contabiliz Comissão

Objetivo da tela:	Permitir visualizar Parâmetros de Contabilização de Comissão.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
-------	------------

Inclui	Quando acionado, é possível incluir parâmetros de contabilização para comissões. Ver detalhes na descrição da tela Inclui Parâmetro Contabiliz Comissão .
Rateio	Quando acionado, é possível incluir rateio de contabilização de comissão. Ver detalhes na descrição da tela Inclui Rateio Contabilização Comissão .

Inclui Parâmetro Contabiliz Comissão

Objetivo da tela:	Permitir a inclusão dos parâmetros de contabilização para comissões.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Tipo Movto Ctbl	Selecionar o tipo de movimento contábil. As opções disponíveis são: Crédito de Comissão; Débito de Comissão; Comissão Não Realizada; Individual.
Código Motivo Movto	Inserir o código do motivo movimento.  Nota: Este campo somente está habilitado quando selecionado o tipo movimento contábil individual.

Inclui Rateio Contabilização Comissão

Objetivo da tela:	Permitir a inclusão de rateio de contabilização de comissão. Essa tela é apresentada ao acionar o botão Rateio , localizado na tela Parâmetro Contabiliz Comissão , quando não existe rateio cadastrado. Caso exista rateio cadastrado, será apresentada a tela Rateio Contabilização Comissões, e nesta deverá ser acionado o botão Inclui .
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Tipo Movto Ctbl	Exibe o tipo de movimento contábil, determinado para a contabilização de comissão.
Código Motiv Movto	Exibe o código do motivo movimento, determinado para a contabilização de comissão.
Tipo Fluxo Financ	Inserir o código ou número que identifique o tipo de fluxo a receber o valor do rateio.
Plano Contas	Exibe o código ou nome do plano de contas para o rateio da nota de crédito/débito.
Conta Contábil	Inserir a conta contábil para o rateio da nota de crédito/débito.
Unid Negócio	Inserir o nome ou código que identifique a unidade de negócio a ser relacionada com o valor a ser rateado.

Plano Centros Custo	Inserir o código do Plano de Centro de Custo para o rateio da nota de crédito/débito. Nota: Os campos Plano de Centro de Custo e Centro de Custo são habilitados quando a conta informada está parametrizada para utilizar Centro de Custo na Manutenção Critérios de Distribuição de Conta para o estabelecimento informado na tela de "Troca Estabelecimento Usuário Financeiro".
Centro Custo	Inserir código que represente um centro de custo para o rateio da nota de crédito/débito. Nota: Os campos Plano de Centro de Custo e Centro de Custo são habilitados quando a conta informada está parametrizada para utilizar Centro de Custo na Manutenção Critérios de Distribuição de Conta para o estabelecimento informado na tela de "Troca Estabelecimento Usuário Financeiro".
Perc Rateio	Inserir o percentual de rateio.

Importante:

Os parâmetros possuem sempre o mesmo nome e descrição, podendo ser identificados pelas faixas de validade.

Regras de Negócio

Para as versões superiores a 5.02, é obrigatório informar o Código do Plano de Contas e a Conta Contábil (despesa), a ser utilizada na geração de títulos a pagar (via programa **Cálculo Comissões a Pagar**).

Para a Versão 5.02 ou inferiores, esta informação é extraída automaticamente da **Conta Contábil do Fluxo Financeiro**.

Macro desconhecida:'rate'

documento_de_referencia

manufatura

contas_a_receber

acr

versao_12

acr051aa

manutencao_de_parametro_estabelecimento_de_comissoes



Política de
privacidade

Termos de
uso