

UTB742ZA - Controle para Centro de Custo (Zoom, Validação, Dados, entre outros)

 Tempo aproximado para leitura: superior a 15 minutos

Documento de API

Produto:	Datasul
Ocorrência:	Documentação de API
Nome Físico	Prgint/utb/utb742za

Considerações Gerais

Objetivo

Disponibilizar todos os métodos necessários para que seja possível interagir com o Centro de Custo do EMS5 como, por exemplo, fazer uma validação, buscar uma determinada informação ou acessar um Zoom.

Funcionamento

1. Executar o programa API da seguinte forma:

```
def var h_api_ccusto as handle no-undo.  
  
run prgint\utb\utb742za.py persistent set h_api_ccusto.  
  
run <MÉTODO> in h_api_ccusto (<PARÂMETROS>,  
    output table tt_log_erro).  
  
delete object h_api_ccusto.
```

2. Após a execução do método, deve ser testada a temp-table de erro (tt_log_erro), afim de verificar se ocorreu algum erro. Também pode ser verificado o return-value que irá conter “OK” se tudo estiver correto ou “NOK” se ocorreu algum erro.

Tabelas Temporárias

Nos atributos das tabelas temporárias de entrada e saída:

tt_log_erro					Entrada/Saída
Erros ocorridos no processo.					Saída
Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução

ttv_num_cod_erro	Int	>>>, >>9	Código do erro.	-	-
ttv_des_msg_ajuda	char	x(50)	Ajuda do erro.	-	-
ttv_des_msg_erro	char	x(50)	Mensagem de erro.	-	-

Definição:

```
def temp-table tt_log_erro no-undo
  field ttv_num_cod_erro as int format ">>>>, >>9" label "Número"      column-label "Número"
  field ttv_des_msg_ajuda as char format "x(40)" label "Mensagem Ajuda" column-label "Mensagem Ajuda"
  field ttv_des_msg_erro as char format "x(60)" label "Mensagem Erro" column-label "Inconsistência"
```

tt_ccusto_integr					Entrada/Saída
Centros de Custos.					Saída
Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
ttv_cod_empresa	char	x(3)	Empresa.	-	-
ttv_cod_plano_ccusto	char	x(8)	Plano de Centro de Custo.	-	-
ttv_cod_ccusto	char	x(20)	Centro de Custo.	-	-
ttv_des_titulo	char	x(40)	Descrição do Custo de Custo.	-	-

Definição:

```
def temp-table tt_ccusto_integr no-undo
  field ttv_cod_empresa as character format "x(3)" label "Empresa" column-label "Empresa"
  field ttv_cod_plano_ccusto as character format "x(8)" label "Plano CCusto" column-label "Plano CCusto"
  field ttv_cod_ccusto as Character format "x(20)" label "Centro Custo" column-label "Centro Custo"
  field ttv_des_titulo as character format "x(40)"
  index tt_id
  ttv_cod_empresa ascending
  ttv_cod_plano_ccusto ascending
  ttv_cod_ccusto ascending
```

tt_cta_integr					Entrada/Saída
Contas Contábeis.					Entrada
Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
ttv_cod_plano_cta_ctbl	char	x(8)	Plano de Contas.	-	-
ttv_cod_cta_ctbl	char	x(20)	Conta Contábil.	-	-
ttv_des_titulo	char	x(40)	Descrição da Conta.	-	-

ttv_num_tip_cta_ctbl	int	>9	Tipo da Conta.	-	-
ttv_num_sit_cta_ctbl	Int	>9	Situação da Conta.	-	-
ttv_ind_finalid_ctbl_cta	char	x(40)	Finalidades da Conta.	-	-

Definição:

```
def temp-table tt_cta_integr no-undo
    field ttv_cod_plano_cta_ctbl as character format "x(8)" label "Plano Contas" column-label "Plano Contas"
field ttv_cod_cta_ctbl as character format "x(20)" label "Conta Contábil" column-label "Conta Contábil"
field ttv_des_titulo as character format "x(40)"
field ttv_num_tip_cta_ctbl as integer format ">9" label "Tipo Conta" column-label "Tipo Conta"
field ttv_num_sit_cta_ctbl as integer format ">9" label "Situação Conta" column-label "Situação Cta"
field ttv_ind_finalid_ctbl_cta as character format "X(40)" label "Finalidade Contábil"
index tt_id
    ttv_cod_plano_cta_ctbl      ascending
    ttv_cod_cta_ctbl           ascending
.
```

tt_ccusto_cta_integr					Entrada/Saída
Centros de Custo disponíveis para as Contas Contábeis.					Saída
Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
ttv_cod_empresa	char	x(3)	Empresa.	-	-
ttv_cod_plano_cta_ctbl	char	x(8)	Plano de Contas.	-	-
ttv_cod_cta_ctbl	char	x(20)	Conta Contábil.	-	-
ttv_cod_plano_ccusto	char	x(8)	Plano de Centro de Custo.	-	-
ttv_cod_ccusto	char	x(20)	Centro de Custo.	-	-
ttv_des_ccusto	char	x(40)	Descrição do Custo de Custo.	-	-

Definição:

```
def temp-table tt_ccusto_cta_integr no-undo
    field ttv_cod_empresa as character format "x(3)" label "Empresa" column-label "Empresa"
field ttv_cod_plano_cta_ctbl as character format "x(8)" label "Plano Contas" column-label "Plano Contas"
field ttv_cod_cta_ctbl as character format "x(20)" label "Conta Contábil" column-label "Conta Contábil"
field ttv_cod_plano_ccusto as character format "x(8)" label "Plano CCusto" column-label "Plano CCusto"
field ttv_cod_ccusto as Character format "x(20)" label "Centro Custo" column-label "Centro Custo"
field ttv_des_ccusto as character format "x(40)" label "Des Ccusto" column-label "Des Ccusto"
index tt_id
    ttv_cod_empresa      ascending
    ttv_cod_plano_cta_ctbl      ascending
    ttv_cod_cta_ctbl           ascending
```

tt_restric_estab_ccusto					Entrada/Saída
Restrições Estab CCusto.					Saída
Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
tta_cod_empresa	char	x(3)	Empresa.	-	-
tta_cod_empres_2	char	x(3)	Empresa do EMS2.	-	-
tta_cod_plano_ccusto	char	x(8)	Plano de Centro de Custo.	-	-
tta_cod_ccusto	char	x(20)	Centro de Custo.	-	-
tta_cod_estab	char	x(5)	Estabelecimento.	-	-
ttv_cod_estab_ems2	char	x(5)	Estabelecimento do EMS2.	-	-

Definição:

```
def temp-table tt_restric_estab_ccusto no-undo
  field tta_cod_empresa as character format "x(3)" label "Empresa" column-label "Empresa"
  field tta_cod_empres_ems2 as character format "x(3)" label "Empresa Ems2" column-label "Empresa Ems2"
  field tta_cod_plano_ccusto as character format "x(8)" label "Plano Centros Custo" column-label "Plano Centros Custo"
  field tta_cod_ccusto as Character format "x(20)" label "Centro Custo" column-label "Centro Custo"
  field tta_cod_estab as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
  field ttv_cod_estab_ems2      as character format "x(5)"
```

tt_segur_relacto_ccusto					Entrada/Saída
Segurança Relacto CCusto.					Saída
Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
tta_cod_empresa	char	x(3)	Empresa.	-	-
tta_cod_empres_2	char	x(3)	Empresa do EMS2.	-	-
tta_cod_plano_ccusto	char	x(8)	Plano de Centro de Custo.	-	-
tta_cod_ccusto	char	x(20)	Centro de Custo.	-	-
tta_cod_grp_usuar	char	x(3)	Grupo Usuários.	-	-

Definição:

```
def temp-table tt_segur_relacto_ccusto no-undo
  field tta_cod_empresa as character format "x(3)" label "Empresa" column-label "Empresa"
  field tta_cod_empres_ems2 as character format "x(3)" label "Empresa Ems2" column-label "Empresa Ems2"
  field tta_cod_plano_ccusto as character format "x(8)" label "Plano Centros Custo" column-label "Plano Centros Custo"
```

tt_unid_negoc_ccusto					Entrada/Saída
Unidade de Negócio CCusto.					Saída
Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
tta_cod_empresa	char	x(3)	Empresa.	-	-
tta_cod_empres_2	char	x(3)	Empresa do EMS2.	-	-
tta_cod_plano_ccusto	char	x(8)	Plano de Centro de Custo.	-	-
tta_cod_ccusto	char	x(20)	Centro de Custo.	-	-
tta_cod_unid_negoc	char	x(3)	Unidade de Negócio.	-	-

Definição:

```
def temp-table tt_unid_negoc_ccusto no-undo
  field tta_cod_empresa as character format "x(3)" label "Empresa" column-label "Empresa"
  field tta_cod_empres_ems2 as character format "x(3)" label "Empresa Ems2" column-label "Empresa Ems2"
  field tta_cod_plano_ccusto as character format "x(8)" label "Plano Centros Custo" column-label "Plano Centros Custo"
  field tta_cod_ccusto as Character format "x(20)" label "Centro Custo" column-label "Centro Custo"
  field tta_cod_unid_negoc as character format "x(3)" label "Unid Negócio" column-label "Un Neg"
```

Método Negócio

pi_retorna_formato_ccusto		
Requisito	Não possui.	
Sintaxe	pi_retorna_formato_ccusto (input p_cod_empres_ems_2, input p_cod_plano_ccusto, input p_dat_trans, output p_cod_format_ccusto, output table tt_log_erro)	
Descrição	Retorna o Formato do Centro de Custo.	
	Parâmetros	Descrição
	p_cod_empres_ems_2 [input]	Código da Empresa do EMS2. (*) Pode ser deixado em branco, se for, será considerada a empresa corrente do EMS5.
	p_cod_plano_ccusto [input]	Código do Plano de Centro de Custo. (*) Pode ser deixado em branco, se for, será considerado o Plano válido na data de transação.
	p_dat_trans [input]	Data da Transação.

	p_cod_format_ccusto [output]	Formato do Centro de Custo do Plano do informado.
	tt_log_erro [output]	Erros ocorridos durante a execução do método. Se estiver tudo OK, ela estará vazia.
Retorno	A API irá setar o return-value de maneira a informar ao programa "chamador" se a execução foi realizada com sucesso ou não. Os valores possíveis para o return-value são: OK (execução correta) e NOK (execução com problemas). Os motivos para a rejeição do movimento de reporte são especificados na temp-table tt-erro....	

pi_zoom_plano_ccusto		
Requisito	Não possui.	
Sintaxe	pi_zoom_plano_ccusto (output p_cod_plano_ccusto, output p_des_titulo, output table tt_log_erro)	
Descrição	Abre o Zoom de Plano de Centro de Custo.	
	Parâmetros	Descrição
	p_cod_plano_ccusto [output]	Código do Plano de Centro de Custo selecionado no Zoom.
	p_des_titulo [output]	Descrição do Plano de Centro de Custo selecionado no Zoom.
	tt_log_erro [output]	Erros ocorridos durante a execução do método. Se estiver tudo OK, ela estará vazia.
Retorno	A API irá setar o return-value de maneira a informar ao programa "chamador" se a execução foi realizada com sucesso ou não. Os valores possíveis para o return-value são: OK (execução correta) e NOK (execução com problemas). Os motivos para a rejeição do movimento de reporte são especificados na temp-table tt-erro....	

pi_zoom_ccusto		
Requisito	Não possui.	
Sintaxe	pi_zoom_ccusto (input p_cod_empres_ems_2 , input p_cod_plano_ccusto, input p_cod_unid_negoc, input p_dat_trans, output p_cod_ccusto, output p_des_titulo, output table tt_log_erro)	
Descrição	Abre o Zoom de Centro de Custo.	
	Parâmetros	Descrição
	p_cod_empres_ems_2 [input]	Código da Empresa do EMS2. (*) Pode ser deixado em branco, se for, será considerada a empresa corrente do EMS5.
	p_cod_plano_ccusto [input]	Código do Plano de Centro de Custo. (*) Pode ser deixado em branco, se for, será considerado o Plano válido na data de transação.
	p_cod_unid_negoc [input]	Código da Unidade de Negócio. (*) Pode ser deixado em branco, se for informado, serão considerados somente os Centros de Custos vinculados a Unidade informada.
	p_dat_trans [input]	Data da Transação.
	p_cod_ccusto [output]	Código do Centro de Custo selecionado no Zoom.

	p_des_titulo [output]	Descrição do Centro de Custo selecionado no Zoom.
	tt_log_erro [output]	Erros ocorridos durante a execução do método. Se estiver tudo OK, ela estará vazia.
Retorno	A API irá setar o return-value de maneira a informar ao programa "chamador" se a execução foi realizada com sucesso ou não. Os valores possíveis para o return-value são: OK (execução correta) e NOK (execução com problemas). Os motivos para a rejeição do movimento de reporte são especificados na temp-table tt-erro....	

pi_zoom_ccusto_x_cta_ctbl		
Requisito	Não possui.	
Sintaxe	pi_zoom_ccusto_x_cta_ctbl (input p_cod_empres_ems_2 , input p_cod_estab_ext, input p_log_todos_estab, input p_cod_unid_negoc, input p_cod_plano_cta_ctbl, input p_cod_cta_ctbl, input p_cod_plano_ccusto, input p_dat_trans, output p_cod_ccusto, output p_des_titulo, output table tt_log_erro)	
Descrição	Abre o Zoom de Centros de Custo válidos para a Conta informada.	
	Parâmetros	Descrição
	p_cod_empres_ems_2 [input]	Código da Empresa do EMS2. (*) Pode ser deixado em branco, se for, será considerada a empresa corrente do EMS5.
	p_cod_estab_ext [input]	Código do Estabelecimento do EMS2. (*) Pode ser deixado em branco, se for, será utilizado o estabelecimento corrente do EMS5. Se o estabelecimento corrente estiver em branco, será utilizado o estabelecimento principal da empresa informada.
	p_log_todos_estab [input]	Considera Todos os Estabelecimentos? (*) Se igual a "não", serão considerados somente os Centros de Custos válidos para o Estabelecimento informado.
	p_cod_unid_negoc [input]	Código da Unidade de Negócio. (*) Pode ser deixado em branco, se for informado, serão considerados somente os Centros de Custos vinculados a Unidade informada.
	p_cod_plano_cta_ctbl [input]	Código do Plano de Contas. (*) Pode ser deixado em branco, se for, será considerado o Plano válido na data de transação para a empresa informada.
	p_cod_cta_ctbl [input]	Código da Conta.
	p_cod_plano_ccusto [input]	Código do Plano de Centro de Custo. (*) Pode ser deixado em branco, se for, será considerado o Plano válido na data de transação.
	p_dat_trans [input]	Data da Transação.
	p_cod_ccusto [output]	Código do Centro de Custo selecionado no Zoom.
	p_des_titulo [output]	Descrição do Centro de Custo selecionado no Zoom.

	tt_log_erro [output]	Erros ocorridos durante a execução do método. Se estiver tudo OK, ela estará vazia.
Retorno	A API irá setar o return-value de maneira a informar ao programa “chamador” se a execução foi realizada com sucesso ou não. Os valores possíveis para o return-value são: OK (execução correta) e NOK (execução com problemas). Os motivos para a rejeição do movimento de reporte são especificados na temp-table tt-erro....	

pi_verifica_utilizacao_ccusto

Requisito	Não possui.	
Sintaxe	pi_verifica_utilizacao_ccusto (input p_cod_empres_ems_2 , input p_cod_estab_ext, input p_cod_plano_cta_ctbl, input p_cod_cta_ctbl, input p_dat_trans, output p_log_ccusto, output table tt_log_erro)	
Descrição	Verifica se a Conta informada utiliza Centro de Custo.	
	Parâmetros	Descrição
	p_cod_empres_ems_2 [input]	Código da Empresa do EMS2. (*) Pode ser deixado em branco, se for, será considerada a empresa corrente do EMS5.
	p_cod_estab_ext [input]	Código do Estabelecimento do EMS2. (*) Pode ser deixado em branco, se for, será utilizado o estabelecimento corrente do EMS5. Se o estabelecimento corrente estiver em branco, será utilizado o estabelecimento principal da empresa informada.
	p_cod_plano_cta_ctbl [input]	Código do Plano de Contas. (*) Pode ser deixado em branco, se for, será considerado o Plano válido na data de transação para a empresa informada.
	p_cod_cta_ctbl [input]	Código da Conta.
	p_dat_trans [input]	Data da Transação.
	p_log_ccusto [output]	Indicador da utilização do Centro de Custo. Onde: yes = A Conta informada utiliza Centro de Custo. no = A Conta informada não utiliza Centro de Custo.
	tt_log_erro [output]	Erros ocorridos durante a execução do método. Se estiver tudo OK, ela estará vazia.
Retorno	A API irá setar o return-value de maneira a informar ao programa “chamador” se a execução foi realizada com sucesso ou não. Os valores possíveis para o return-value são: OK (execução correta) e NOK (execução com problemas). Os motivos para a rejeição do movimento de reporte são especificados na temp-table tt-erro....	

pi_busca_dados_plano_ccusto

Requisito	Não possui.	
Sintaxe	pi_busca_dados_plano_ccusto (input p_cod_empres_ems_2 , input p_cod_plano_ccusto, input p_dat_trans, output p_des_titulo, output table tt_log_erro)	

Descrição	Retornar nos Dados do Plano de Centro de Custo informado.	
	Parâmetros	Descrição
	p_cod_empres_ems_2 [input]	Código da Empresa do EMS2. (*) Pode ser deixado em branco, se for, será considerada a empresa corrente do EMS5.
	p_cod_plano_ccusto [input]	Código do Plano de Centro de Custo. (*) Pode ser deixado em branco, se for, será considerado o Plano válido na data de transação.
	p_dat_trans [input]	Data da Transação.
	p_des_titulo [output]	Descrição do Plano de Centro de Custo informado.
	tt_log_erro [output]	Erros ocorridos durante a execução do método. Se estiver tudo OK, ela estará vazia.
Retorno	A API irá setar o return-value de maneira a informar ao programa "chamador" se a execução foi realizada com sucesso ou não. Os valores possíveis para o return-value são: OK (execução correta) e NOK (execução com problemas). Os motivos para a rejeição do movimento de reporte são especificados na temp-table tt-erro....	

pi_busca_dados_ccusto		
Requisito	Não possui.	
Sintaxe	pi_busca_dados_ccusto (input p_cod_empres_ems_2 , input p_cod_plano_ccusto, input p_cod_ccusto, input p_dat_trans, output p_des_titulo, output table tt_log_erro)	
Descrição	Busca Dados do Centro de Custo informado.	
	Parâmetros	Descrição
	p_cod_empres_ems_2 [input]	Código da Empresa do EMS2. (*) Pode ser deixado em branco, se for, será considerada a empresa corrente do EMS5.
	p_cod_plano_ccusto [input]	Código do Plano de Centro de Custo. (*) Pode ser deixado em branco, se for, será considerado o Plano válido na data de transação.
	p_cod_ccusto [input]	Código do Centro de Custo.
	p_dat_trans [input]	Data da Transação.
	p_des_titulo [output]	Descrição do Plano de Centro de Custo informado.
	tt_log_erro [output]	Erros ocorridos durante a execução do método. Se estiver tudo OK, ela estará vazia.
Retorno	A API irá setar o return-value de maneira a informar ao programa "chamador" se a execução foi realizada com sucesso ou não. Os valores possíveis para o return-value são: OK (execução correta) e NOK (execução com problemas). Os motivos para a rejeição do movimento de reporte são especificados na temp-table tt-erro....	

pi_busca_ccustos_integr		
Requisito	Não possui.	
Sintaxe	pi_busca_ccustos_integr (input p_cod_empres_ems_2 ,	

	input p_cod_plano_ccusto, input p_cod_unid_negoc, input p_dat_trans, output table tt_ccusto_integr, output table tt_log_erro)
--	--

Descrição	Retorna os Centros de Custo conforme a parametrização.	
	Parâmetros	Descrição
	p_cod_empres_ems_2 [input]	Código da Empresa do EMS2. (*) Pode ser deixado em branco, se for, será considerada a empresa corrente do EMS5.
	p_cod_plano_ccusto [input]	Código do Plano de Centro de Custo. (*) Pode ser deixado em branco, se for, será considerado o Plano válido na data de transação.
	p_cod_unid_negoc [input]	Código da Unidade de Negócio.
	p_dat_trans [input]	Data da Transação.
	tt_ccusto_integr [output]	Todos os Centros de Custo conforme os parâmetros.
	tt_log_erro [output]	Erros ocorridos durante a execução do método. Se estiver tudo OK, ela estará vazia.
Retorno	A API irá setar o return-value de maneira a informar ao programa "chamador" se a execução foi realizada com sucesso ou não. Os valores possíveis para o return-value são: OK (execução correta) e NOK (execução com problemas). Os motivos para a rejeição do movimento de reporte são especificados na temp-table tt-erro....	

pi_busca_plano_ccusto_empresa		
Requisito	Não possui.	
Sintaxe	pi_busca_plano_ccusto_empresa (input p_cod_empres_ems_2 , input p_dat_trans, output p_cod_plano_ccusto, output table tt_log_erro)	
Descrição	Retorna o Plano de Centro de Custo válido para a Empresa informada.	
	Parâmetros	Descrição
	p_cod_empres_ems_2 [input]	Código da Empresa do EMS2. (*) Pode ser deixado em branco, se for, será considerada a empresa corrente do EMS5.
	p_dat_trans [input]	Data da Transação.
	p_cod_plano_ccusto [output]	Código do Plano de Centro de Custo válido para a Empresa e data de transação.
	tt_log_erro [output]	Erros ocorridos durante a execução do método. Se estiver tudo OK, ela estará vazia.
Retorno	A API irá setar o return-value de maneira a informar ao programa "chamador" se a execução foi realizada com sucesso ou não. Os valores possíveis para o return-value são: OK (execução correta) e NOK (execução com problemas). Os motivos para a rejeição do movimento de reporte são especificados na temp-table tt-erro....	

pi_busca_ccustos_x_cta_ctbl	
Requisito	Não possui.

Sintaxe	pi_busca_ccustos_x_ctbl (input p_cod_empres_ems_2 , input p_cod_estab_ext, input p_log_todos_estab, input p_cod_plano_ccusto, input p_cod_unid_negoc, input p_dat_trans, input table tt_cta_integr output table tt_ccusto_cta_integr, output table tt_log_erro)	
Descrição	Retorna todos os Centros de Custo válidos para as Contas Contábeis informadas.	
	Parâmetros	Descrição
	p_cod_empres_ems_2 [input]	Código da Empresa do EMS2. (*) Pode ser deixado em branco, se for, será considerada a empresa corrente do EMS5.
	p_cod_estab_ext [input]	Código do Estabelecimento do EMS2. (*) Pode ser deixado em branco, se for, será utilizado o estabelecimento corrente do EMS5. Se o estabelecimento corrente estiver em branco, será utilizado o estabelecimento principal da empresa informada.
	p_log_todos_estab [input]	Considera Todos os Estabelecimentos? (*) Se igual a “não”, serão considerados somente os Centros de Custos válidos para o Estabelecimento informado.
	p_cod_plano_ccusto [input]	Código do Plano de Centro de Custo. (*) Pode ser deixado em branco, se for, será considerado o Plano válido na data de transação.
	p_cod_unid_negoc [input]	Código da Unidade de Negócio. (*) Pode ser deixado em branco, se for informado, serão considerados somente os Centros de Custos vinculados a Unidade informada.
	p_dat_trans [input]	Data da Transação.
	tt_cta_integr [input]	Contas Contábeis que serão consideradas para buscar os Centros de Custo.
	tt_ccusto_cta_integr [output]	Relação de Contas Contábeis versus Centros de Custos válidos para as Contas.
	tt_log_erro [output]	Erros ocorridos durante a execução do método. Se estiver tudo OK, ela estará vazia.
	Retorno	A API irá setar o return-value de maneira a informar ao programa “chamador” se a execução foi realizada com sucesso ou não. Os valores possíveis para o return-value são: OK (execução correta) e NOK (execução com problemas). Os motivos para a rejeição do movimento de reporte são especificados na temp-table tt-erro....

pi_retorna_valor_inic_fim_formato	
Requisito	Não possui.
Sintaxe	pi_retorna_valor_inic_fim_formato (input p_cod_format, output p_cod_format_inic, output p_cod_format_fim, output table tt_log_erro)
Descrição	Retornar o Valor Inicial e Final para o Formato informado. Exemplo: Para o Formato “9.9.9.9-XX” os valores serão: Inicial: “0.0.0.0-AA” e Final: “9.9.9.9-ZZ”.

	Parâmetros	Descrição
	p_cod_format [input]	Formato da Conta ou Centro de Custo.
	p_cod_format_inic [output]	Valor Inicial para o Formato informado.
	p_cod_format_fim [output]	Valor Final para o Formato informado.
	tt_log_erro [output]	Erros ocorridos durante a execução do método. Se estiver tudo OK, ela estará vazia.
Retorno	A API irá setar o return-value de maneira a informar ao programa "chamador" se a execução foi realizada com sucesso ou não. Os valores possíveis para o return-value são: OK (execução correta) e NOK (execução com problemas). Os motivos para a rejeição do movimento de reporte são especificados na temp-table tt-erro....	

pi_retorna_empresa_ems5		
Requisito	Não possui.	
Sintaxe	pi_retorna_empresa_ems5 (input p_cod_empres_ems_2, output p_cod_empres_ems_5, output table tt_log_erro)	
Descrição	Retorna o Código da Empresa do EMS5.	
	Parâmetros	Descrição
	p_cod_empres_ems_2 [input]	Código da Empresa do EMS2. (*) Pode ser deixado em branco, se for, será considerada a empresa corrente do EMS5.
	p_cod_empres_ems_5 [output]	Código da Empresa do EMS5.
	tt_log_erro [output]	Erros ocorridos durante a execução do método. Se estiver tudo OK, ela estará vazia.
	Retorno A API irá setar o return-value de maneira a informar ao programa "chamador" se a execução foi realizada com sucesso ou não. Os valores possíveis para o return-value são: OK (execução correta) e NOK (execução com problemas). Os motivos para a rejeição do movimento de reporte são especificados na temp-table tt-erro....	

pi_retorna_trad_ccusto		
Requisito	Não possui.	
Sintaxe	pi_retorna_trad_ccusto (input p_cod_empres_ems_2, input p_cod_ccusto_ext, output p_cod_plano_ccusto, output p_cod_ccusto, output table tt_log_erro)	
Descrição	Retorna a tradução do Centro de Custo Externo informado e o Plano do mesmo.	
	Parâmetros	Descrição
	p_cod_empres_ems_2 [input]	Código da Empresa do EMS2. (*) Pode ser deixado em branco, se for, será considerada a empresa corrente do EMS5.
	p_cod_ccusto_ext [input]	Código do Centro de Custo Externo.
	p_cod_plano_ccusto [output]	Código do Plano de Centro de Custo.
	p_cod_ccusto [output]	Código do Centro de Custo.

	tt_log_erro [output]	Erros ocorridos durante a execução do método. Se estiver tudo OK, ela estará vazia.
Retorno	A API irá setar o return-value de maneira a informar ao programa “chamador” se a execução foi realizada com sucesso ou não. Os valores possíveis para o return-value são: OK (execução correta) e NOK (execução com problemas). Os motivos para a rejeição do movimento de reporte são especificados na temp-table tt-erro....	

pi_busca_restricoes_ccusto		
Requisito	Não possui.	
Sintaxe	pi_busca_restricoes_ccusto (input p_cod_empres_ems_2, input p_cod_plano_ccusto, input p_cod_ccusto_inic, input p_cod_ccusto_fim, input p_dat_trans, output table tt_restric_estab_ccusto, output table tt_unid_negoc_ccusto, output table tt_segur_relacto_ccusto, output table tt_log_erro)	
Descrição	Devolve as Restrições de Estabelecimento, Unidades de Negócio Utilizadas e os Grupos de Segurança do Centro de Custo.	
	Parâmetros	Descrição
	p_cod_empres_ems_2 [input]	Código da Empresa do EMS2. (*) Pode ser deixado em branco, se for, será considerada a empresa corrente do EMS5.
	p_cod_plano_ccusto [input]	Código do Plano de Centro de Custo. (*) Pode ser deixado em branco, se for, será considerado o Plano válido na data de transação.
	p_cod_ccusto_inic [input]	Código do Centro de Custo Inicial.
	p_cod_ccusto_fim [input]	Código do Centro de Custo Final.
	p_dat_trans [input]	Data da Transação.
	tt_restric_estab_ccusto [output]	Estabelecimentos que possuem restrição no Centro de Custo.
	tt_unid_negoc_ccusto [output]	Unidades de Negócios utilizadas no Centro de Custo.
	tt_segur_relacto_ccusto [output]	Grupos de Segurança do Centro de Custo.
	tt_log_erro [output]	Erros ocorridos durante a execução do método. Se estiver tudo OK, ela estará vazia.
Retorno	A API irá setar o return-value de maneira a informar ao programa “chamador” se a execução foi realizada com sucesso ou não. Os valores possíveis para o return-value são: OK (execução correta) e NOK (execução com problemas). Os motivos para a rejeição do movimento de reporte são especificados na temp-table tt-erro....	

 Macro desconhecida: 'rate'