

UTB743ZA - Controle para Conta Contábil (Zoom, Validação, Dados, entre outros)

 Tempo aproximado para leitura: superior a 15 minutos

Documento de API

Produto:	Datasul
Ocorrência:	Documentação de API
Nome Físico	Prgint/utb/utb743za

Considerações Gerais

Objetivo

Disponibilizar todos os métodos necessários para que seja possível interagir com a Conta Contábil do EMS5 como, por exemplo, fazer uma validação, buscar uma determinada informação ou acessar um Zoom.

Funcionamento

1. Executar o programa API da seguinte forma:

```
def var h_api_cta_ctbl as handle no-undo.
```

```
run prgint\utb\utb743za.py persistent set h_api_cta_ctbl.
```

```
run <MÉTODO> in h_api_cta_ctbl (<PARÂMETROS>,  
                                output table tt_log_erro).
```

```
delete object h_api_cta_ctbl.
```

2. Após a execução do método, deve ser testada a temp-table de erro (tt_log_erro), afim de verificar se ocorreu algum erro. Também pode ser verificado o return-value que irá conter “OK” se tudo estiver correto ou “NOK” se ocorreu algum erro.

Tabelas Temporárias

Nos atributos das tabelas temporárias de entrada e saída:

tt_log_erro	Entrada/Saída
Erros ocorridos no processo.	Saída

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
ttv_num_cod_erro	Int	>>>, >>9	Código do erro.	-	-
ttv_des_msg_ajuda	char	x(50)	Ajuda do erro.	-	-
ttv_des_msg_erro	char	x(50)	Mensagem de erro.	-	-

Definição:

```
def temp-table tt_log_erro no-undo
  field ttv_num_cod_erro as int format ">>>>, >>9" label "Número"      column-label "Número"
  field ttv_des_msg_ajuda as char format "x(40)" label "Mensagem Ajuda" column-label "Mensagem Ajuda"
  field ttv_des_msg_erro as char format "x(60)" label "Mensagem Erro" column-label "Inconsistência"
```

tt_cta_integr					Entrada/Saída
Contas Contábeis.					Saída
Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
ttv_cod_plano_cta_ctbl	char	x(8)	Plano de Contas.	-	-
ttv_cod_cta_ctbl	char	x(20)	Conta Contábil.	-	-
ttv_des_titulo	char	x(40)	Descrição da Conta.	-	-
ttv_num_tip_cta_ctbl	int	>9	Tipo da Conta.	-	-
ttv_num_sit_cta_ctbl	int	>9	Situação da Conta.	-	-
ttv_ind_finalid_ctbl_cta		x(40)	Finalidades da Conta.	-	-

Definição:

```
def temp-table tt_cta_integr no-undo
  field ttv_cod_plano_cta_ctbl as character format "x(8)" label "Plano Contas" column-label "Plano Contas"
  field ttv_cod_cta_ctbl as character format "x(20)" label "Conta Contábil" column-label "Conta Contábil"
  field ttv_des_titulo as character format "x(40)"
  field ttv_num_tip_cta_ctbl as integer format ">9" label "Tipo Conta" column-label "Tipo Conta"
  field ttv_num_sit_cta_ctbl as integer format ">9" label "Situação Conta" column-label "Situação Cta"
  field ttv_ind_finalid_ctbl_cta as character format "X(40)" label "Finalidade Contábil"
  index tt_id
    ttv_cod_plano_cta_ctbl      ascending
    ttv_cod_cta_ctbl          ascending
```

Método Negócio

pi_retorna_formato_cta_ctbl

Requisito	Não possui.	
Sintaxe	pi_retorna_formato_cta_ctbl (input p_cod_empres_ems_2, input p_cod_plano_cta_ctbl, input p_dat_trans, output p_cod_format_cta_ctbl, output table tt_log_erro)	
Descrição	Retorna o Formato da Conta Contábil.	
	Parâmetros	Descrição
	p_cod_empres_ems_2 [input]	Código da Empresa do EMS2. (*) Pode ser deixado em branco, se for, será considerada a empresa corrente do EMS5.
	p_cod_plano_cta_ctbl [input]	Código do Plano de Contas. (*) Pode ser deixado em branco, se for, será considerado o Plano válido na data de transação para a empresa informada.
	p_dat_trans [input]	Data da Transação.
	p_cod_format_cta_ctbl [output]	Formato da Conta Contábil do Plano de Contas informado.
	tt_log_erro [output]	Erros ocorridos durante a execução do método. Se estiver tudo OK, ela estará vazia.
Retorno	A API irá setar o return-value de maneira a informar ao programa "chamador" se a execução foi realizada com sucesso ou não. Os valores possíveis para o return-value são: OK (execução correta) e NOK (execução com problemas). Os motivos para a rejeição do movimento de reporte são especificados na temp-table tt-erro....	

pi_zoom_plano_cta_ctbl		
Requisito	Não possui.	
Sintaxe	pi_zoom_plano_cta_ctbl (output p_cod_plano_cta_ctbl, output p_des_titulo, output table tt_log_erro)	
Descrição	Abre o Zoom de Plano de Contas.	
	Parâmetros	Descrição
	p_cod_plano_cta_ctbl [output]	Código do Plano de Contas selecionado no Zoom.
	p_des_titulo [output]	Descrição do Plano de Contas selecionado no Zoom.
	tt_log_erro [output]	Erros ocorridos durante a execução do método. Se estiver tudo OK, ela estará vazia.
Retorno	A API irá setar o return-value de forma a informar ao programa "chamador" se a execução foi realizada com sucesso ou não. Os valores possíveis para o return-value são: OK (execução correta) e NOK (execução com problemas). Os motivos para a rejeição do movimento de reporte são especificados na temp-table tt-erro....	

pi_zoom_cta_ctbl_integr		
Requisito	Não possui.	
Sintaxe	pi_zoom_cta_ctbl_integr (input p_cod_empres_ems_2 , input p_cod_modul_dtsul, input p_cod_plano_cta_ctbl, input p_ind_finalid_integr,	

input p_dat_trans,
 output p_cod_cta_ctbl,
 output p_des_titulo,
 output p_ind_finalid_ctbl_cta,
 output table tt_log_erro)

Descrição	Abre o Zoom de Conta Contábil Integração (Conta de Sistema).	
	Parâmetros	Descrição
	p_cod_empres_ems_2 [input]	Código da Empresa do EMS2. (*) Pode ser deixado em branco, se for, será considerada a empresa corrente do EMS5.
	p_cod_modul_dtsul [input]	Código do Módulo. (*) Deve ser o modulo que contabiliza o movimento gerado e não o módulo do programa que está gerando o movimento. Os módulos possíveis são: FAS - Ativo Fixo. APB - Contas a Pagar. ACR - Contas a Receber. CMG - Caixa e Bancos. IVC - Controle de Inadimplência. APL - Aplicações e Empréstimos. EEC - Prestação de Contas. SCO - Cobranças Especiais. INP – Investimentos. FTP – Faturamento. OFP - Obrigações Fiscais. CEP – Estoque. RHP - Recursos Humanos
	p_cod_plano_cta_ctbl [input]	Código do Plano de Contas. (*) Pode ser deixado em branco, se for, será considerado o Plano válido na data de transação para a empresa informada.
	p_ind_finalid_integr [input]	Finalidade Contábil da Conta. A Finalidade varia conforme o módulo, por exemplo, para o módulo “CEP” podemos ter as Finalidades: Mão de Obra, Consumo, entre outras. E para “ACR”, podemos ter “Saldo”, “Desp Financeira”, entre outras. Este parâmetro pode ser informado de três formas: – <u>Uma Finalidade específica</u> : Serão consideradas somente as Contas pertencentes à Finalidade informada. Exemplo: “Mão de Obra”. – <u>Várias Finalidades (separadas por vírgula)</u> : Serão consideradas todas as Contas pertencentes às Finalidades informadas. Exemplo: “Mão de Obra, Consumo, Transferência”. – <u>Nenhuma Finalidade</u> : Serão consideradas todas as Contas, independente de Finalidade. Informar: “(nenhum)”.
	p_dat_trans [input]	Data de Transação.
	p_cod_cta_ctbl [output]	Código da Conta selecionada no Zoom.
	p_des_titulo [output]	Descrição da Conta selecionada no Zoom.
	p_ind_finalid_ctbl_cta [output]	Finalidade da Conta selecionada no Zoom.

	tt_log_erro [output]	Erros ocorridos durante a execução do método. Se estiver tudo OK, ela estará vazia.
Retorno	A API irá setar o return-value de maneira a informar ao programa “chamador” se a execução foi realizada com sucesso ou não. Os valores possíveis para o return-value são: OK (execução correta) e NOK (execução com problemas). Os motivos para a rejeição do movimento de reporte são especificados na temp-table tt-erro....	

pi_valida_conta_contabil		
Requisito	Não possui.	
Sintaxe	pi_valida_conta_contabil (input p_cod_empres_ems_2 , input p_cod_estab_ext, input p_cod_unid_negoc, input p_cod_plano_cta_ctbl, input p_cod_cta_ctbl, input p_cod_plano_ccusto, input p_dat_trans, output p_cod_ccusto, output table tt_log_erro)	
Descrição	Faz todas as validações necessárias para a Conta Contábil.	
	Parâmetros	Descrição
	p_cod_empres_ems_2 [input]	Código da Empresa do EMS2. (*) Pode ser deixado em branco, se for, será considerada a empresa corrente do EMS5.
	p_cod_estab_ext [input]	Código do Estabelecimento do EMS2. (*) Pode ser deixado em branco, se for, será utilizado o estabelecimento corrente do EMS5. Se o estabelecimento corrente estiver em branco, será utilizado o estabelecimento principal da empresa informada.
	p_cod_unid_negoc [input]	Código da Unidade de Negócio. (*) Pode ser deixado em branco, se for informado, serão considerados somente os Centros de Custos vinculados a Unidade informada.
	p_cod_plano_cta_ctbl [input]	Código do Plano de Contas. (*) Pode ser deixado em branco, se for, será considerado o Plano válido na data de transação para a empresa informada.
	p_cod_cta_ctbl [input]	Código da Conta.
	p_cod_plano_ccusto [input]	Código do Plano de Centro de Custo. (*) Pode ser deixado em branco, se for, será considerado o Plano válido na data de transação.
	p_dat_trans [input]	Data da Transação.
	p_cod_ccusto [output]	Código do Centro de Custo selecionado no Zoom.
	tt_log_erro [output]	Erros ocorridos durante a execução do método. Se estiver tudo OK, ela estará vazia.
Retorno	A API irá setar o return-value de maneira a informar ao programa “chamador” se a execução foi realizada com sucesso ou não. Os valores possíveis para o return-value são: OK (execução correta) e NOK (execução com problemas). Os motivos para a rejeição do movimento de reporte são especificados na temp-table tt-erro....	

pi_valida_cta_ctbl_integr	
Requisito	Não possui.

Sintaxe	pi_valida_cta_ctbl_integr (input p_cod_empres_ems_2 , input p_cod_modul_dtsul, input p_cod_plano_cta_ctbl, input p_cod_cta_ctbl, input p_ind_finalid_ctbl, input p_dat_trans, output table tt_log_erro)	
Descrição	Verifica se Conta Contábil de Integração é válida (Conta de Sistema).	
	Parâmetros	Descrição
	p_cod_empres_ems_2 [input]	Código da Empresa do EMS2. (*) Pode ser deixado em branco, se for, será considerada a empresa corrente do EMS5.
	p_cod_modul_dtsul [input]	Código do Módulo. (*) Deve ser o modulo que contabiliza o movimento gerado e não o módulo do programa que está gerando o movimento. Os módulos possíveis são: FAS - Ativo Fixo. APB - Contas a Pagar. ACR - Contas a Receber. CMG - Caixa e Bancos. IVC - Controle de Inadimplência. APL - Aplicações e Empréstimos. EEC - Prestação de Contas. SCO - Cobranças Especiais. INP – Investimentos. FTP – Faturamento. OFP - Obrigações Fiscais. CEP – Estoque. RHP - Recursos Humanos.
	p_cod_plano_cta_ctbl [input]	Código do Plano de Contas. (*) Pode ser deixado em branco, se for, será considerado o Plano válido na data de transação para a empresa informada.
	p_cod_cta_ctbl [input]	Código da Conta.
	p_ind_finalid_ctbl [input]	Finalidade Contábil da Conta. A Finalidade varia conforme o módulo, por exemplo, para o módulo “CEP” podemos ter as Finalidades: Mão de Obra, Consumo, entre outras. E para “ACR”, podemos ter “Saldo”, “Desp Financeira”, entre outras. Este parâmetro pode ser informado de três formas: – <u>Uma Finalidade específica</u> : Serão consideradas somente as Contas pertencentes à Finalidade informada. Exemplo: “Mão de Obra”. – <u>Várias Finalidades (separadas por vírgula)</u> : Serão consideradas todas as Contas pertencentes às Finalidades informadas. Exemplo: “Mão de Obra, Consumo, Transferência”. – <u>Nenhuma Finalidade</u> : Serão considera todas as Contas, independente de Finalidade. Informar: “(nenhum)”.
	p_dat_trans [input]	Data da Transação.
	tt_log_erro [output]	Erros ocorridos durante a execução do método.

	Se estiver tudo OK, ela estará vazia.
Retorno	A API irá setar o return-value de maneira a informar ao programa "chamador" se a execução foi realizada com sucesso ou não. Os valores possíveis para o return-value são: OK (execução correta) e NOK (execução com problemas). Os motivos para a rejeição do movimento de reporte são especificados na temp-table tt-erro....

pi_busca_dados_plano_cta_ctbl		
Requisito	Não possui.	
Sintaxe	pi_busca_dados_plano_cta_ctbl (input p_cod_empres_ems_2 , input p_cod_plano_cta_ctbl, input p_dat_trans, output p_des_titulo, output p_dat_inic_valid, output p_dat_fim_valid, output table tt_log_erro)	
Descrição	Retorna dados do Plano de Contas.	
	Parâmetros	Descrição
	p_cod_empres_ems_2 [input]	Código da Empresa do EMS2. (*) Pode ser deixado em branco, se for, será considerada a empresa corrente do EMS5.
	p_cod_plano_cta_ctbl [input]	Código do Plano de Contas. (*) Pode ser deixado em branco, se for, será considerado o Plano válido na data de transação para a empresa informada.
	p_dat_trans [input]	Data da Transação.
	p_des_titulo [output]	Descrição do Plano de Centro de Custo informado.
	p_dat_inic_valid [output]	Data Inicial de Validade do Plano Vinculado à Empresa
	p_dat_fim_valid [output]	Data Final de Validade do Plano Vinculado à Empresa
	tt_log_erro [output]	Erros ocorridos durante a execução do método. Se estiver tudo OK, ela estará vazia.
	Retorno	A API irá setar o return-value de maneira a informar ao programa "chamador" se a execução foi realizada com sucesso ou não. Os valores possíveis para o return-value são: OK (execução correta) e NOK (execução com problemas). Os motivos para a rejeição do movimento de reporte são especificados na temp-table tt-erro....

pi_busca_dados_cta_ctbl		
Requisito	Não possui.	
Sintaxe	pi_busca_dados_cta_ctbl (input p_cod_empres_ems_2 , input p_cod_plano_cta_ctbl, input-output p_cod_cta_ctbl, input p_dat_trans, output p_des_titulo, output p_num_tip_cta_ctbl, output p_num_sit_cta_ctbl, output p_ind_finalid_ctbl_cta output table tt_log_erro)	
Descrição	Busca Dados da Conta.	

	Parâmetros	Descrição
	p_cod_empres_ems_2 [input]	Código da Empresa do EMS2. (*) Pode ser deixado em branco, se for, será considerada a empresa corrente do EMS5.
	p_cod_plano_cta_ctbl [input]	Código do Plano de Contas. (*) Pode ser deixado em branco, se for, será considerado o Plano válido na data de transação para a empresa informada.
	p_cod_cta_ctbl [input-output]	Conta (Código ou Chave Alternativa). (*) Se for a Chave Alternativa, ela será trocada pelo Código e devolvido para o programa que chamou esta PI.
	p_dat_trans [input]	Data da Transação.
	p_des_titulo [output]	Descrição da Contas.
	p_num_tip_cta_ctbl [output]	Tipo da Conta. Onde: 0 = Nenhum, 1 = Despesa, 2 = Receita, 3 = Vendas, 4 = Passivo, 5 = Ativo, 6 = Título.
	p_num_sit_cta_ctbl [output]	Situação da Conta. Onde: 1 = Ativada, 2 = Desativada, 3 = Sistema.
	p_ind_finalid_ctbl_cta [output]	Finalidade da Conta. (*) Se a Conta tiver mais de uma Finalidade, elas serão devolvidas em uma lista separada por vírgula. Exemplo: "Mão de obra, Consumo, Transferência".
	tt_log_erro [output]	Erros ocorridos durante a execução do método. Se estiver tudo OK, ela estará vazia.
Retorno	A API irá setar o return-value de maneira a informar ao programa "chamador" se a execução foi realizada com sucesso ou não. Os valores possíveis para o return-value são: OK (execução correta) e NOK (execução com problemas). Os motivos para a rejeição do movimento de reporte são especificados na temp-table tt-erro....	

pi_busca_dados_cta_ctbl_integr		
Requisito	Não possui.	
Sintaxe	pi_busca_dados_cta_ctbl_integr (input p_cod_empres_ems_2 , input p_cod_modul_dtsul, input p_cod_plano_cta_ctbl, input p_cod_cta_ctbl, input p_dat_trans, input p_ind_finalid_ctbl_cta, output table tt_log_erro)	
Descrição	Retorna Dados da Conta Contábil Integração.	
	Parâmetros	Descrição
	p_cod_empres_ems_2 [input]	Código da Empresa do EMS2. (*) Pode ser deixado em branco, se for, será considerada a empresa corrente do EMS5.
	p_cod_modul_dtsul [input]	Código do Módulo. (*) Pode ser deixado em branco, se for informado, serão consideradas somente as finalidades do módulo informado. Deve ser o módulo que contabiliza o movimento gerado e não o módulo do programa que está gerando o movimento. Os módulos possíveis são:

		FAS - Ativo Fixo. APB - Contas a Pagar. ACR - Contas a Receber. CMG - Caixa e Bancos. IVC - Controle de Inadimplência. APL - Aplicações e Empréstimos. EEC - Prestação de Contas. SCO - Cobranças Especiais. INP – Investimentos. FTP – Faturamento. OFP - Obrigações Fiscais. CEP – Estoque. RHP - Recursos Humanos.
	p_cod_plano_cta_ctbl [input]	Código do Plano de Contas. (*) Pode ser deixado em branco, se for, será considerado o Plano válido na data de transação para a empresa informada.
	p_cod_cta_ctbl [input]	Código da Conta.
	p_dat_trans [input]	Data da Transação.
	p_ind_finalid_ctbl_cta [output]	Finalidade da Conta. (*) Se a Conta tiver mais de uma Finalidade, elas serão devolvidas em uma lista separada por vírgula. Exemplo: "Mão de obra, Consumo, Transferência".
	tt_log_erro [output]	Erros ocorridos durante a execução do método. Se estiver tudo OK, ela estará vazia.
Retorno	A API irá setar o return-value de maneira a informar ao programa "chamador" se a execução foi realizada com sucesso ou não. Os valores possíveis para o return-value são: OK (execução correta) e NOK (execução com problemas). Os motivos para a rejeição do movimento de reporte são especificados na temp-table tt-erro....	

pi_busca_ctas_integr		
Requisito	Não possui.	
Sintaxe	pi_busca_ctas_integr (input p_cod_empres_ems_2 , input p_cod_modul_dtsul, input p_cod_plano_cta_ctbl, input p_ind_finalid_integr, input p_dat_trans, output table tt_cta_integr, output table tt_log_erro)	
Descrição	Retorna as Contas conforme os parâmetros informados.	
	Parâmetros	Descrição
	p_cod_empres_ems_2 [input]	Código da Empresa do EMS2. (*) Pode ser deixado em branco, se for, será considerada a empresa corrente do EMS5.
	p_cod_modul_dtsul [input]	Código do Módulo. (*) Deve ser o módulo que contabiliza o movimento gerado e não o módulo do programa que está gerando o movimento. Os módulos possíveis são:

		FAS - Ativo Fixo. APB - Contas a Pagar. ACR - Contas a Receber. CMG - Caixa e Bancos. IVC - Controle de Inadimplência. APL - Aplicações e Empréstimos. EEC - Prestação de Contas. SCO - Cobranças Especiais. INP – Investimentos. FTP – Faturamento. OFP - Obrigações Fiscais. CEP – Estoque. RHP - Recursos Humanos.
	p_cod_plano_cta_ctbl [input]	Código do Plano de Contas. (*) Pode ser deixado em branco, se for, será considerado o Plano válido na data de transação para a empresa informada.
	p_ind_finalid_integr [input]	Finalidade Contábil da Conta. A Finalidade varia conforme o módulo, por exemplo, para o módulo “CEP” podemos ter as Finalidades: Mão de Obra, Consumo, entre outras. E para “ACR”, podemos ter “Saldo”, “Desp Financeira”, entre outras. Este parâmetro pode ser informado de três formas: – <u>Uma Finalidade específica</u> : Serão consideradas somente as Contas pertencentes a Finalidade informada. Exemplo: “Mão de Obra”. – <u>Várias Finalidades (separadas por vírgula)</u> : Serão consideradas todas as Contas pertencentes as Finalidades informadas. Exemplo: “Mão de Obra, Consumo, Transferência”. – <u>Nenhuma Finalidade</u> : Serão consideradas todas as Contas, independente de Finalidade. Informar: “(nenhum)”.
	p_dat_trans [input]	Data de Transação.
	tt_cta_integr [output]	Todas as Contas Contábeis conforme a parametrização.
	tt_log_erro [output]	Erros ocorridos durante a execução do método. Se estiver tudo OK, ela estará vazia.
Retorno	A API irá setar o return-value de maneira a informar ao programa “chamador” se a execução foi realizada com sucesso ou não. Os valores possíveis para o return-value são: OK (execução correta) e NOK (execução com problemas). Os motivos para a rejeição do movimento de reporte são especificados na temp-table tt-erro....	

pi_busca_plano_cta_ctbl_empresa		
Requisito	Não possui.	
Sintaxe	pi_busca_plano_cta_ctbl_empresa (input p_cod_empres_ems_2 , input p_dat_trans, input p_cod_plano_cta_ctbl output table tt_log_erro)	
Descrição	Retornar o Plano de Contas válido para a Empresa informada.	
	Parâmetros	Descrição
	p_cod_empres_ems_2 [input]	Código da Empresa do EMS2. (*) Pode ser deixado em branco, se for, será considerada a empresa corrente do EMS5.

	p_dat_trans [input]	Data da Transação.
	p_cod_plano_cta_ctbl [output]	Código do Plano de Contas válido para a Empresa e data de transação.
	tt_log_erro [output]	Erros ocorridos durante a execução do método. Se estiver tudo OK, ela estará vazia.
Retorno	A API irá setar o return-value de maneira a informar ao programa “chamador” se a execução foi realizada com sucesso ou não. Os valores possíveis para o return-value são: OK (execução correta) e NOK (execução com problemas). Os motivos para a rejeição do movimento de reporte são especificados na temp-table tt-erro....	

pi_retorna_valor_inic_fim_formato

Requisito	Não possui.	
Sintaxe	pi_retorna_valor_inic_fim_formato (input p_cod_format, output p_cod_format_inic, output p_cod_format_fim, output table tt_log_erro)	
Descrição	Retornar o Valor Inicial e Final para o Formato informado. Exemplo: Para o Formato “9.9.9.9-XX” os valores serão: Inicial: “0.0.0.0-AA” e Final: “9.9.9.9-ZZ”.	
	Parâmetros	Descrição
	p_cod_format [input]	Formato da Conta ou Centro de Custo.
	p_cod_format_inic [output]	Valor Inicial para o Formato informado.
	p_cod_format_fim [output]	Valor Final para o Formato informado.
	tt_log_erro [output]	Erros ocorridos durante a execução do método. Se estiver tudo OK, ela estará vazia.
Retorno	A API irá setar o return-value de maneira a informar ao programa “chamador” se a execução foi realizada com sucesso ou não. Os valores possíveis para o return-value são: OK (execução correta) e NOK (execução com problemas). Os motivos para a rejeição do movimento de reporte são especificados na temp-table tt-erro....	

pi_retorna_empresa_ems5

Requisito	Não possui.	
Sintaxe	pi_retorna_empresa_ems5 (input p_cod_empres_ems_2, output p_cod_empres_ems_5, output table tt_log_erro)	
Descrição	Retorna o Código da Empresa do EMS5.	
	Parâmetros	Descrição
	p_cod_empres_ems_2 [input]	Código da Empresa do EMS2. (*) Pode ser deixado em branco, se for, será considerada a empresa corrente do EMS5.
	p_cod_empres_ems_5 [output]	Código da Empresa do EMS5.
	tt_log_erro [output]	Erros ocorridos durante a execução do método. Se estiver tudo OK, ela estará vazia.
Retorno	A API irá setar o return-value de maneira a informar ao programa “chamador” se a execução foi realizada com sucesso ou não. Os valores possíveis para o return-value são: OK (execução correta) e NOK (execução com problemas). Os motivos para a rejeição do movimento de reporte são especificados na temp-table tt-erro....	

pi_retorna_nivel_cta_ctbl		
Requisito	Não possui.	
Sintaxe	pi_retorna_nivel_cta_ctbl (input p_cod_empres_ems_2, input p_cod_plano_cta_ctbl, input p_cod_cta_ctbl, input p_dat_trans, output p_num_niv, output p_cod_cta_ctbl_pai, output table tt_log_erro)	
Descrição	Retorna a tradução do Centro de Custo Externo informado e o Plano do mesmo.	
	Parâmetros	Descrição
	p_cod_empres_ems_2 [input]	Código da Empresa do EMS2. (*) Pode ser deixado em branco, se for, será considerada a empresa corrente do EMS5.
	p_cod_plano_cta_ctbl [input]	Código do Plano de Contas. (*) Pode ser deixado em branco, se for, será considerado o Plano válido na data de transação para a empresa informada.
	p_cod_cta_ctbl [input]	Código da Conta.
	p_dat_trans [input]	Data da Transação.
	p_num_niv [output]	Nível da Conta.
	p_cod_cta_ctbl_pai [output]	Código da Conta Contábil Pai.
	tt_log_erro [output]	Erros ocorridos durante a execução do método. Se estiver tudo OK, ela estará vazia.
	Retorno	A API irá setar o return-value de maneira a informar ao programa “chamador” se a execução foi realizada com sucesso ou não. Os valores possíveis para o return-value são: OK (execução correta) e NOK (execução com problemas). Os motivos para a rejeição do movimento de reporte são especificados na temp-table tt-erro....

 Macro desconhecida: 'rate'