

VDR - Vendor

 Tempo aproximado para leitura: 6 minutos

Objetivo

O módulo Vendor tem por objetivo controlar operações de refinanciamento de uma venda, na qual a empresa fornecedora viabiliza a transação mediante a utilização do seu próprio crédito junto a uma instituição financeira.

Veja mais informações na descrição do conceito [Vendors](#).

Características

As principais características do módulo Vendor são:


- Realiza a baixa automática dos títulos no módulo Contas a Receber após o fechamento do contrato de vendor;
- Efetua a integração com o módulo de Caixa e Bancos;
- Emite planilhas diferenciadas para o banco e para o cliente;
- Permite a remessa e o retorno de arquivos para bancos, via Cobrança Escritural (EDI);
- Realiza a baixa de títulos de Vendor por pagamento, débito em conta e repactuação;
- Calcula as equalizações (positivas e negativas), debitando ou creditando da conta corrente no fechamento do contrato ou na liquidação do título;
- Integra equalizações, impostos e baixas com o módulo Fluxo de Caixa;
- Possibilita o fechamento da negociação bancária antecipada ou prorrogada, de acordo com a data base estipulada com o cliente;
- Oferece opção para IOC/IOF;
- Permite vincular o pagamento das comissões na baixa das duplicatas do módulo Contas a Receber - fechamento do contrato com o banco - ou na baixa dos títulos de Vendor - pagamento do título pelo cliente;
- Controla devoluções sobre títulos de Vendor;
- Possui integração com o módulo Pedidos permitindo informar condição de pagamento, data base para fechamento, entre outros, sendo estas informações gravadas no título do módulo Contas a Receber;
- Possibilita o cancelamento de planilhas;
- Oferece vários relatórios gerenciais e operacionais.

Pré-Requisito

Para utilização do módulo Vendor, é pré-requisito a instalação do software Microsoft Excel em português.

Integração com Outros Módulos

A ilustração abaixo representa as integrações efetuadas pelo módulo Vendor com outros módulos:



Módulo	Integração
Pedido	Os pedidos são implantados com portador específico para Vendedor, para que as duplicatas não sejam enviadas para cobrança bancária ou em carteira.
Faturamento	Processa os pedidos implantados e liberados e envia as duplicatas para o módulo Contas a Receber.
Contas a Receber	Recebe as duplicatas emitidas e efetua a liquidação por intermédio da operação de Vendedor.
Fluxo de Caixa	Previsão de saída baseado no histórico de não pagamentos.
Caixa e Bancos	Recebe os valores das duplicatas emitidas a serem considerados no Fluxo de Caixa.
Contabilidade	Contabiliza os impostos, IOF, equalização, as duplicatas emitidas e as baixadas por pagamento, encontro de contas ou devolução.

Na tabela a seguir, são apresentadas detalhadamente as integrações do módulo Vendedor com os módulos Caixa e Bancos e Fluxo de Caixa:

Transações Vendedor	Integração com Caixa e Bancos	Integração com Fluxo de Caixa
Implantação da parcela Vendedor no momento do fechamento da planilha.	Não integra.	Gera registro previsto de saída na data de vencimento da parcela Vendedor implantada, na proporção parametrizada. Parâmetros: O tipo de fluxo de caixa utilizado é o parametrizado na tela Convênios Vendedor (campo "Tipo Fluxo Financ"), e o valor a integrar é o percentual parametrizado na tela Parâmetros Vendedor do Estabelecimento (campo "% Integr CFL*") aplicado ao valor total da parcela Vendedor a ser pago pelo cliente.
Liquidação do título normal com carteira Vendedor vinculada à	Gera registro realizado de entrada na data de vencimento do título. Parâmetro: O tipo de transação de caixa utilizado é o parametrizado na tela Tipo Transação de Caixa	Gera registro realizado de entrada na data de vencimento do título. Parâmetros: O tipo de fluxo financeiro utilizado é o

planilha no momento da sua geração.	Ctas Receber , com a Carteira Bancária do Título (que possui tipo de espécie igual à "Vendedor").	parametrizado no rateio de valores da implantação do título (pode ser mais de um tipo de fluxo).
Equalização no fechamento da planilha Vendedor.	Gera registro realizado de entrada ou de saída (dependendo da equalização ser positiva ou negativa) na data de fechamento da planilha Vendedor ou na data de vencimento da parcela (dependendo do parâmetro "Equalização" da planilha ser "Fechamento" ou "Vencimento"). Parâmetros: O tipo de transação de caixa utilizado é o parametrizado na tela Parâmetros Vendedor do Estabelecimento (campos "Trans CX EQ+", se for Entrada, ou "Trans CX EQ-", se for Saída).	Gera registro realizado de entrada ou de saída (dependendo da equalização ser positiva ou negativa) na data de fechamento da planilha Vendedor ou na data de vencimento da parcela (dependendo do parâmetro "Equalização" da planilha ser "Fechamento" ou "Vencimento"). Parâmetros: O tipo de fluxo financeiro utilizado é o parametrizado na tela Parâmetros Vendedor do Estabelecimento (campos "Fluxo EQ+", se for Entrada, ou "Fluxo EQ-", se for Saída).
IOF no fechamento da planilha Vendedor.	Gera registro realizado de saída na data de fechamento da planilha Vendedor ou na data de vencimento da parcela (dependendo do parâmetro "Equalização" da planilha ser "Fechamento" ou "Vencimento"). Parâmetro: O tipo de transação de caixa utilizado é o parametrizado na tela Parâmetros Vendedor do Estabelecimento (campo "Trans CX IOF").	Gera registro realizado de saída na data de fechamento da planilha Vendedor ou na data de vencimento da parcela (dependendo do parâmetro "Equalização" da planilha ser "Fechamento" ou "Vencimento"). Parâmetro: O tipo de fluxo financeiro é o parametrizado na tela Parâmetros Vendedor do Estabelecimento (campo "Fluxo IOF").
Provisão de equalização no fechamento mensal.	Gera registro realizado de entrada ou de saída (dependendo da equalização ser positiva ou negativa) no último dia do mês parametrizado na execução do programa de fechamento mensal. Parâmetros: O tipo de transação de caixa utilizado é o parametrizado na tela Parâmetros Vendedor do Estabelecimento (campos "Trans CX EQ+", se for Entrada, ou "Trans CX EQ-", se for Saída).	Gera registro realizado de entrada ou de saída (dependendo da equalização ser positiva ou negativa) no último dia do mês, parametrizado na execução do programa de fechamento mensal. Parâmetros: O tipo de fluxo financeiro utilizado é o parametrizado na tela Parâmetros Vendedor do Estabelecimento (campos "Fluxo EQ+", se for Entrada, ou "Fluxo EQ-", se for Saída).
Provisão de IOF no fechamento mensal.	Gera registro realizado de saída no último dia do mês parametrizado na execução do programa de fechamento mensal. Parâmetro: O tipo de transação de caixa utilizado é o parametrizado na tela Parâmetros Vendedor do Estabelecimento (campo "Trans CX IOF").	Gera registro realizado de saída no último dia do mês, parametrizado na execução do programa de fechamento mensal. Parâmetro: O tipo de fluxo financeiro é o parametrizado na tela Parâmetros Vendedor do Estabelecimento (campo "Fluxo IOF").
Liquidação da parcela Vendedor.	Não integra.	Elimina movimento gerado na implantação da parcela Vendedor. Caso a liquidação seja parcial, subtrai o valor liquidado do valor registrado no fluxo.
Liquidação da parcela repactuada.	Gera registro realizado de saída na data de vencimento da parcela Vendedor repactuada. Parâmetro: O tipo de transação de caixa utilizado é o parametrizado na tela Parâmetros Vendedor do Estabelecimento (campo "Trans CX VDR* DB").	Elimina movimento gerado na implantação da parcela Vendedor. Caso a repactuação seja parcial, subtrai o valor repactuado do valor registrado no fluxo.
Liquidação da Parcela Debitada	Gera registro realizado de saída na data de vencimento da parcela Vendedor debitada. Parâmetro: O tipo de transação de caixa utilizado é o parametrizado na tela Parâmetros Vendedor do Estabelecimento (campo "Trans CX VDR* DB").	Elimina movimento gerado na implantação da parcela Vendedor. Caso o débito seja parcial, subtrai o valor debitado do valor registrado no fluxo. Além disso, gera registro realizado de saída no valor do débito. Parâmetro: O tipo de fluxo financeiro utilizado é o parametrizado na tela Parâmetros Vendedor do Estabelecimento (campo "Fluxo Vendedor DB").

* VDR - Módulo Vendedor; CFL - Módulo de Fluxo de Caixa.

[agrupadora](#) [manufatura](#) [vdr](#) [vendedor](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso