

Manutenção_de_Bancos_Externos_Datasul_EMS_2_-_CD0234

 Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

Manutenção de Bancos Externos Datasul EMS 2 - CD0234

Visão Geral do Programa

Existem várias informações implementadas no produto Datasul EMS 2 que podem ser integradas e replicadas para o Datasul EMS 5, sendo que, para isto é necessário que os parâmetros de conexão de bases estejam devidamente implementados.

- A interface Datasul_EMS2 (cdp/cd0234.w) possui como API de conexão e desconexão o programa btb/btb009za.p (com a função de registro no extrato de versão do produto ativado, registra a execução da API).
- A função de bancos externos deve ser utilizado apenas para a conexão de bases de dados progress ou com dataserver Oracle.
- Quando for realizada uma cópia física de um banco oficial, sobrepondo o banco teste, devem ser revistos todos os parâmetros do sistema e principalmente o cadastro dos bancos externos. Isto se faz necessário, pois como foi realizada a cópia física, o banco oficial passa a estar parametrizado como se fosse o banco teste. Nesta situação deve ser executado o programa **Manutenção de Bancos Externos** (cdp/cd0234.w no Datasul EMS 2 e prgtec/btb/btb009aa.w no Datasul EMS 5) e deve ser revisado e alterado o cadastro de todos os bancos, passando então esse cadastro a representar os bancos oficiais e não os bancos testes. Esse procedimento deve obrigatoriamente ser realizado para evitar erros de atualização na integração entre os produtos Datasul. Se este cadastrado não for revisado e alterado, na integração entre os produtos, os bancos oficiais estarão sendo atualizados em vez dos bancos testes e isto irá acarretar sérios problemas para a empresa.
- Os bancos do produto Datasul EMS 5 não ficam conectados o tempo todo. O Datasul EMS 5 é somente conectado quando o Datasul EMS 2 estiver integrando alguma informação.
- A base de dados informada no cadastro de bancos externos não poderá estar no arquivo .pf e vice-versa.

Manutenção de Bancos Externos Datasul EMS 2

Objetivo da tela:	Determinar os parâmetros de conexão de bases no produto Datasul EMS 2, necessários para execução de integrações com o Datasul EMS 5.
	 Importante: Para que as integrações sejam efetuadas de forma correta deve-se implementar os parâmetros para os três bancos, emsbas, emsfm e emsun.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Testar Conexão Banco	Quando acionado, efetua o teste da conexão do banco conforme dados informados nesta tela. Ao final do teste é emitida mensagem informando se a conexão ocorreu com sucesso ou não.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Empresa	Neste campo deve-se inserir o código da empresa na qual está sendo efetuada a determinação dos parâmetros de Conexão de Bancos Externos.
Nome Lógico do Banco	O nome Lógico do Banco de Dados deve ser inserido neste campo. Exemplos: Emsbas: Básicos Emsfm: Financeiros Emsun: Universais
Loc Física Banco	Se a flag Banco Oracle estiver desmarcada: Deve ser informado neste campo o nome físico ou a localização física do banco (-db). A literal "-db" deve ser omitida, informando-se apenas o nome ou a localização física do banco. Se a flag Banco Oracle estiver marcada: Deve-se ser obrigatoriamente informada neste campo a localização física da referência Progress, ou seja, o caminho completo de onde se encontra o arquivo com extensão .db do banco. A literal "-db" deve ser omitida .
Parâm Com Banco	Se a flag Banco Oracle estiver desmarcada: Deve ser informado neste campo para conexão dos bancos, os parâmetros: host, service e protocolo, da seguinte forma: -H (nome do host) espaço -S (nome do service) espaço -N (nome do protocolo).

	Não devem ser informados neste campo os parâmetros –db e –ld. Se a flag Banco Oracle estiver marcada: Deve ser informado neste campo para conexão dos bancos, todos os parâmetros de referência Progress, que são: -RO(conexão do banco em read-only) ou –1(conexão do banco em monousuário), -ld(nome lógico da referência progress) e todos os parâmetros de referência Oracle, que são: -db(nome físico da referência oracle), -ld(nome lógico da referência oracle), -U(Usuário que deve ter o formato usuário/senha@serviço-oracle): O parâmetro –U não é obrigatório, ele pode ser configurado no próprio Oracle.
Banco Oracle	Quando assinalado, determina que o banco de dados em questão é do tipo Oracle.
Banco Unificado	Quando assinalado, determina que o banco de dados é unificado.
Conjunto Alias	Quando informado que o banco é unificado, serão criados Alias para este banco de acordo com o conteúdo informado. ⓘ Importante: Esse campo é somente habilitado quando o campo “Banco Unificado” é assinalado. Deve-se utilizar como separador do conjunto de alias a vírgula, sem espaços em branco entre as informações. Exemplo: base1,base2,base3.

Conteúdos Relacionados:

[Manutenção Empresa \(CD0104\)](#)

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [cadastros_gerais](#) [mcd](#)
[versao_12](#) [cd0234](#)
[manutencao_de_bancos_externos_datasul_ems_2](#)