

Parâmetros_de_Integração_-_CD0089


 Tempo aproximado para leitura: superior a 15 minutos

Parâmetros de Integração - CD0089


Visão Geral do Programa

A integração do Datasul com o Gestão de Frete Embarcador pode ocorrer por dois canais, podendo ser:

EAI + TOTVS ESB



Web Service



Para a integração dos documentos registrados no TOTVS GFE (Gestão de Frete Embarcador) para o ERP é utilizada uma rotina de execução contínua (Agente Listener), essa rotina monitora a base de dados do TOTVS GFE utilizando como canal de comunicação o mesmo WS (Web Service) do modelo de envio de dados do ERP para o TOTVS GFE.

O controle dos dados que estão aptos para integração é efetuado pelo TOTVS GFE.

O Agent Listener utiliza as rotinas de negócio do Datasul 11 para processar os dados; ao final de cada processamento interage novamente com o TOTVS GFE (utilizando o WS) para atribuir o resultado: Atualizado ou Rejeitado.

Pelo TOTVS GFE também é possível solicitar a eliminação de dados anteriormente processados pela integração, situação na qual o resultado do processamento, quando executado com sucesso, retorna a situação do documento para "Não enviado" no TOTVS GFE.

Quando o WS não estiver disponível para conexão, ou houver algum erro de exceção no envio dos dados, será mantido um histórico de falhas na base de dados do Datasul 11 para análise.

A cada intervalo de execução parametrizado, o Agent Listener fará uma nova tentativa de conexão com o WS.

O Agent Listener possui 3 formas de execução: Sessão em background, agendamento via RPW e rotina com interface. Ficando a critério do cliente e/ou consultor de implantação definir qual a forma de execução mais adequada.

Parâmetros de Integração - Pasta Conexão

Objetivo da tela: Permitir definir os modos de integração e os dados da conexão com Web Service.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Testar Conexão	Quando acionado, verifica se o Datasul 11 consegue estabelecer uma conexão válida com o Web Service de integração do TOTVS GFE, sendo retornado uma mensagem de sucesso ou não do teste de conexão.

Histórico	Quando acionado, é apresentado o programa Histórico de Conexão (CD0081) , na qual é possível consultar as eventuais falhas de conexão com o Web Service registradas pelas diversas rotinas de envio de dados do Datasul para o TOTVS Gestão de Frete Embarcador.
Configurar	Quando acionado, permite a configuração do envio de e-mail de alerta.
Testar E-mail	Quando acionado, permite testar o envio de e-mail de alerta.
Sincronização com GFE	Quando acionado, é apresentada o programa Sincronização de Dados (CD9125) , na qual é possível efetuar a de sincronização On-line ou Batch dos dados de cadastro e notas fiscais do Faturamento e Recebimento do Datasul 11 para o Gestão de Frete Embarcador.
Verificar Sincronismo dos Dados	Quando acionado, é apresentado o programa Verificar Sincronismo de Dados (CD0084) , na qual é possível visualizar os percentuais de registros dos cadastros do Datasul 11 integrados ao Gestão de Frete Embarcador.
Contingência de Integração	Quando acionado, é apresentado o programa Contingência de Integração (CD0082) , na qual é possível visualizar os registros que deixaram de integrar do Datasul 11 para o Gestão de Frete Embarcador por falha na comunicação com o WebService. Permitindo também o reenvio dos registros após o restabelecimento da comunicação ou descartar esses registros.
Configuração de Restrição dos Registros para Integração	Quando acionado, é apresentado o programa Configuração de Regras (CD0024) , na qual é possível definir regras que permitem filtrar notas fiscais do faturamento e recebimento, que não necessitam ser enviadas para o Gestão de Frete Embarcador. Por exemplo: notas fiscais de saída com tipo de frete FOB.
Matrizes de Tradução	Quando acionado, é apresentada a tela Matrizes de Tradução (CD0089B) , na qual é possível criar a relação entre os estabelecimentos do Datasul 11 com os estabelecimentos do Gestão de Frete Embarcador.
Configuração EAI	Quando acionado, e apresentada a tela Configuração de Transações EAI (EAI0202) , na qual é possível efetuar a manutenção das configurações de transações de entrada e saída do EAI.
APPCs de Integração	Quando acionado, é apresentada a tela APPCs de Integração (CD0089A) , na qual visualizar os programas de integração que são vinculados aos gatilhos de dicionário ou à interface do Datasul 11.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Canal Saída	Selecionar a opção que determina o canal de saída a ser utilizado na integração. As opções disponíveis são: - EAI + TOTVS ESB. - Web Service.  Nota: Para integração utilizando o Web Service deve-se obrigatoriamente indicar que os canais de saída e entrada são Web Service.
Canal Entrada	Selecionar a opção que determina o canal de entrada a ser utilizado na integração. As opções disponíveis são: - EAI + TOTVS ESB. - Web Service.
Servidor	Inserir a URL do Web Service.  Nota: A URL informada é a mesma que consta na entrada configurada para o WS no arquivo appserver.ini da instalação do TOTVS GFE.
Usuário	Inserir o usuário de instalação do Gestão de Frete Embarcador.  Nota: Essa informação é opcional e é utilizada quando o usuário do ERP não possui as permissões necessárias no Gestão de Frete Embarcador.
Senha	Inserir a senha de instalação do Gestão de Frete Embarcador.  Nota: Essa informação é opcional e é utilizada quando o usuário do ERP não possui as permissões necessárias no Gestão de Frete Embarcador.
Integração temporariamente suspensa	Quando assinalado, indica ao Datasul 11 que o Web Service de integração com o TOTVS GFE está intencionalmente fora do ar. Nesse caso o Datasul 11 irá registrar as pendências de integração para posterior processamento sem realizar tentativas de conexão com o Web Service, poupando recursos de processamento das rotinas.

	Importante: Não é necessário reiniciar os Agentes de integração ao assinalar esse parâmetro.
Enviar e-mail nas falhas de conexão	Quando assinalado, determina que caso haja algum problema de conexão com o Web Service, o sistema envia via e-mail um aviso informando que houve uma falha de conexão do Datasul com o Web Service durante a integração com o TOTVS GFE. Permitindo que os destinatários do e-mail verifiquem se o Web Service sofreu alguma queda imprevista.
Remetente	Inserir o remetente do e-mail que reporta a falha na conexão com o Web Service.
Destinatário(s)	Inserir os destinatários a serem considerados para receber o e-mail que reporta a falha na conexão com o Web Service. Nota: Caso haja necessidade de informar mais de um destinatário deve ser utilizado o sinal de ponto e vírgula ";" como separador dos e-mails.
API REST TOTVS - Servidor	Informar a URL de conexão para a API REST do GFE. Nota: A URL deve ser informada no padrão http://servidor:porta/. A porta de conexão para API REST é indicada na inicialização do App Server do Protheus conforme imagem a seguir. 
Usuário	Inserir o usuário de instalação do Gestão de Frete Embarcador. Nota: Essa informação é opcional e é utilizada quando o usuário do ERP não possui as permissões necessárias no Gestão de Frete Embarcador.
Senha	Inserir a senha de instalação do Gestão de Frete Embarcador. Nota: Essa informação é opcional e é utilizada quando o usuário do ERP não possui as permissões necessárias no Gestão de Frete Embarcador.

Parâmetros de Integração - Pasta Integrações

Objetivo da tela:	Permitir definir os cadastros e processos que são integrados com o Gestão de Frete Embarcador. Internamente, cada parâmetro assinalado (e confirmado) nas seções desta pasta gera a inclusão de um programa APPC (Advanced Program to Program Communication) nos gatilhos de criação e eliminação do dicionário de dados do Datasul 11.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Cadastros (Datasul para GFE)	Assinalar os cadastro do Datasul a serem integrados ao Gestão de Fretes Embarcador. As opções disponíveis são: • Grupos de Clientes • Clientes e Fornecedores • Contatos

	• Cidades • Embalagens (Unitizadores) • Centros de Custo • Contas Contábeis • Tipos Carga (Tipos Veículo)
Processos (Datasul para GFE)	Assinalar os processos do Datasul a serem integrados ao Gestão de Fretes Embarcador. As opções disponíveis são: • Notas Fiscais de Saída • Embarques (Romaneios) • Notas Fiscais de Entrada • Contratos
Simulação de Frete	Assinalar as informações a serem consideradas para simulação de frete. As opções disponíveis são: • Pedidos de Venda • Notas Fiscais de Saída • Ordem de Compra • Pedido de Compra • Notas Fiscais de Entrada
Processos (GFE para Datasul)	Assinalar os processos do Gestão de Fretes Embarcador a serem integrados ao Datasul. As opções disponíveis são: • Títulos Provisórios (Pré-faturas) • Títulos a Pagar (Faturas) • Títulos a Pagar (Contratos) • Docto Fiscal (Docto Frete) • Notas de Rateio (Docto Frete) • Notas de Rateio (Contratos) • Movto Prest Serv (Contratos) • Aprov. Negoc. Frete (MLA) • Aprov. Docto. Frete (MLA) • Aprov. Fatura Frete (MLA) • Negociação de Frete (Consulta)

Parâmetros de Integração - Pasta Faturamento

Objetivo da tela:	Permitir definir parâmetros importantes que devem ser considerados pelo Gestão de Frete Embarcador na integração das notas fiscais de saída.  Nota: Essa pasta somente é habilitada quando, na pasta Integrações, é assinalado o parâmetro Notas Fiscais de Saída da seção Processos (Datasul para GFE), ou o parâmetro Simulação de Fretes para Nota Fiscal de Saída, da seção Simulação de Frete, parâmetro Nota Fiscal de Saída.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Repassar valor de frete às Notas Fiscais	Quando assinalado, um percentual do valor de frete deve ser repassado para a nota fiscal de vendas.
Admitir múltiplos Redespachantes	Quando assinalado, determina que permitirá mais de um redespachante.
Permitir alterar a Simulação de Frete nas Notas Fiscais.	Quando assinalado, determina que é permitido efetuar alterações na simulação de frete nas notas fiscais.
Simular com todos os transp.	Quando assinalado, determina é permitido efetuar as simulações do cálculo do frete com todos os transportadores que possuírem tabela de frete atendendo os trechos do documento.  Nota: Caso não seja assinalado a simulação é efetuada somente com o transportador do embarque.
Manter Frete Simulado ERP no GFE	Quando assinalado, determina que a simulação de fretes deve ser mantida como o cálculo do frete do documento de carga (nota fiscal) no GFE. Caso não seja assinalado, o frete pode ser simulado e também pode ocorrer repasse, porém, não será mantido o mesmo valor de frete no GFE.  Nota: Este parâmetro é habilitado quando estiver assinalada a simulação de pedidos de vendas e notas fiscais de saída.

Prazo máximo previsto para expedição: dia(s) e hora(s)	Informar o prazo máximo previsto para expedição em dias e horas.
Adicionar o peso das Embalagens ao peso bruto dos Itens	Quando assinalado, determina que os pesos das embalagens devem ser adicionado ao peso bruto dos itens.
Considerar o volume das embalagens como volume dos itens	Quando assinalado, determina que o volume cúbico das embalagens deve ser considerado como volume dos itens.
Critério de rateio (dados dos itens)	Selecionar a opção que determina o critério de rateio do frete, considerando os dados dos itens. As opções disponíveis são: • Volume, determina que o volume cúbico dos itens deve ser considerado como critério de rateio. • Peso Bruto, determina que o peso bruto dos itens deve ser considerado como critério de rateio. • Quantidade, determina que a quantidade dos itens deve ser considerado como critério de rateio.
Fator de conversão	Informar o fator de conversão que deverá ser utilizado para converter o peso na emissão das notas fiscais. ⚠ Nota: Se a emissão das notas fiscais, o peso for em quilos, o fator deverá ser "1". Se a emissão das notas, o peso for em gramas, deverá ser informado o fator "1000".
Liberação Síncrona de Doc. Carga	Quando assinalado, indica que a liberação do documento de carga será executado em conjunto com a integração da nota fiscal de saída. Ao marcar esse parâmetro não é necessário executar a rotina Monitor Doc Carga no GFE.
Integrar Sob Demanda	Ao marcar esse parâmetro a nota fiscal de saída não é integrada de forma online. Esse parâmetro deve ser utilizado em conjunto com a rotina CD9125 para que as notas sejam enviadas ao GFE.
Dt Base Simulação Pedido	Indica a data utilizada na busca das tabelas de frete na simulação efetuada no pedido de venda. As opções são a data atual, na qual é realizada a simulação com a data de realização como base e a opção data prev faturamento, que ao invés de utilizar a data atual utiliza a data prevista para o faturamento do pedido.

Parâmetros de Integração - Pasta Recebimento

Objetivo da tela:	Permitir definir parâmetros importantes que devem ser considerados pelo Gestão de Frete Embarcador na integração das notas fiscais de entrada. ⚠ Nota: Essa pasta somente é habilitada quando, na pasta Integrações, é assinalado o parâmetro Notas fiscais de Entrada da seção Processos (Datasul para GFE), ou o parâmetro de Simulação de Fretes para Nota Fiscal de Entrada, da seção Simulação de Frete, parâmetro Nota Fiscal de Entrada.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Funcionalidades	Assinalar as funcionalidades da integração com o Gestão de Frete Embarcador a serem utilizadas no módulo Recebimento do Datasul. As opções disponíveis são: • Controlar Modalidade de Frete (Pedido x NF). • Admitir múltiplos Redespachantes na NF. • Permitir alterar Transportador da Simulação na NF. • Permitir Alterar Simulação de Frete na NF.
Peso Bruto, Peso Cubado, Volume	Selecionar a opção que determina qual os valores de peso e volume devem ser considerados. As opções disponíveis são: • Dos Itens da NF. • Dos Totais da NF, para essa opção, deve ser definido o critério de rateio a ser utilizado.
Critério de rateio	Selecionar a opção que determina o critério de rateio, considerando os totais da nota fiscal. As opções disponíveis são: • Peso Líquido. • Quantidade. • Valor.
Ação Eliminação	Selecionar a opção que determina qual o tratamento que o sistema deve executar quando solicitado, no módulo de Recebimento do Datasul, uma eliminação de uma Nota Fiscal de Rateio originada a partir de um Documento de Fretes ou de um Contrato com Autônomo do Gestão de Frete Embarcador. As opções disponíveis são: • Nenhuma, determina que a eliminação da Nota Fiscal de Rateio pode ser efetuada normalmente e nenhuma solicitação deve enviada ao respectivo Documento de Fretes ou Contrato no Gestão de Frete Embarcador. • Impedir, determina que a eliminação da Nota Fiscal de Rateio de Frete deve ser bloqueada, impedindo o usuário de efetuar a eliminação.

	• Integrar, determina que a eliminação da Nota Fiscal pode ser efetuada normalmente. Nesse caso, é enviado ao Gestão de Frete Embarcador a informação para que a situação do Documento de frete ou Contrato com Autônomo passe para Pendente Desatualização.
Condição Integração	Selecionar a opção que determina a condição de sucesso na integração de dados fiscais do SIGAGFE com o Datasul. As opções disponíveis são: • Criação Documento: criação do Documento de Entrada com sucesso no Recebimento; • Atualização Documento: criação e atualização do Documento de Entrada com sucesso no Recebimento; • Integração Documento: criação e atualização do Documento de Entrada com sucesso no Recebimento. E integração do Documento de Entrada com sucesso no Obrigações Fiscais. E integração com o Contas a Pagar, quando gerar Duplicatas por CT-e.
Liberação Síncrona de Doc. Carga	Quando assinalado, indica que a liberação do documento de carga será executado em conjunto com a integração da nota fiscal de saída. Ao marcar esse parâmetro não é necessário executar a rotina Monitor Doc Carga no GFE.

Parâmetros de Integração - Pasta Fiscal

Objetivo da tela:	Permitir definir parâmetros importantes que devem ser considerados pelo Gestão de Frete Embarcador na integração do documento fiscal.  Nota: Essa pasta somente é habilitada quando assinalado o parâmetro de integração do processo de Documento Fiscal do GFE com o Datasul, na pasta Integrações, seção Processos (GFE para Datasul), parâmetro Docto Fiscal (Docto Frete).
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Funcionalidades	Inserir um código de item a ser vinculado aos documentos fiscais a serem criados na integração.
Ação Eliminação	Selecionar a opção que determina qual o tratamento que o sistema deve executar quando solicitado, no módulo Obrigações Fiscais, uma eliminação de um Documento Fiscal originado a partir de um Documento de Fretes do Gestão de Frete Embarcador. As opções disponíveis são: • Nenhuma, determina que a eliminação do documento fiscal pode ser efetuada normalmente e nenhuma solicitação deve enviada ao respectivo Documento de Fretes no Gestão de Frete Embarcador. • Impedir, determina que a eliminação do documento fiscal deve ser bloqueado, impedindo o usuário de efetuar a eliminação. • Integrar, determina que a eliminação do documento fiscal pode ser efetuada normalmente. Nesse caso, é enviado ao Gestão de Frete Embarcador a informação para que a situação do Documento de Frete passe para Pendente Desatualização.

Parâmetros de Integração - Pasta Financeiro

Objetivo da tela:	Permitir definir parâmetros importantes que devem ser considerados pelo Gestão de Frete Embarcador, para criação dos títulos, na integração com o módulo Contas a Pagar do Datasul.  Nota: Essa pasta somente é habilitada quando algum parâmetro de integração com o módulo financeiro é selecionado na pasta Integrações, seção Processos (GFE para Datasul).
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Espécie Título Pré-fatura	Inserir a a espécie a ser considerada para a integração de pré-faturas com o financeiro.  Nota: Para pré-faturas, a espécie informada deve ser do tipo Provisão.
Espécie Título Fatura	Inserir a a espécie a ser considerada para a integração de faturas com o financeiro.
Cod Imp ICMS Retido	Inserir o código do ICMS Retido para os documentos de integração com o financeiro.
Cod Imp ISS Retido	Inserir o código do ISS Retido para os documentos de integração com o financeiro.

Espécie Título Contrato	Inserir a espécie a ser considerada para a integração de contratos com o financeiro.
Cod Imp ISS	Inserir o código do ISS para os documentos de integração com o financeiro.
Cod Imp IRRF	Inserir o código do IRRF para os documentos de integração com o financeiro.
Cod Imp INSS Embarcador	Inserir o código do INSS para integração de documentos de embarcadores com o financeiro.
Cod Imp INSS Autônomo	Inserir o código do INSS para integração de documentos de autônomos com o financeiro.
Cód Imp SEST/SENAT	Inserir o código do SEST/SENAT para os documentos de integração com o financeiro.
Ação Eliminação	Selecionar a opção que determina qual o tratamento que o sistema deve executar quando solicitado, no módulo de Contas a Receber, uma eliminação de um Título originado a partir de um Documento de Fretes do Gestão de Frete Embarcador. As opções disponíveis são: • Nenhuma, determina que a eliminação do documento fiscal pode ser efetuada normalmente e nenhuma solicitação deve enviada ao respectivo Documento de Fretes no Gestão de Frete Embarcador. • Impedir, determina que a eliminação do documento fiscal deve ser bloqueado, impedindo o usuário de efetuar a eliminação. • Integrar, determina que a eliminação do documento fiscal pode ser efetuada normalmente. Nesse caso, é enviado ao Gestão de Frete Embarcador a informação para que a situação do Documento de Frete passe para Pendente Desatualização.
Integrar Data de Pagamento	Permitir realizar a integração da data de liquidação do título do contas a pagar com a SIGAGFE.
Integração de Duplicata por CT-e	Permitir que ao integrar o Documento de Entrada no recebimento, sejam geradas as duplicatas e integradas com o Contas a Pagar.

APPCs de Integração (CD0089A) - Pasta APPCs

Objetivo da tela:	Permitir visualizar os programas de integração que são vinculados aos gatilhos de dicionário ou à interface do Datasul 11. Para ativar os gatilhos do dicionário de dados, deve ser executado o Otimizador de performance.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Atualizar Dados das Listas	Quando acionado, atualiza os dados das listas apresentadas em tela.
Atribuir APPCs Conforme Configuração de Integração	Quando acionado, permite voltar o cadastro da APPC previamente retirada pelo botão Retirar APPCs .
Retirar APPCs	Quando acionado, permite retirar o programa de integração selecionado.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Mostrar apenas APPCs do GFE	Quando assinalado, determina que somente as APPCs do GFE devam ser apresentadas. Caso contrário, todas as APPCs do Datasul são apresentadas.

Matriz de Tradução (CD0089B) - Pasta Estabelec

Objetivo da tela:	Permitir criar a relação entre os estabelecimentos dos módulos Fiscal, Faturamento e Recebimento com as filiais do Gestão de Frete Embarcador.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Atualizar	Quando acionado, atualiza os dados das listas apresentadas em tela.

Grava Dados	Quando acionado, grava os dados da matriz de tradução informada.
-------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Filial GFE	Inserir a filial do Gestão de Frete Embarcador que é correspondente ao estabelecimento do Datasul.  Nota: Quando não houver diferença nos códigos entre os sistemas, mantenha a coluna "Filial GFE" em branco.

Matriz de Tradução (CD0089B) - Pasta Estab Fin

Objetivo da tela:	Permitir criar a relação entre os estabelecimentos do módulo Financeiro com as filiais do Gestão de Frete Embarcador.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Filial GFE	Inserir a filial do Gestão de Frete Embarcador que é correspondente ao estabelecimento do Financeiro do Datasul.  Nota: Quando não houver diferença nos códigos entre os sistemas, mantenha a coluna "Filial GFE" em branco.

Conteúdos Relacionados:

[Atualização de Parâmetros Globais \(CD0101\)](#), deve estar assinalado o campo Frete Embarcador Multiplataforma (TotvsGFE).

Cadastrar o módulo GFE no APB (programa BAS_MODUL_DTSUL).

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [cadastros_gerais](#) [mcd](#)
[versao_12](#) [cd0089](#) [parametros_de_integracao](#) [datasul](#)
[cd0081](#) [cd9125](#) [cd0084](#) [cd0082](#) [cd0024](#) [cd0089b](#)
[cd0089a](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso