

Utilizando_Engine_de_Regras_com_Integrações_EAI

 Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

Utilizando Engine de Regras com Integrações EAI

O Engine de Regras é composto pelos programas disponíveis no Foundation do EMS2 a partir do release 2.04.

Esse conjunto de programas permite que sejam montadas configurações onde o cliente possa trabalhar com variáveis e regras distintas de acordo com o tipo de operação. Essa configuração deve partir de empresa, estabelecimento e operação, e de acordo com esta operação deve ser possível parametrizar variáveis distintas conforme a utilização nos aplicativos.

Importante:

A utilização do Engine de Regras com transações EAI está disponível a partir do release 2.06 do EMS2.

Algumas transações de integração receberam pontos EPC para realizar tratamentos das regras oriundas do Engine de Regras, conforme abaixo:

- Conversão de códigos para os principais campos da transação.
Exemplo: quando recebido determinado código, possibilitar sua conversão para o código interno cadastrado no produto recebedor.
- Envio de informações do XML contendo regras de validação ao Engine de Regras antes da criação na fila do EAI, a fim de evitar a sobrecarga de XML's na fila ou nos diretórios de gravação dos arquivos.
Exemplo: Executar ou não uma determinada transação mediante uma regra cadastrada pelo Engine de Regras.

Segue abaixo a lista de transações EAI disponíveis e respectivas variáveis para utilização com Engine de Regras.

Quadro 1:

Transação	Adapters EAI	Variáveis disponíveis para o Engine Regras
Sender Natureza da Operação	axsvd002	ctransaction, cod-operacao, cod-cfop
Sender Transportador	axsvd007	ctransaction, cod-transp
Sender Nota Fiscal de Saída	axsep001	ctransaction, it-codigo, cod-ean, cod-estabel, serie, nome-ab-cli, cod-emite, ind-sit-nota, cod-cond-pag, CGC (cliente), nat-operacao (da nota), ind-tip-nota, esp-docto
Sender Condição de Pagamento	axsvd001	ctransaction, cod-cond-pag
Sender Tabela de Preços	axsvd004	ctransaction, nr-tabpre
Sender Pedido de Venda	axsvd003	ctransaction, nome-abrev, cod-estabel, cod-emite, nome-abrev, nat-operacao, esp-ped, cod-gr-cli, cod-cond-pag, cod-sit-ped, cidade-cif, cod-portador, nome-transp, cod-canal-venda, tp-pedido
Receiver Pedido de Venda	axrvd003	ctransaction, nome-abrev, nr-ped-cli, it-codigo, cod-ean, item-do-cli
Sender Itens	axsma003	ctransaction, it-codigo, fm-codigo
Sender Clientes/Fornecedores	axsfi001	ctransaction, cod-emite
Sender Representantes	axsvd009	ctransaction, cod-repres
Receiver Documento Fiscal	axrof002	ctransaction, cod-estabel, cod-emite, cidade, estado, nat-operacao, aliquota-icm, it-cod-estabel, it-cod-emite, it-codigo, it-nat-operacao, it-cd-trib-iss, it-aliquota-ISS, it-cd-trib-icm, it-aliquota-icm

Observação:

A variável cTransaction serve para a configuração da ação da mensagem. O cliente pode assinar a transação e configurar condições para que uma determinada ação ocorra (add, upd, del).

Como ativar o Engine de Regras para utilização das variáveis disponíveis?

Deverá ser cadastrado um evento de nome **EngineRegras** para uma EPC já cadastrada para o adapter ou nova EPC. Não é necessário realizar nenhuma outra ação, visto que as variáveis já estão sendo carregadas pelos adapters. Vide variáveis disponíveis no quadro 1.

Observação:

Para os adapters Sender de Nota Fiscal de Saída, Pedido de Vendas e Documento Fiscal não é necessário cadastrar EPC.

As regras e variáveis deverão ser configuradas através do Engine de Regras.

Para mais informações no programa [Cadastro do Configurador de Regras \(CD0024\)](#).

Abaixo seguem algumas simulações a observar:

Simulação 1: Supondo que o cliente queira disparar a transação Sender Natureza da Operação apenas quando a ação da transação for de inclusão (add) ou de alteração (upd). A transação não será enviada quando ação for de exclusão (del).

Dada a seguinte configuração exemplo:

Transação: Sender Natureza da Operação

Empresa: 4 TOTVS S/A

Estabelecimento: 401 TOTVS S/A

Adapter: axsvd002

Importante:

O cadastro de tipo de operação é feito pelo programa [Cadastro Tipo de Operação \(CD0025\)](#).

O tipo de operação sempre será o nome do adapter.

Cadastrar a Regra no Engine de Regras (cd0024):

Empresa: 4 TOTVS S/A

Estabelecimento: 401 TOTVS S/A

Tipo Operação: axsvd002

Regra: Valida envio do XML Natureza Operação

Variável: cTransAction (variável comumente utilizada para gravar a ação das transações).

Como a regra é somente para validar o envio, não sendo necessário retornar outro valor (como por exemplo em um de-para) a sugestão é retornar "yes" ou "no" para a execução do programa axsvd002. Vide folder "Retorno" (Tela 3.1).

Quando a validação for para tratar o disparo ou não da mensagem, o campo para retorno deverá sempre ser o nome do adapter. Neste exemplo será o adapter Sender Natureza de Operação (axspd002.p).

Simulação 2: Supondo que ao recebermos o XML de Pedido de Venda, seja necessário converter o código da Natureza da Operação (nat-operacao) para um determinado cliente (cod-emitente). Este poderá ser convertido através do Engine de Regras.

Dada a seguinte configuração exemplo:

Transação: Receiver Pedido de Venda

Empresa: 4 TOTVS S/A

Estabelecimento: 401 TOTVS S/A

Cliente: 886 DIMED S/A

Código Natureza Operação a receber: 6101ab

Adapter: axrvd003

Importante:

O cadastro de tipo de operação é feito pelo programa [Cadastro Tipo de Operação \(CD0025\)](#).

O tipo de operação sempre será o nome do adapter.

Como será realizada a conversão de código, deverá ser cadastrado o campo e valor a receber a conversão. Vide folder "Retorno" (Tela 3.2).

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [datasul](#) [versao_12](#) [cd0024](#)

[cd0025](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso