

Cálculo_do_Preço_Médio_-_CE0401

 Tempo aproximado para leitura: 6 minutos

Cálculo do Preço Médio - CE0401

Visão Geral do Programa

As empresas que possuem os módulos de Produção e de Custos do Datasul EMS e utilizam a forma de cálculo batch para o custo médio, devem efetuar a apropriação das horas utilizadas por grupo de máquina/centro de custos na produção e os gastos gerais do período antes de efetuar o cálculo do Preço Médio.

Para as empresas que utilizam o preço médio diário e não desejam emitir a listagem de Horas Apropriadas por Centro de Custo, sugerimos que sejam apenas informados os custos horários e seus valores por meio do programa Custos Horários por Centro de Custo. No cálculo dos preço médio estes valores serão rateados e considerados no custeio.

Quando na apresentação da janela Parâmetros, da função Cálculo do Preço Médio, com seus campos não habilitados, deve-se ao fato de que o parâmetro do Estoque, campo Tipo Cálculo do Médio encontra-se definido como Estab. Ver [Parâmetros do Estoque \(CE0101\)](#).

Veja também os seguintes conceitos:

- [Valorização dos Itens no Cálculo do Preço Médio Batch](#)
- [Valorização de Transferências entre Estabelecimentos no Cálculo Batch](#)
- [Valorização de Ordens de Produção – Reporte Por Operação](#)
- [Processo Fechamento Mensal do Estoque](#)

O item refugo não pode ser calculado antes do item pai, no qual ele é refugo; semelhante ao caso de co-produto.

O tratamento de refugos pode ser observado no conceito [Refugo por Operação no Cálculo do Médio](#).

Quando o módulo de Exportação estiver implantado, se algum processo de exportação possuir um log de atualização do tipo "Contabilização do CPV" pendente (situação igual a "Não Processado" ou "Processado com Erro" e não cancelado), não será possível efetuar o cálculo do preço médio. A atualização dos log's do processo de exportação é efetuada por intermédio da função [Atualização de Processo de Exportação \(EX0403\)](#).

Após a valorização dos movimentos de material, mão-de-obra e GGF (Gastos Gerais de Fabricação), o cálculo do preço médio gera um movimento de ACA (Acabado) quando os valores de débito da Ordem são maiores que os seus créditos e, um movimento EAC (Estorno de Acabado) quando os seus créditos forem maiores que os seus débitos. Como o item de débito direto da Ordem de Manutenção não tem saldo em estoque, é creditado o item de débito num movimento de RDD (Requisição de Débito Direto).

A utilização da [matriz de unidade de negócio MI](#) efetuará o rateio entre a unidade de negócio, com a utilização da criação de movimentos de Acabado para o item de débito direto para as unidades de negócio relacionadas à Ordem de Manutenção. Os valores de material, mão-de-obra e GGF acumulados na Ordem de Manutenção serão rateados conforme o percentual definido na Ordem de Manutenção para cada unidade de negócio. Caso haja resíduos de arredondamento, este valor residual será incorporado na última unidade de negócio cadastrada para os percentuais de rateio da Ordem.

Frotas

A utilização da [matriz de unidade de negócio Frotas](#) efetuará o rateio entre a unidade de negócio, com a utilização da criação de movimentos de Acabado para o item de débito direto para as unidades de negócio relacionadas à Ordem de Manutenção Mecânica "MV". Os valores de material, mão-de-obra e GGF acumulados na Ordem de Manutenção Mecânica "MV" serão rateados conforme o percentual definido na Ordem de Manutenção Mecânica "MV" para cada unidade de negócio. Caso haja resíduos de arredondamento, este valor residual será incorporado na última unidade de negócio cadastrada para os percentuais de rateio da Ordem.



Nota:

O movimento de estoque de débito da conta transitória da Ordem gerado no sumário contábil, referente à mão-de-obra, não será rateado, pois se refere à unidade de negócio da Ordem de Manutenção que terá seu Acabado gerado para o rateio na conta de despesa.

Objetivo da tela:

Executar o cálculo do preço médio dos itens, diária ou mensalmente.

Cálculo Preço Médio – CE0401 – Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:

Permitir selecionar os parâmetros relativos ao Estabelecimento padrão e a forma de cálculo do preço médio.



Importante:

Essa janela somente será habilitada se nos parâmetros do Estoque, [Função Manutenção Parâmetros do Estoque \(CE0101\)](#), tiver sido selecionada a opção de "Tipo de Fechamento" igual a Único.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Médio em Fases	Este campo somente é habilitado quando, na Função Manutenção Parâmetros do Estoque – CE0101 – pasta Médio, o campo “Usa cálculo preço médio batch” estiver selecionado e o “Tipo do Preço Médio” for igual a Mensal. Caso tenha sido feita opção por calcular em fases, o programa permitirá que o cálculo seja efetuado com intervalos, obedecendo a sequência de cada fase. O controle de fases calculadas é apresentado no programa Parâmetros do Estoque (mais detalhes podem ser obtidos no Processo Preparação das Informações – Função Manutenção Parâmetros do Estoque (CE0101)). Se não for optado por efetuar o cálculo em fases, o programa efetuará o cálculo obedecendo a sua sequência, sem intervalos, ou seja, todas as fases do cálculo serão executadas sequencialmente.
Estabelecimento Padrão	Apresenta o Estabelecimento padrão cujos parâmetros serão considerados no cálculo do médio, conforme parametrizado na Função Manutenção Parâmetros do Estoque (CE0101) .
Calcula Preço Médio Até	Apresenta a data limite até a qual será calculado o novo preço médio. Corresponde ao final do primeiro período seguinte ao último encerrado.

Cálculo Preço Médio – CE0401 – Pasta Digitação

Objetivo da tela:	Permitir selecionar quais os itens listados devem ser considerados no Cálculo do Preço Médio. Essa janela somente será habilitada se nos parâmetros do Estoque, Função Manutenção Parâmetros do Estoque – CE0101 , tiver sido selecionada a opção de “Tipo de Fechamento” igual a Estabelecimento . Entretanto, se for selecionado a opção Agrupa por Empresa, nos Parâmetros do Estoque, esses botões não são habilitados, pois serão considerados todos os estabelecimentos relacionados a empresa. Clientes que utilizam segurança por estabelecimento no módulo Estoque, devem configurar a permissão de todos os estabelecimentos que serão processados para o usuário que realizará o fechamento de estoque. Caso contrário a segurança não permitirá a execução dos programas de fechamento.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo	Descrição
Inclui	Ao acionar este botão, são habilitados os campos Estabelecimento, Médio Mensal, Médio Fases e Fase Médio para que seja inserido o código do Estabelecimento no qual será efetuado o cálculo.
Modifica	Ao acionar este botão, são habilitados os campos Estabelecimento, Médio Mensal, Médio Fases e Fase Médio, possibilitando que seja efetuada a modificação nos dados do Estabelecimento.
Elimina	Ao acionar este botão, é possível eliminar o Estabelecimento, desde que o mesmo esteja selecionado na tabela.
Salvar	Ao acionar este botão, é possível armazenar os Estabelecimentos inseridos. Quando de um novo cálculo, os mesmos podem ser recuperados.
Recuperar	Ao acionar este botão, os últimos Estabelecimentos inseridos são recuperados, tornando-os disponíveis para modificá-los e executar um novo cálculo.

Cálculo Preço Médio – CE0401 – Pasta Impressão

Objetivo da tela:	Definir os detalhes sobre o destino da impressão do Cálculo do Preço Médio, bem como a forma de execução.
--------------------------	---

Procedimento

Efetuando o Cálculo do PM (Mais de um Estabelecimento)

1. Acessar a função Cálculo Preço Médio (CE0401).
2. Pressionar o botão Pendentes para emitir o relatório dos documentos ainda pendentes de atualização no Estoque, principalmente os advindos dos módulos Recebimento e Faturamento.
3. Selecionar a pasta Digitação e pressionar botão Inclui. Insira mais de um Estabelecimento e, no campo Médio Mensal, manter os valores apresentados.
4. Pressionar o botão Executar para a geração do relatório.
5. Pressionar Fechar.

Conteúdos Relacionados:

[Função Listagem Itens Críticos \(CE0304\)](#)

[Função Listagem de Notas Pendentes \(CE0306\)](#)

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [calculo_do_preco_medio](#) [ce0401](#)
[mce](#) [estoque](#) [versao_12](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)