

Manutenção de Embarques com Pré-Faturamento Automático - FT3100

 Tempo aproximado para leitura: 8 minutos

Manutenção de Embarques com Pré-Faturamento Automático - FT3100

Visão Geral do Programa

Permitir a geração automática de embarques dos pedidos de venda para faturamento.

❗ Importante:
Quando estiver ativa a função SPP-SGT todo faturamento deve ocorrer a partir do romaneio enviado pela Solução da Operacional Têxtil (SGT), para ser replicado no EMS. Para evitar que seja possível faturar pedidos, faturar no embarque ou efetuar o faturamento automático, ao executar o programa, apresenta mensagem informando que existe integração com o SGT e que o faturamento deve ser feito pelo romaneio.

Tela Pré-Faturamento Automático – Pasta Seleção

Objetivo da tela: Permitir a geração automática de embarques dos pedidos de venda para faturamento.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estab Pedidos	Inserir uma faixa de estabelecimentos dos pedidos de venda a serem considerados para geração dos embarques no pré-faturamento. ❗ Importante: Quando informado, mais de um estabelecimento para seleção dos pedidos essas vendas serão atribuídas ao estabelecimento definido para a geração do embarque, na pasta Parâmetros, campo Estab Embarque. Para que as vendas não sejam atribuídas ao estabelecimento de embarque, é necessário que seja informado nesse campo somente o estabelecimento do embarque como faixa inicial e final.
Data Entrega	Inserir uma faixa de datas de entrega dos itens dos pedidos de venda a serem considerados para geração dos embarques no pré-faturamento. ❗ Importante: Somente serão considerados para a geração do embarque os itens, dos pedidos, cujas datas de entrega estejam dentro da faixa informada; os itens que estiverem fora da faixa informada não serão considerados para a geração do embarque e permanecerão com a situação de Aberto, aguardando uma nova geração para sua data de entrega.
Cliente	Inserir uma faixa de clientes cujos pedidos de venda devam ser considerados para geração dos embarques no pré-faturamento.
Pedido Venda	Inserir uma faixa de pedidos de venda a serem considerados para a geração dos embarques no pré-faturamento. ❗ Importante: Os pedidos de venda gerados com natureza de operação de cálculo automático, pedidos reprovados por crédito ou em outros módulos (Administração de Cotas, etc) , não serão considerados por esse programa. Quando o cliente utiliza o parâmetro Cálculo Automático, o programa considera que esse pedido deve ser faturado somente pelo programa Faturamento de Pedidos (FT4002).
Item	Inserir uma faixa de itens dos pedidos de venda a serem considerados para a geração dos embarques no pré-faturamento. ❗ Importante: Os itens dos pedidos de venda que estiverem fora da faixa informada não serão considerados para a geração do embarque e permanecerão com a situação de Aberto.
Transportador	Inserir uma faixa de transportadoras cujos pedidos de venda devam ser considerados para a geração dos embarques no pré-faturamento.
Representantes	Inserir uma faixa de representantes cujos pedidos de venda devam ser considerados para a geração dos embarques no pré-faturamento.
Grupo Cliente	Inserir uma faixa de grupos de clientes cujos pedidos de venda devam ser considerados para a geração dos embarques no pré-faturamento.

Tipo Pedido	Inserir uma faixa de tipos de pedidos de venda a serem considerados para a geração dos embarques no pré-faturamento.
-------------	--

Tela Pré-Faturamento Automático – Pasta Classificação

Objetivo da tela:	Nessa tela é possível determinar a classificação a ser considerada para a classificação dos pedidos a gerarem o embarque, necessitando definir as seguintes informações:
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Data de entrega/Prioridade	Quando selecionado, determina que será considerado como critério para a geração dos embarques a data de entrega dos pedidos, do menor para o maior prazo de entrega. Caso haja mais de um pedido para a mesma data de entrega, será utilizado como critério, para a geração do embarque desses pedidos, a prioridade dos mesmos, da maior para a menor prioridade.
Prioridade/Data de entrega	Quando selecionado, determina que será considerado como critério para a geração dos embarques, a prioridade dos pedidos, da maior para a menor prioridade. Caso haja mais de um pedido com a mesma prioridade, será utilizado como critério, para a geração do embarque desses pedidos, a data de entrega dos mesmos, do menor para o maior prazo de entrega.

Tela Pré-Faturamento Automático – Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:	Nessa tela é possível determinar os parâmetros a serem considerados na geração dos embarques, necessitando definir as seguintes informações:
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Prioridades	Quando acionado, apresenta a tela Prioridade (FT3100B), na qual é possível determinar as prioridades a serem consideradas para geração dos embarques no pré-faturamento.
Depósitos	Quando acionado, apresenta a tela Depósito (FT3100A), na qual é possível determinar os depósitos a serem considerados para retirada do estoque na geração dos embarques no pré-faturamento.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Embarque	Exibe e permite alterar o número do embarque a ser gerado pelo pré-faturamento automático.
Data Embarque	Exibe e permite alterar a data de embarque a ser considerada para os embarques a serem gerados pelo pré faturamento automático.
Estab Embarque	Exibe e permite alterar o código do estabelecimento, para o qual os embarques deverão ser gerados pelo pré-faturamento automático.  Nota: Inicialmente é apresentado o código do estabelecimento padrão, conforme informado na função Atualização Parâmetros do Pedido (PD0301). Caso esse estabelecimento seja alterado, será caracterizada como venda atribuída ao estabelecimento informado.
Responsável	Inserir e permite alterar o nome do usuário responsável pela preparação dos embarques a serem gerados pelo pré-faturamento automático.

Rota	Selecionar o código da rota cujos pedidos deverão ser considerados para a geração de embarque no pré-faturamento automático. Importante: Para que todas as rotas sejam consideradas pelo pré-faturamento automático, esse campo deverá permanecer em branco.
Transportador	Selecionar o código do transportador a ser considerado para a geração de embarque no pré-faturamento automático. Importante: Para que todas as transportadoras sejam consideradas na geração do embarque, esse campo deverá permanecer em branco.
Placa	Inserir o número da placa do veículo transportador do embarque a ser gerado no pré-faturamento automático.
Tipo Embarque	Selecionar o código correspondente ao tipo de embarque a ser gerado no pré-faturamento automático. Esse código permite que o cálculo da carga, considere o tipo de embarque a ser gerado.
Processo Exportação	Inserir o número do processo de exportação, quando o embarque pertencer a um processo de exportação. Caso contrário, esse campo deverá permanecer em branco.
Canal Vendas	Selecionar o código do canal de vendas cujos pedidos deverão ser considerados para a geração de embarque no pré-faturamento automático. Importante: Para que todos os canais de venda sejam considerados pelo pré-faturamento automático, esse campo deverá permanecer com o valor zero.
Alocação Parcial	Quando assinalado, determina que os pedidos do cliente poderão ser atendidos parcialmente pelo cálculo do embarque.
Considera Apenas Entregas Firmes?	Quando assinalado, determina que serão considerados somente os itens dos pedidos cujas as datas de entrega estejam definidas como firmes.
Quebra Embarques Por Rota?	Quando assinalado, determina que os embarques serão quebrados por rota, conforme a rota definida no pedido. Nesse caso, será gerado um embarque para cada rota. Nota: Quando selecionado, o campo Rota é desabilitado.
Considera Faturamento Mínimo	Quando selecionado, determina que todos os resumos consideram o faturamento mínimo por venda. Nesse caso, o embarque não será gerado caso o mesmo não passe na validação de faturamento mínimo. Importante: Esse campo será previamente preenchido caso informado o campo Considera Faturamento Mínimo, localizado na função Manutenção Permissão Usuário (CD0821), pasta Parâmetros.
Gera Documento WMS	Quando assinalado, determina que para os depósitos do WMS serão gerados documentos para a retirada dos itens dos embarques.

Tela Prioridade

Objetivo da tela:	Nessa tela é possível determinar as prioridades a serem considerados na geração dos embarques, necessitando definir as seguintes informações:
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui	Quando acionado, permite incluir uma faixa de prioridades a serem consideradas para a geração do embarque no pré-faturamento automático.
Elimina	Quando acionado, permite eliminar a faixa de prioridades selecionada.
Confirma	Quando acionado, confirma a faixa de prioridades informada, a qual fará parte da tabela de prioridades a serem consideradas para a geração dos embarques no pré-faturamento automático.
Cancela	Quando acionado, cancela a inclusão de uma nova faixa de prioridades.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Ini	Inserir a prioridade inicial, determinando uma faixa de prioridades a serem consideradas na geração de embarques no pré-faturamento automático.
Ini	Inserir a prioridade final, determinando uma faixa de prioridades a serem consideradas na geração de embarques no pré-faturamento automático.

Tela Depósito

Objetivo da tela:	Nessa tela é possível determinar os depósitos a serem considerados para retirada dos itens na geração dos embarques, necessitando definir as seguintes informações:
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui	Quando acionado, permite a inclusão dos depósitos a serem considerados para retirada dos itens que atenderão o embarque gerado no pré-faturamento automático.
Elimina	Quando acionado, permite eliminar o depósito selecionado da tabela de depósitos a serem considerados para retirada dos itens.
Confirma	Quando acionado, confirma a sequência de retirada e depósito informado, os quais farão parte da tabela de depósitos a serem consideradas para a retirada dos itens dos embarques no pré-faturamento automático.
Cancela	Quando acionado, cancela a inclusão de novos depósitos a serem considerados na geração dos embarques.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Sequência	Inserir um número para determinar a sequência de pesquisa do depósito a ser considerado para a alocação dos itens do embarque.  Importante: A rotina de pesquisa é feita da menor para a maior sequência.
Depósito	Selecionar o depósito a ser considerado para a alocação dos itens do embarque.  Importante: Podem ser selecionados até seis depósitos para alocação dos itens. Somente serão alocados os itens cujos depósitos possuam saldo suficiente para o atendimento do embarque.

Tela Pré-Faturamento Automático – Pasta Impressão

Objetivo da tela:	Nessa tela é possível determinar as formas de apresentação da listagem. Necessitando definir as seguintes informações:
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Destino	Selecionar a opção correspondente ao destino da impressão do resultado gerado.
Execução	Selecionar a opção correspondente à forma de execução dessa função.

Conteúdos Relacionados:

- Implantação de Pedidos de Venda (PD4000)
- Alocação dos Itens dos Depósitos do Estoque
- Tipo Entrega Firme

 Macro desconhecida:'rate'

documento_de_referencia

manutencao_de_embarques_com_pre-faturamento_automatico

ft3100 logistica faturamento mft versao_12 v12

c_entregafirme



Política de
privacidade

Termos
de uso