

Testando o portal pela primeira vez

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

Passo a passo para configuração mínima do portal de vendas em ambiente interno (homologação).

Configurando um perfil de representante para acesso ao portal de vendas:

- 1 - No menu do ERP abra o programa "Configuração de Clientes e Representante"
- 2 - Adicione um novo perfil de acesso ao portal clicando no botão "+ Adicionar".
- 3 - Informe um representante no campo "Código do Representante" (O representante deve estar devidamente configurado para ser usado em um pedido, teste incluindo um pedido para esse representante no programa PD4000).
- 4 - Clique no botão salvar, será redirecionado para lista de perfis.
- 5 - Pesquise pelo código do representante que foi selecionado no passo 3.
- 6 - Será posicionado o perfil do representante na tela, abaixo do código do representante está o botão "Exibir detalhes".
- 7 - Ao clicar no botão "Exibir detalhes" serão exibidas algumas opções de configurações, as configurações mínimas necessárias são:

- a - Campos do Portal de Vendas - permite a configuração dos campos que aparecerão em várias interfaces do portal (seções), configure todos os campos para todas as seções com a opção "Mostrar" e salve cada seção.
- b - Registros do Portal de Vendas - permite a configuração de quais itens, condições de pagamento, tabelas de preços e tipo de operação de venda (quando utilizar Sugestão Automática de natureza de Operação PD0301) estarão disponíveis ao usuário que utilizará esse perfil no portal. Adicione ao menos um item, uma tabela de preço e uma condição de pagamento.

Relacionando um usuário do sistema a um representante:

- 8 - No menu do ERP abra o programa "Gerenciamento de Perfis" (Até update 12.1.24), acima desse update abra o programa sec/sec000aa na aba Geral Perfil Usuário.
- 9 - Na interface do passo 8, selecione o usuário que deseja relacionar ao representante e informe o código do representante no campo "Representante".
- 10 - Relacione um usuário comercial ao usuário do sistema no programa CD0821.

Configurando o ambiente:

- 11 - O portal de vendas utiliza webservices REST que utiliza Progress Appserver, e deve ter configurado no arquivo datasul_framework.properties do Jboss a propriedade "datasul.rest.dir". O valor da propriedade deve ser o diretório onde se encontra a pasta "datasul-rest" do Jboss do Datasul.

```
#+-----+
#| DATASUL REST |
#+-----+
datasul.rest.dir=C:/Datasul/jboss-4.2.3.GA/server/instance-8480/datasul-rest
```

Acesso:

- 12 - Após executar os passos anteriores o portal deverá ficar disponível na rede INTERNA por meio da url do Jboss no contexto \portal, exemplo: http:\\[SERVIDOR]:[PORTA]\portal

Obs. Essas são configurações mínimas, o portal dispõe de diversas configurações e funções não configuradas nesse passo a passo. Para mais detalhes leia a documentação completa: <http://tdn.totvs.com/x/JlpNDQ>.

[supply_bck_adm_vendas_d](#) [portal_vendas](#) [datasul](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso