

Item X Estabelecimento X Local - WM0113

 Tempo aproximado para leitura: 7 minutos

Item X Estabelecimento X Local - WM0113

Visão Geral do Programa

Permitir a manutenção dos itens, considerando as diferentes características de cada estabelecimento e local.

Item X Estabelecimento X Local – Pasta Entrada

Objetivo da tela:	Permitir a manutenção dos itens, considerando as diferentes características de cada estabelecimento e local.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Selecionar o estabelecimento para o qual será definida as características do item.
Local	Selecionar o local para o qual será definida as características do item.
Item	Selecionar o item para a qual será definida suas características em um determinado estabelecimento e local.
Compartilha End. Com Outro Lote	Quando assinalado, indica que o item aceita compartilhamento de endereço com outros lotes do mesmo item.
Compartilha End. Com Outro Item	Quando assinalado, indica que o item aceita compartilhamento de endereço com outros itens.
Armazena Próximo Picking	Quando assinalado, indica que o item será armazenado preferencialmente em áreas próximas as áreas de picking parametrizada por intermédio do progama Manutenção Áreas Próximas ao Picking (WM0211) .
Armazena em Estado CQ	Quando assinalado, indica que o item no momento do recebimento dará entrada e ficará pendente até a execução do roteiro de inspeção, no qual será verificado se o produto atende as necessidades técnicas.  Importante: Esta opção quando assinalada, também possibilita a integração do módulo Controle de Produção com o WMS, caso o depósito de entrada do produto acabado seja de Controle de Qualidade, assim todo e qualquer material reportado para um depósito de CQ integrado com o depósito de WMS, será armazenado no WMS aguardando a inspeção do CQ.
Devolução para a área de picking do item	Quando assinalado, determina que para embalagens fracionadas, quando ocorrer devolução do processo de picking/packing para o item, será sugerida a armazenagem diretamente na área de picking.
Num Dias Validade	Inserir o número de dias da validade.
Sequência Armazenamento	Selecionar a sequência a ser considerada para o armazenamento do item nos endereços. As opções disponíveis são: Horizontal – quando a capacidade do endereço de armazenamento é excedida, considera outro endereço de mesmo nível para armazenamento. Vertical – quando a capacidade do endereço de armazenamento é excedida, considera outro endereço na mesma coluna para armazenamento.
Método de Armazenamento	Selecionar a opção que determina o método de armazenamento desejado. As opções disponíveis são: Velocidade – quando selecionada, determina que o armazenamento é efetuado de acordo com a disponibilidade de endereços próximos à área de <i>picking</i>, tornando o processo de ressuprimento e <i>picking</i> mais rápido – menor movimentação. Volume – quando selecionada, determina que a procura dos endereços disponíveis será de acordo com o percentual de ocupação da embalagem no endereço.  Nota: Os endereços são ordenados de acordo com a capacidade UA para comparação com a utilização da embalagem que está sendo processada na sugestão do armazenamento.
Capacidade UA Endereço Armazenamento	Selecionar a opção que determina a capacidade UA do endereço de armazenamento desejada. As opções disponíveis são: Total – quando selecionada, determina que será considerada a capacidade UA do endereço.

**Nota:**

A utilização dos endereços será prioritária para o maior volume de armazenamento, de acordo com o volume que o endereço comporta.

- **Disponível** – quando assinalada, determina que será considerada a capacidade UA do endereço menos a capacidade UA utilizada do endereço.

**Nota:**

A utilização dos endereços será prioritária para a ocupação total do endereço independente do volume da embalagem.

Esse campo somente é habilitado quando a opção selecionada no campo "Método de Armazenamento" for Volume.

Item X Estabelecimento X Local – Pasta Saída

Objetivo da tela: Permitir inserir as informações da saída do item.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Tipo Controle Saída	Selecionar o tipo de controle a ser considerado para a saída do item. As opções disponíveis são: Data Validade e Data Entrada. Em ambos os casos, o primeiro a vencer (data de validade) ou entrar (data de entrada) será o primeiro a sair (FEFO e FIFO respectivamente). Importante: Quando o tipo de controle de estoque do item for Serial, esse campo assume a opção Data Entrada e não é permitido alterá-lo.
Controla Validade	Quando assinalado, indica que o item é controlado por validade. A data de validade permite ao WMS identificar, por intermédio do programa Análise de Lote (WM0300), lotes de itens para uma reanálise de validade como também priorizar as sugestões de saída considerando primeiramente os lotes do item cuja validade está mais próxima do vencimento. Importante: Esse campo será habilitado quando no campo Tipo Controle Saída for selecionada a opção "Data Validade ou Data de Entrada".
Picking Exclusivo End. Picking	Quando assinalado, indica que uma movimentação de saída para o item só pode acontecer em áreas de picking ou então de outras áreas desde que a movimentação corresponda a uma embalagem fechada. Uma embalagem é considerada fechada quando a quantidade máxima parametrizada para o item na embalagem é igual a quantidade contida do item na embalagem.
Considera Saldo Destinado p/ Picking	Quando assinalado, indica que considera saldo destinado para picking, este será habilitado quando indicado que o picking é exclusivo endereço picking.
Efetua Packing	Quando assinalado, indica que o item permite packing. O packing é uma tarefa de acondicionamento de itens em um volume maior para expedição, transporte e entrega das mercadorias ao cliente. O packing tem como predecessora a tarefa de picking (separação).
Número de Dias Reanálise	Inserir o número de dias que somado a uma determinada data de movimento deve resultar em uma data anterior a data de validade do lote do item. Se resultar em uma data igual ou posterior a data de validade o saldo do lote do item tem sua situação assinalada para "em análise". Importante: Esse campo somente é habilitado quando o campo Controla Validade estiver assinalado. Quando em análise, o lote do item é desconsiderado pelas sugestões de retiradas normais do WMS.
Sequência Retirada	Selecionar a sequência a ser considerada para a retirada do item do endereço de armazenamento. As opções disponíveis são: • Horizontal – quando o saldo do endereço de armazenamento é esgotado, considera outro endereço de mesmo nível para retirada. • Vertical – quando o saldo do endereço de armazenamento é esgotado, considera outro endereço da mesma coluna para retirada.
Unidade de Controle	Determinar a unidade de medida de controle do WMS em relação ao ERP. O WMS irá trabalhar nas duas unidades: quantidade e peso. Na atualização do inventário no WMS X ERP e no retorno para o pré-faturamento, o WMS irá atualizar o saldo no estoque (CE) de acordo com este parâmetro.

Exemplo:

Se utilizado etiquetas, será retornado o peso delas, caso contrário será utilizado o peso padrão do item.

Item X Estabelecimento X Local – Pasta Inventário

Objetivo da tela: Permitir inserir as informações do inventário do item.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Realiza Inventário Cíclico	Quando assinalado, determina que o item trabalha com inventário cíclico.
Data Última Contagem	Exibe a data do último inventário; porém, permite alteração para possibilitar o encurtamento ou alongamento do ciclo de inventário. Importante: Esse campo será habilitado quando no campo Realiza Inventário Cíclico, estiver assinalado.
Ciclo Inventário	Inserir o número de dias corridos de duração do ciclo de inventário entre as contagens no item. Importante: Esse campo será habilitado quando no campo Realiza Inventário Cíclico, estiver assinalado. Quando habilitado, o valor desse campo deve ser maior que 0 (zero).
Leitura Inventário	Selecionar a opção de leitura quando do inventário de itens por intermédio do módulo de Coleta de Dados do ERP Datasul. As opções disponíveis são: • Não Agrupa – indica que poderão ser lidas apenas as etiquetas do tipo “Não agrupa” e “Agrupador próprio”. • Agrupa – indica que, além das etiquetas “Não agrupa” e “Agrupador próprio”, poderão ser também as do tipo “Agrupadora” sendo que o usuário deverá informar no coletor a quantidade de itens dessa etiqueta.
Classificação ABC	Selecionar a classificação que será considerada no inventário. As opções disponíveis são: • A; • B; • C.

Conteúdos Relacionados:

[Parâmetros do Sistema \(WM0101\)](#)

[Estabelecimento \(WM0260\)](#)

[Cadastro Local \(WM0240\)](#)

[Item \(WM0108\)](#)

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [warehouse_management_system](#)
[mwm](#) [versao_12](#) [wm0113](#) [item_x_estabelecimento_x_local](#)
[logistica](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso