

Apontamento Unitário - SF0309

 Tempo aproximado para leitura: 7 minutos

Apontamento Unitário - SF0309

Visão Geral do Programa

Essa função possibilita efetuar o reporte de produção por centro de trabalho, é acionada pelo botão Reportar localizado na Função Apontamento do Chão de Fábrica (SF0308) ou pelo Detalhe na Função Reporte Dispatch-List (SF0310), quando um único split estiver marcado, e a Interface de Reporte definida no Grupo de Máquina for igual à zero.

 **Importante:**
Na confirmação do reporte unitário, se estiver parametrizado para solicitar as informações de utilização, será apresentada a tela Manutenção Utilização (CP0311MI), na qual é possível interferir no reporte, alterando o técnico e/ou as quantidades utilizadas (Utilização), para propagação da utilização para toda a estrutura.
Caso não esteja parametrizado para solicitar a utilização, o sistema considera a utilização dos equipamentos no centro de trabalho.

Reporte Unitário – Pasta Reporte

Objetivo da tela:	Efetuar o reporte de produção por centro de trabalho.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Mais uma Ferramenta	Quando acionado, apresenta a tela Seleção Ferramentas Operação – SF0303FDA. O objetivo é permitir a criação de um conceito de agrupamento de ferramentas, onde em um único código de ferramentas, são feitas amarrações de outras ferramentas (Conjunto ou Kit), ou seja, esse botão permite em um item de reporte a criação desta ferramenta (Virtual / Conjunto) e informar durante o reporte e será utilizado para retirar informações de uso da ferramenta. Exemplo: Ferramenta X – 100 horas de reporte – 50000 peças produzidas. Ferramenta XY – 200 horas de reporte – 70000 peças produzidas. Para fins de planejamento da manutenção da ferramenta.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Centro Trabalho	Exibe o código e a descrição do centro de trabalho da ordem de produção.
Ordem Produção	Exibe o número da ordem de produção.
Item OP	Exibe o código do item da ordem de produção.
Operação	Exibe o código, o nível e a descrição da operação.
Ferramenta	Exibe o código e a descrição da ferramenta.
Início / Fim	Exibe o início e o fim para utilização da ferramenta (formato: dd/mm/aa hh:mm).
Início / Fim Contador	Exibe numeração inicial e final do contador.
Equipe Produção / Operador	Exibe o código e a descrição do operador ou responsável pelo reporte, conforme o especificado no centro de trabalho do split. Reporta MOB – Não Reporta – campo desabilitado. Operador – campo de operador disponível. Equipe – campo de equipe disponível.
Código MOB	Exibe o código da mão de obra utilizada.  Importante: Somente disponível quando o parâmetro do centro de trabalho indica que Reporte MOB igual a Operador ou Equipe.
Início	Exibe o início da execução pelo operador (formato: dd/mm/aaaa hh:mm).

Fim	Exibe a data/hora de término da operação, considerando a quantidade de horas máquina informado na operação e o tempo útil do turno. Dessa forma a partir da data de início, o sistema sugere (e permite alterar) a data de término do reporte. Exemplo: A operação tem um tempo total de 18 horas e o turno possui um tempo útil de 6 horas. Se a operação iniciar na data de 01/02/2004 a data de término do reporte sugerida será 01/02/2004 para completar às 18 horas.
Tempo Operação	Exibe o tempo total da operação, calculado e transformando minutos em fração decimal.
Qtd Aprovada	Inserir a quantidade aprovada da ordem de produção.
Qtd Retrabalho	Inserir a quantidade de itens para retrabalho da ordem de produção.
Qtd Refugada	Inserir a quantidade de itens refugo da ordem de produção.
Qtd Total	Exibe a quantidade total da ordem de produção, somatória das quantidades Aprovada, Retrabalho e Refugada.

Reporte Unitário – Pasta Movimento

Objetivo da tela:	Reportar movimentos de materiais no centro de trabalho selecionado, relacionando depósitos de saída de matéria prima, depósito e localização de estoque de acabados e localização e destino de refugos.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Depósito Saída	Permite informar o código do depósito único de saída do item. ⚠ Nota: Este campo somente será exibido quando o parâmetro “Informar Depósito Único de Saída dos Componentes” na tela Reporte Produção (CP0311A), estiver assinalado.
Localiz. Saída	Permite informar o código da Localização de Saída do item.
Conta Débito Direto	Permite informar o código da Conta de Débito Direto da movimentação do item.
Conta Refugo	Permite informar a conta de refugo. ℹ Importante: O campo será habilitado quando a quantidade de refugo for diferente de zero, e quando o tratamento de refugo do item da Ordem de Produção for do tipo “Perda Total”.
Depósito Refugo	Permite informar o depósito de refugo quando este puder ser reciclado/reaproveitado.
Localização Refugo	Permite informar a localização dentro do depósito onde o refugo será armazenado, quando este puder ser reciclado/recuperado.
Depósito	Permite informar o depósito de entradas dos produtos acabados.
Localização	Permite informar a localização do item dentro do depósito.
Referência	Permite informar a referência do item reportado quando o item possuir controle de estoque por referência.
Lote/Série	Permite informar número de Lote/Série quando o item possuir controle de estoque por lote.
Validade Lote	Permite informar a data de validade do lote quando o lote informado for novo, ou seja, não existir no sistema.

Reporte Unitário – Pasta Refugo

Objetivo da tela:	Informar os motivos de refugo quando estiver sendo reportada quantidade de refugo e/ou de retrabalho.
--------------------------	---

⚠ Nota:
Essa pasta somente é habilitada, quando houver reporte de quantidade refugada e / ou retrabalhada.

À medida que forem informados os motivos de refugo da OP é atualizado um contador parcial para verificação com a quantidade total de refugo/retrabalho da OP. Caso a quantidade final não seja igual à informada na tela Reporte Unitário, pasta Reporte, o sistema não permite a atualização do reporte da Ordem de Produção.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Refugo	Permite incluir o código do motivo de refugo ao acionar o botão Incluir. Ao incluir um código válido apresenta ao lado sua descrição.
Refugada	Exibe a quantidade divergente entre a somatória dos motivos de refugo informados em relação à quantidade de refugo informada na pasta Reporte, campo "Qtd Refugada", visando auxiliar o processo de informação dos motivos de refugo.
Qt Retrab	Exibe a quantidade divergente entre a somatória dos motivos de retrabalho informados em relação à quantidade de retrabalho informada na pasta Reporte, campo "Qtd Retrabalho", visando auxiliar o processo de informação dos motivos de retrabalho.

Reporte Unitário – Pasta Reservas

Objetivo da tela:	Reportar as quantidades de matéria prima efetivamente consumidas no centro de trabalho selecionado, bem como verificar a disponibilidade de saldo de estoques.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Modificar	Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Baixa Reservas (Simplificada) – CP0320B, a qual permite modificar o local da baixa das reservas do item.  Nota: Esse botão somente é apresentado quando nos parâmetros do controle de produção (CP0106) estiver definido para utilizar a interface da manutenção de reservas simplificada.
Manutenir Reservas	Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Baixa Reservas (Detalhada) – CP0320B, a qual permite modificar o local da baixa das reservas do item.  Nota: Esse botão somente é apresentado quando nos parâmetros do controle de produção (CP0106) estiver definido para utilizar a interface da manutenção de reservas detalhada.
Alternativo	Permite visualizar a disponibilidade de componentes alternativos para o componente selecionado.
Verificar Saldo	Permite verificar a disponibilidade de saldo para os itens da reserva.

Reporte Unitário – Pasta Reciclados

Objetivo da tela:	Avaliar as quantidades de material reciclado efetivamente consumidas no centro de trabalho selecionado, desde que ele pertença como alternativo na lista de componentes.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Modificar	Apresenta a tela Manutenção Baixa Reservas (CP0320B), na qual é possível modificar o local da baixa das reservas do item.

Reporte Unitário – Pasta MOB/GGF

Objetivo da tela:	Informar os dados de GGF e/ou MOB.
--------------------------	------------------------------------

-  **Importante:**
Somente serão habilitados os botões para manutenção do registro, se o reporte da MOB e/ou GGF da Ordem de Produção estiver como Real. Essa informação poderá ser verificada no folder parâmetros da função Ordens de Produção (CS0302).
- Se as flags “Gera GGF Automático” e/ou “Gera MOB Automático” estiverem ligadas os movimentos serão gerados automaticamente, o que fará com que a tela seja apresentada carregada com as informações referentes ao MOB e/ou GGF. Caso as flag não estejam ligadas, os movimentos poderão ser gerados manualmente a partir da tela apresentada.
- Não há necessidade de alterar nenhum campo nessa tela Apenas é apresentada como uma flexibilidade opcional que possibilita manter as informações correntes.
- Os campos apresentados nessa tela já estão descritos em outras telas dessa função.

Conteúdos Relacionados:

- Atualização de Ordens de Produção - CS0302
- Emissão Requisições Complementares Sumarizadas - CP0308
- Parâmetros do Controle da Produção - CP0106
- Reporte de Operação de Centro de Trabalho - SF0303
- Reporte de Produção da Ordem de Produção - CP0311
- Reporte Produção por Operação - CP0320

Pré-Requisitos:

- Manutenção Centro de Trabalho
- Manutenção Ferramentas Produção - CD0124

documento_de_referencia apontamento_unitario sf0309
manufatura chao_de_fabrica sfc



Política de
privacidade

Termos
de uso