

Ajuste Contador Utilização - MI1026

 Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

Ajuste Contador Utilização - MI1026

Visão Geral do Programa

Essa função não deve ser utilizada para a criação de apontamentos rotineiros de utilização. Para o apontamento de rotina de utilização, é recomendada a utilização do programa [Propagação de Utilização \(MI1007\)](#).

Ajuste Contador Utilização

Objetivo da tela: Permitir incluir, modificar ou eliminar um registro de utilização.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Parâmetros	Quando acionado, apresenta a tela Parâmetros (MI1026B) , na qual é possível estabelecer a data inicial para seleção das ordens de manutenção além de permitir indicar se a propagação será por apontamento na Manutenção Industrial ou por apontamento na Produção.
Incluir	Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Apontamento (MI1026A) , na qual é possível inserir um novo movimento de utilização, onde todos os dados são informados manualmente. Utilizado para realizar acertos no contador.
Alterar	Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Apontamento (MI1026A) , na qual é possível alterar um registro existente, onde todos os campos são informados manualmente.
Eliminar	Quando acionado, apresenta tela padrão, solicitando confirmação da eliminação do registro selecionado. Acionado o botão OK, o registro é eliminado.

Manutenção Apontamento

Objetivo da tela: Permitir incluir ou modificar um registro de utilização.

Exemplos:

Situações de Ajuste de Contador:

1 – Inclusão de um apontamento no final, com data superior a todos os outros.

1.1 – Se o valor informado (Ajuste) for maior do que o valor do contador anterior:

Tanto o contador atual quanto o contador acumulado ficarão com o valor informado no apontamento.

Antes			Depois		
Contador			Contador		
Data	Atual	Acum	Data	Atual	Acum
01/04	10	10	01/04	10	10
05/04	20	20	05/04	20	20
10/04	30 (Ajuste)		10/04	30	30

1.2 – Se o valor informado (Ajuste) for menor do que o valor do contador anterior:

O sistema permitirá realizar o ajuste, pois subentende como sendo uma correção do valor do contador atual e eliminará o último apontamento.

Antes			Depois		
Contador			Contador		
Data	Atual	Acum	Data	Atual	Acum
01/04	10	10	01/04	10	10

05/04	20	20	10/04	15	15
10/04	15 (Ajuste)				

2 – Inclusão de apontamento entre dois apontamentos normais.

2.1 – Se o valor informado for maior do que anterior e menor do que o posterior:

Será emitida a mensagem "Deseja propagar para movimentos posteriores", se Sim, efetuará o ajuste do apontamento informado e propagará o valor da diferença entre o valor do apontamento informado e o último apontamento, para os movimentos posteriores.

Antes			Depois		
Contador			Contador		
Data	Atual	Acum	Data	Atual	Acum
01/04	10	10	01/04	10	10
05/04	15 (Ajuste)		05/04	15	15
10/04	20	20	10/04	25	25

Se informado que Não, efetuará o ajuste do apontamento informado e não fará a propagação.

2.2 – Se o valor informado for menor do que anterior e menor do que o posterior:

Será emitida a mensagem "Deseja propagar para movimentos posteriores" se Sim, o sistema permitirá realizar o ajuste, pois subentende como sendo uma correção do valor do contador atual, eliminará o apontamento anterior a ele e propagará a diferença entre o apontamento eliminado e o posterior a ele, para os movimentos posteriores.

Antes			Depois		
Contador			Contador		
Data	Atual	Acum	Data	Atual	Acum
01/04	10	10	01/04	10	10
05/04	20	20	08/04	15	15
08/04	15 (Ajuste)		10/04	25	25
10/04	30	30			

3 – Inclusão de apontamento entre dois apontamentos e o posterior é o apontamento de zeramento de contador (MI1023).

3.1 – Se o valor informado for maior do que o anterior:

Efetuará o ajuste do apontamento informado e propagará a diferença entre o apontamento anterior e o informado para o apontamento posterior, no entanto, somente para o contador acumulado, pois subentende como sendo uma correção do último valor informado antes do apontamento de zeramento.

Antes			Depois		
Contador			Contador		
Data	Atual	Acum	Data	Atual	Acum
01/04	10	10	01/04	10	10
05/04	20	20	05/04	20	20
08/04	25 (Ajuste)		08/04	25	25
10/04	0	30	10/04	0	35

3.2 – Se o valor informado for menor do que o anterior:

Emitirá a mensagem "Deseja propagar para movimentos posteriores", se Sim, efetuará o ajuste do apontamento informado e propagará o valor da diferença entre o valor do apontamento informado e o apontamento anterior, ajustando somente o valor do contador acumulado.

Antes			Depois		
Contador			Contador		
Data	Atual	Acum	Data	Atual	Acum
01/04	10	10	01/04	10	10

05/04	20	20	05/04	20	20
08/04	15 (Ajuste)		08/04	15	15
10/04	0	30	10/04	0	25

Se informado que Não, eliminará o apontamento anterior e não fará a propagação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Data	Exibe a data do movimento de utilização, e, se foi acionado o botão Incluir, permite alterar a data apresentada.
Técnico	Permite inserir o código do técnico responsável pelo movimento de utilização. O nome do técnico é apresentado automaticamente.
Contador	Exibe e permite alterar o valor do contador.

Parâmetros

Objetivo da tela:	Permitir estabelecer a data inicial para seleção das ordens de manutenção além de permitir indicar se a propagação será por apontamento na Manutenção Industrial ou por apontamento na Produção.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Apontamento	Permite indicar se a propagação da utilização se dará por apontamento na Manutenção Industrial ou na Produção. Quando assinalada a opção Manutenção Industrial, habilita os botões Incluir, Ajustar e Eliminar na tela MI1026.
Data Inicial	Permite inserir a data inicial a partir da qual se dará a seleção dos movimentos para o ajuste.

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [manutencao_industrial](#)
[mmi](#) [versao_12](#) [mi1026](#) [ajuste_contador_utilizacao](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso