

Manufatura - Linha Datasul - MAB - Erros de apontamento no módulo de Abastecimento e Lubrificação

 Tempo aproximado para leitura: **00:04:15 min**

Dúvida

Quais são os possíveis erros de apontamentos no módulo de **Abastecimento e Lubrificação** no **Frotas**?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Abastecimento / Lubrificação (MAB) - Versão 12

Solução

As possíveis mensagens de erro de apontamento são:

1. **Contador parado** - o contador do equipamento está realmente parado, ou o usuário que fez a digitação não sabia o valor do contador e utilizou o valor do apontamento anterior.

Para solucionar este problema, o usuário deve acessar a **Manutenção Erros Apontamento - AB0402** e clicar em **Liberar pelo Padrão**, onde o Sistema irá calcular o percurso multiplicando a **quantidade abastecida** pelo **consumo padrão** do equipamento ou da atividade quando a encontrar.

Após clicar em **Liberar pelo Padrão** o Sistema irá solicitar ao usuário que confirme a alteração. Você deve clicar em **Sim**, para que o apontamento seja concluído e marcado como correto. Este apontamento sumirá da tela de erros.

2. **Diferença contador maior desempenho tanque** - Este erro geralmente ocorre quando está faltando o apontamento de um abastecimento entre a ficha com o problema e o último abastecimento. Pode ocorrer também que o usuário tenha informado um dígito a mais no contador.

Para solucionar este problema, o usuário deve aguardar o apontamento que libere este abastecimento ou pressionar o botão **Libera pelo Usuário**, se o valor informado no contador for confiável, onde o usuário informa o percurso real do equipamento.

Após ser clicado em **Libera pelo Usuário**, o Sistema irá apresentar uma tela para ser informado o percurso real. O Sistema irá pegar o valor fornecido e adicionará ao uso real do equipamento, não interferindo no contador do equipamento.

3. **Consumo Real maior que máximo permitido** - Este problema pode ser causado por:

- Falta de um lançamento de abastecimento entre este apontamento e o abastecimento anterior;
- Durante abastecimento o funcionário não completou o tanque;
- O consumo realmente foi maior que o permitido na situação em que o equipamento se encontrava.

Na maioria dos casos, pode-se liberar este apontamento através do botão **Liberar pelo usuário**. Porém, deve-se analisar se o valor do percurso real está dentro dos limites reais que o veículo pode executar. Caso contrário, pode-se liberar este abastecimento através do botão **Libera pelo consumo**.

4. **Consumo Real menor que mínimo permitido** - Este problema pode ser causado por:

- Quebra do contador durante o percurso. Ou seja, após o último abastecimento, o equipamento trabalhou um pouco e, em seguida, o contador quebrou. Desta forma foi considerada uma grande quantidade de combustível para pouco percurso;
- Não completado o tanque de combustível em abastecimento anterior, causando este problema no apontamento atual;
- O consumo realmente foi menor que o permitido na situação em que o equipamento se encontrava.

Caso seja detectado problema no contador, pode-se liberar este apontamento através do botão **Libera pelo Consumo**. Caso contrário, pode-se liberar o apontamento através do botão **Libera Pelo Real**.

5. **Contador menor que anterior** - Há duas possíveis causas para este tipo de problema:

- Erro de apontamento no momento de informar o contador;
- Troca de contador. Ou seja, no apontamento anterior o contador com o valor de 123.098,0. Porém ao ser trocado, retorna ao valor igual a 0,0.

Caso o apontamento seja com **quantidade de combustível**, recomenda-se utilizar o botão **Libera Pelo Padrão**. Caso seja um **apontamento de lubrificação**, recomenda-se o botão **Libera Pelo Real**, onde o usuário deve informar o percurso do apontamento desde o último abastecimento.

No **AB0401 - Consiste/Atualiza Apontamentos** busca os apontamentos realizados no período selecionado, ordenando-os por equipamento, data e hora.

6. Para cada abastecimento e lubrificação, é analisado se o contador informado é menor que anterior. Caso seja, o *status* do apontamento é alterado para **Contador Menor que Anterior** e a ficha fica considerada errada.

7. Outra análise que é feita é quando o Sistema encontra dois abastecimentos para o mesmo equipamento com o mesmo contador. Neste caso, o erro informado será **Contador Parado** e a ficha fica considerada errada.