

Manufatura - Linha Datasul - MAB - Informações do AB0705 - Layout CTF

Tempo aproximado para leitura: **00:03:30 min**

Dúvida

Como são definidas as informações no **AB0705 - Importação Abastecimentos/Lubrificações** na opção de *layout* **CTF - layout padrão utilizado pela empresa CTF Technologies?**

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Abastecimento / Lubrificação (MAB) - versão 12

Solução

Os campos do *layout* são:

Sequência	Descrição	Obrigatório	Observações	Dados Necessários
001	Apontador	Não	Não utilizado o campo	Informado
002	Número Abastecimento	Não	Não utilizado o campo, a numeração é gerada automaticamente	Empresa
003	Código do Veículo	Não	Não utilizado o campo. O equipamento é identificado pela Placa	Equipamento
004	Tipo de Registro	Não	1 = Abastecimento Somente são tratados abastecimentos no <i>layout</i> CTF	Informado
005	Número da Bomba	Não	Somente é obrigatório quando o posto for externo. Se a bomba informada não existir para o posto, seleciona a primeira bomba de combustível do posto que	Bomba

			contém o tipo de material do combustível do equipamento	
006	Código da Rede	Não	Não utilizado o campo	
007	Código do Posto	Não	Quando não informado busca o posto pelo código do emitente definido pelo campo de CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica . O código do posto no Totvs12 é caracter e o <i>layout</i> importa somente número inteiro	Posto
008	Código da Frota		Não utilizado o campo	
009	Tipo de Combustível	Sim	Conforme tabela abaixo, será considerado o tipo de combustível, onde será buscando o primeiro item de estoque definido no tipo de material do compartimento de combustíveis do equipamento que possua descrição compatível, sendo que, para posto próprio o tipo de controle de estoque considerado é Total e para posto de terceiros o item deverá ter tipo de controle de estoque Débito Direto A = "**Diesel**" H = "**Diesel Aditivado**" R = "**Diesel S50**" S = "**Diesel S10**" B = "**Gasolina**" D = "**Gasolina Aditivada**"	

			F = "**Gasolina Premium**" C = "**Álcool**" E = "**Álcool Aditivado**" G = "**Gás**"	
			Importante O asterisco permite que as letras anteriores ou posteriores, conforme a posição deste sejam desconsideradas	
010	Número da UVE - Unidade Identificadora de Veículo	Não	Não utilizado este campo	
011	Placa	Sim	O equipamento é buscado por esta informação	Placa
012	Matrícula Motorista	Não	Quando não informado é assumido o motorista padrão dos Parâmetros de Frotas - AB0101 - 37.	Motorista
013	Contador	Sim	Valor do horímetro 9999999,9	Contador
014	Quantidade Combustível	Sim	999999,99	Quantidade
015	Valor	Não	Não utilizado este campo	

016	Preço do Desconto	Não	Não utilizado este campo	
017	Preço Total	Não	999999999,9999 Quando não informado busca parâmetro AB0101 - 10 para definição do preço	
018	Data/Hora	Sim	Formato 9999999999999999 Onde: Dd/mm/yyyy 99:99:99	Data e hora do movimento
019	Data Movimento	Não	Não utilizado este campo	
020	Data do Crédito	Não	Não utilizado este campo	
021	Nome do Arquivo	Não	Não utilizado este campo	
022	Somatória entre abastecimentos	Não	Não utilizado este campo	
023	Somatória de quantidade	Não	Não utilizado este campo	

024	Status	Não	Não utilizado este campo	
025	Abastecimento Anterior	Não	Não utilizado este campo	
026	Descrição Posto	Não	Quando o posto não é encontrado pelo código ou CNPJ este campo é utilizado para pesquisa, quando informado	
027	Cidade do Posto	Não	Não utilizado este campo	
028	CNPJ/CPF - Cadastro de Pessoa Física	Sim	Quando não informado busca o emitente pelo posto, código ou descrição	