

Cross Segmentos - Linha Datasul - TPF -

Parametrização no Datasul para utilizar o TPF

 Tempo aproximado para leitura: **00:03:30 min**

Dúvida

Como parametrizar o Datasul para utilizar o **TPF - TOTVS Processos Fiscais**?

Ambiente


Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) – Totvs Processos Fiscais - TPF – a partir da versão 12.1.32.13

Solução

CD0101 - Manutenção Cadastros Gerais Parâmetro Global

Esse programa permite a definição e configuração de parâmetros considerados na utilização dos módulos do EMS 2, garantindo o bom funcionamento deles.

Para a integração entre o **Datasul** e o **TPF**, foi criado um novo parâmetro chamado **Totvs Processos Fiscais**, onde ao ser marcado, ativa alguns recursos necessários nessa conexão.



CD0360 - Parâmetros de Integração do Estabelecimento


Esse programa permite a definição e configuração de parâmetros considerados nas integrações

para o estabelecimento.

Na tela serão apresentados todos os estabelecimentos cadastrados no ambiente, existindo ou não configuração de integração. Quando existir configuração de integração para o estabelecimento, os dados da integração serão exibidos em seus respectivos processos, porém caso não exista configuração de integração para o estabelecimento cadastrado nessa tela, os processos estarão em branco.

Para os processos disponíveis na integração entre o **Datasul** e o **TPF**, foi criada uma nova opção chamada **TOTVS Processos Fiscais**.

Da mesma forma como já acontece com as outras formas de integração padrão do Datasul, em cada uma das integrações a ser realizada, poderá ser configurada de forma diferente por processo. Basta definir o processo que será utilizado integrado com o **TOTVS Processos Fiscais**.



Feito essa configuração, o **Datasul** passará a enviar o documento do processo selecionado para o **TPF**.

CD0360A - Manutenção Diretórios Integração

Este programa tem como objetivo permitir a configuração dos diretórios em que os arquivos **XMLs** enviados e recebidos serão gerados. A parametrização desses diretórios define o caminho completo que os arquivos **XML** seguirão no processo.

Quando é configurado o *Fiscal Sync*, é informado ao cliente o diretório que será utilizado para as

pastas Saída - **OUT**, Entrada - **IN** e Processadas **PROCESSADAS**. É estes diretórios que deve ser parametrizado no programa **CD0360A**.

Para essa integração, foi criado um novo parâmetro chamado **Ambiente Totvs Processos Fiscais** onde permite informar o diretório de arquivos principal que será utilizado nessa conexão.

A imagem mostra a janela de configuração do programa CD0360A. No topo, há uma barra de título com o texto "06.9.???? - CD0360A - 2.00.00.020 - Manutenção Diretórios TC2/TPF - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo ...". Abaixo, há uma barra de menu com "Arquivo" e "Ajuda". O corpo da janela é dividido em seções. A seção "Ambiente TOTVS Fiscal" contém "Ambiente NeoGrid" com o campo "Diretório Arquivos:" preenchido com "C:\Temp\NFE". A seção "Ambiente TOTVS Processos Fiscais" está destacada com um retângulo vermelho e contém o campo "Diretório Arquivos:" preenchido com "\\joaquina\pastahst". Abaixo, há a seção "Ambiente TOTVS" com vários campos: "Diretório Documentos Lidos:" (C:\Temp\NFE), "Diretório EDI:" (C:\Temp\NFE), "Diretório Recepção Documentos:" (\\joaquina\pastahst\VendasDatasul\TC2\RECEPCAO), "Diretório Manif Destinatário (MD-e):" (\\joaquina\pastahst\VendasDatasul\TC2\MDE), "Frete Embarcador (SIGAGFE):" (\\joaquina\pastahst\VendasDatasul\TC2\GFE) e "Diretório para Histórico dos XMLs:" (\\joaquina\pastahst\VendasDatasul\TC2). Na base da janela, há botões "OK", "Cancelar" e "Ajuda".

Importante sempre ressaltar que o **Datasul** por padrão acrescenta a esse caminho as pastas **IN** e **OUT**, sendo assim, nesse campo deverá ser informado a raiz desse diretório, sem informar **IN/OUT**.

É possível configurar diretórios distintos ao **TOTVS Colaboração** para a integração com o **TPF**.

JOB de Integração Datasul

Para atender as soluções de integração é utilizado um agente de leitura dos **XMLs** retornados pela conexão de nome **JOB** de Integração **Datasul**.

Este **JOB** é um console de processamento, também conhecido por *Adapter* de Recebimento, sendo um programa *Progress* que tem por objetivo verificar a existência de documentos **XML** retornados na pasta **IN**.

Basicamente esse serviço deverá ser executado em um servidor dedicado a esse propósito, porém sem a necessidade de grandes configurações de hardware para seu funcionamento.

Saiba mais

Para o Passo a Passo de configuração do **JOB**, acessar o *link*: Cross Segmentos - Linha Datasul - TC2 - Configuração do **JOB** no Datasul para a Transmissão de Documentos