

Cross Segmentos - Linha Datasul - TC2 - Configuração do JOB no Datasul para a Transmissão de Documentos

 Tempo aproximado para leitura: **00:07:40 min**

Dúvida

Como configurar o **JOB** do **Datasul** para a Transmissão de Documentos?


Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) – TOTVS Colaboração 2.0 - Versão 12

Solução

Para atender a solução **TC2.0 - TOTVS Colaboração 2.0** e **TPF - Totvs Processos Fiscais**, foi desenvolvido um novo agente de leitura dos **XMLs - Extensible Markup Language** retornados na integração com a **Neogrid e TPF** de nome **JOB TC 2.0**.

Este **JOB** é um *console* de processamento, também conhecido por **Adapter de Recebimento**, sendo um programa **Progress** que tem por objetivo verificar a existência de documentos **XML** retornados na pasta **IN** pelo aplicativo de transmissão.



Basicamente esse serviço deverá ser executado em um servidor dedicado a esse propósito, porém sem a necessidade de grandes configurações de *hardware* para seu funcionamento.

Para a instalação do **JOB** são necessárias permissão de leitura e gravação no diretório **IN** e nas demais pastas configuradas no Sistema.


Funcionamento

Ao iniciar o **JOB TC 2.0**, por intermédio da ferramenta **Serviço do Windows**, o **JOB** será carregado automaticamente dentro do serviço.

Quando o **JOB** é carregado, ele fica analisando a pasta **IN**, que representa os retornos dos documentos integrados pelo aplicativo de transmissão, verificando se há algum novo **XML** a ser

processado.

Se existir algum documento a ser processado, é efetuada autenticação no Sistema e a mensagem é processada. Após o processamento, o diretório é verificado novamente em busca de novas mensagens a serem processadas.



Configuração do JOB

A ativação do **JOB** deve ser por intermédio de um atalho do **Windows** ou arquivo de lote - **BAT** - **Extensão de Arquivo**, sendo que possui três parâmetros de entrada que devem ser informados ao iniciar, conforme exemplo a seguir:

```
01. c:
02. cd %temp%
03. start C:\dlc102b\bin\prowin32.exe -pf "[CAMINHO]\JOB.pf" -basekey "INI" -ininame "[CAMINHO]\propath.ini"
```

C:\dlc102b\bin\prowin32.exe

Chamada ao programa Progress

Deve ser selecionado de acordo com a versão instalada na máquina e não deve ser alterado o nome do programa **prowin32.exe**.

-ininame [CAMINHO]\propath.ini

Arquivo de **Propath**, como padrão deve ser o mesmo **Propath** do ambiente para evitar que ao executar algum processo ocorra erro de execução.

-pf [CAMINHO]\JOB.pf

Arquivo **.PF** utilizado no acesso ao ambiente.

Também deve ser o mesmo utilizado no acesso ao Sistema **Datasul** para evitar que ao executar algum processo ocorra erro. Este arquivo deve possuir as seguintes opções configuradas:

```
-mmax 10240
-s 1024
-TB 24
-TM 24
-d dmy
-Bt 2048
-Mm 4096
-cpstream ibm850
-cpterm iso8859-1
-nb 255
-q
-inp 32000
-h 50
-numsep 46
-numdec 44
-T c:\temp
-clientlog datasuleai.log
-logginglevel 0

-db emsfnd -ld emsfnd -S 25620 -H b18601 -N tcp

-param "ems2.usuario.senha.nome da empresa,,,,,"
-p "\\avior\patch12$\cdp\cd0590a.r"
```

Linhas 01 a 19

Para a configuração desses parâmetros pode ser adotado o mesmo utilizado no arquivo **.PF** principal do ambiente **Datasul**.

-param "-param "ems2.usuario.senha.nome da empresa,,,,,""

Parâmetro que determina qual é o Sistema que será acessado, **EMS2**, o usuário e a senha.

Importante lembrar que deverá ser configurado um usuário e senha para acesso ao Sistema contendo a permissão de gravação.

Verifique também a empresa principal configurada para esse usuário, pois o Sistema irá utilizar esses dados para gravação do registro de retorno nas tabelas do aplicativo de transmissão. Caso exista a necessidade em identificar a qual empresa o **JOB** está processando os documentos deve

ser configurado um quarto parâmetro, que é o nome da Empresa.

As vírgulas **,,,,,** são para separar os parâmetros obrigatórios que devem ser passados. Podem ser deixados em branco, mas a partir da versão 12.1.4 é necessário colocar nesta estrutura devido a uma alteração liberada na include de tecnologia. Se não estiver desta forma, pode ocorrer o erro abaixo ao inicializar o **JOB**:

A conexão ao servidor na porta não está disponível. Contate o administrador do ambiente

-p "[CAMINHO]\cd0590a.r"

Caminho para o programa principal que fica executando o monitoramento do diretório, analisando o retorno dos **XMLs** na pasta **IN**.

-debugalert

-clientlog c:\temp\Clientlog_JOB_DTS11.log

Comando que ativa o **Clientlog** na execução do serviço de atualização dos documentos pelo **JOB** de leitura. Esse parâmetro pode ser ativado ou retirado da execução conforme necessidade do usuário. Não é um parâmetro obrigatório.

Passo a Passo para a criação do JOB de Leitura

1. Selecione o servidor onde ficará em execução o **JOB** e caso desejar, crie uma pasta para armazenar todos os atalhos e arquivos utilizados pelo serviço;
2. Crie um arquivo com a extensão **.BAT** com o nome **JOB.BAT** e abra-o para edição pelo bloco de notas;

3. Copie e cole a seguinte instrução para o arquivo **BAT**

```
c:
cd %temp%
start C:\dlc102b\bin\prowin32.exe -pf "[CAMINHO]\JOB.pf" -basekey "INI" -
ininame "[CAMINHO]\propath.ini"
```

4. Altere o comando **C:\dlc102b\bin\prowin32.exe** conforme sua instalação do **Progress**;
5. Altere o comando **-pf "[CAMINHO]\JOB.pf"** colocando o correto caminho para o arquivo **.PF** de acesso ao ambiente **Datasul** criado para ser utilizado pelo **JOB**;
6. Altere o comando **-ininame "[CAMINHO]\propath.ini"** colocando o correto caminho para o arquivo **.INI - Arquivo de Inicialização** de acesso ao ambiente **Datasul**. Não existe a necessidade em criar um arquivo **INI** específico, basta apontar para o mesmo utilizado pelo ambiente **Datasul**.

7. Abra o arquivo **.PF** que foi apontado no passo 5 e acrescente as seguintes linhas de comando:

```
-param "ems2.usuario.senha.nome da empresa,,,,,"  
-p "[CAMINHO]\cd0590a.r"  
-debugalert  
-clientlog c:\temp\Clientlog_JOB_DTS11.log
```

8. Altere o comando **-param "ems2.usuario.senha.nome da empresa"** trocando a palavra **usuario** pelo usuário que foi criado para acesso do **JOB** e trocando a palavra **senha** pela senha definida para esse usuário. Troque a palavra **empresa** pelo nome da **Empresa Principal** que o **JOB** estará processando os documentos, esse parâmetro pode ser passado em branco. Importante lembrar que o . - ponto, entre as palavras deve ser mantido pois é a forma como o Sistema identifica cada um dos parâmetros;

9. Altere o comando **-p "[CAMINHO]\cd0590a.r"** trocando para o correto caminho onde se encontra o programa **CD0590a** conforme **propath** do ambiente;


10. Caso não deseje gerar o **Log** de execução do **ClientLog** pelo **JOB**, as linhas contendo os comandos **-debugalert** e **-clientlog c:\temp\Clientlog_JOB_DTS11.log** podem ser retiradas do arquivo **.PF**.

Como diferenciar o JOB por empresa principal

O **JOB** é o serviço que irá buscar os **XMLs** retornados na pasta **IN** trazendo essa informação para o **Datasul**. Esse serviço deve ser configurado por empresa principal, visto que a cada empresa o banco físico é diferente dentro do **ERP - Enterprise Resource Planning**, dessa forma caso exista a necessidade em configurar mais de um **JOB** no ambiente para identificar a qual empresa principal o **JOB** está processando os documentos, será possível realizando a seguinte parametrização:

No comando **-param** que se encontra no arquivo **.PF** definido para o **JOB** altere a quarta informação para o nome que será exibido na execução do **JOB**: **-param "ems2.usuario.senha.empresa"**

Caso informado esse parâmetro, o resultado será apresentado na tela, conforme exemplo abaixo.



Esse parâmetro pode ser passado em branco, nesse caso não será exibida nenhuma informação na posição indicada.

Versão 12.1.17:

A partir da versão 12.1.17 foi incluído um parâmetro para a configuração do arquivo **.PF**, que é o **tempo**:

-param "ems2.USUARIO.SENHA.EMPRESA.tempo"

Caso deseje, troque palavra **tempo** pelo número relativo aos segundos que deseja que o **JOB** aguarde entre os processamentos das notas, esse parâmetro também pode ser passado em branco. O tempo padrão é 3 segundos.

Importante

Lembrar que o . - ponto entre as palavras deverá ser mantido pois é a forma como o Sistema identifica cada um dos parâmetros.