

Cross Segmentos - Linha Datasul - MCE - Assinar Transação *InventoryTransaction* para realizar o envio e recebimento de movimentações de estoque

 Tempo aproximado para leitura: **00:05:00 min**

Dúvida

Como assinar a Transação *InventoryTransaction* para realizar o envio e recebimento de movimentações de estoque?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Estoque (MCE) - Versão 12


Solução

A Transação *InventoryTransaction* é utilizado para o **XML** de integração de movimentações do **Datasul** com outros Sistemas: **PIMS, HIS, TEXTIL**, entre outros, para envio/*sender* e recebimento/*receiver* das informações. Nessa integração é executado o **adapter AXSAR001 - sender** e **AXRAR001 - receiver** e para integração **Lista** o **adapter AXSAR011 - sender** e **AXRAR011 - receiver**.


Para a geração **Lista**, no programa **CD7070 - Função Liberação Especial** é necessário habilitar a função **spp-integracao-eai**.

Quanto a assinatura das transações, siga os passos abaixo:


1 - Para configurar o ambiente de envio/*sender* do Sistema **Datasul** para o **Aplicativo Externo** - na sessão do produto acesse o programa **EAI9999 - Datasul Monitor de Integração** e clique no botão **Configuração de transações EAI**.




Será aberto o programa **EAI0202 - Configuração de Transações EAI**. Clique com o botão direito do **mouse** sobre o **Produto** e depois selecione **Nova Aplicação**:



Preencha o nome da nova aplicação, clique em **salvar** e como sugestão de nome da aplicação use *Sender* para melhor identificação.



Após a criação da aplicação, clique com o botão direito do **mouse** em cima da aplicação criada e selecione **Nova transação**:



No campo **Transação** digite *InventoryTransaction*, escolha qual **adapter** de transporte será utilizado: **Fila** - **AXSUT001**, **WebService** - **AXSUT004** ou **HTTP Post** - **AXSUT003**, e informe os demais campos conforme necessidade\arquitetura escolhida. O **adapter** de transporte disponibilizará o **XML** ao aplicativo de destino. Nesta tela **não** deverá ser parametrizado o

adapter de negócio que cria o **XML**, **AXSAR001** ou **AXSAR011**, pois a chamada do mesmo já é realizada internamente no fonte das rotinas de movimentação de estoque.

2 - Para configurar o ambiente de recebimento/*receiver* do **Aplicativo Externo** para Sistema **Datasul** -acesse o produto utilizando o arquivo **.INI** que será utilizado no ambiente de *receiver*, ou seja, o arquivo **.INI** que será utilizado no **Agente EAI**, **Serviço Appserver** ou **Serviço WebSpeed**. Este arquivo normalmente é um arquivo diferente do utilizado na sessão do produto.

No **propath** deste arquivo não deverá existir nenhuma entrada que aponte para a pasta onde esteja o arquivo **eai-config.xml** configurado no tópico 1.

Repita a orientação do tópico 1, mas no nome da aplicação sugere-se utilizar o nome *Receiver* e na criação da transação informar o **adapter** de negócio que processará as mensagens **XML**: **AXRAR001** ou **AXRAR011** conforme o caso, como explicado no primeiro parágrafo deste artigo.