

Manufatura - Linha Datasul - APS - Ativando a função para parametrização do tempo da janela de alocação

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:00 min**

Dúvida

Como ativar a função **seq-janela-alloc - Tempo Janela Alocação** e para que serve?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Planejamento Avançado da Produção - APS (MDB) - Versão 12

Solução

No cálculo do sequenciamento do **APS - Planejamento Avançado** é possível que ocorra de uma operação mais prioritária ter sido alocada após uma operação de menor prioridade, em função da data de liberação desta operação e as rodadas de liberação/alocação dos grupos de máquina.

Para aumentar a possibilidade de uma operação não liberada no início do sequenciamento, ser liberada e também alocada antes, há um parâmetro que possibilita informar o tamanho de cada rodada em horas, onde ao invés de alocar todas as operações liberadas, será alocado um número máximo de operações, partindo para uma nova rodada de outro **GM - Grupo de Máquina**.

Para tal, é necessário ativar a função **seq-janela-alloc** no programa **CD7070 - Função Liberação Especial** e no programa **DB0101 - Cadastro de Cenário** aba **Sequenciamento**, informar no campo **Tempo Janela Alocação** a quantidade de **horas** desejada.

Importante

A informação do campo **Tempo Janela alocação** somente influenciará no cálculo do sequenciamento quando o **GM** estiver com o parâmetro **Apenas Redução Setup** marcado no programa **DB0107 - Manutenção Grupos de Máquinas**.