

Manufatura - Linha Datasul - SFC - Reporte de GGF com a primeira fase do médio calculada

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:20 min**

Dúvida

Existe alguma forma de reportar **GGF - Gastos gerais de Fabricação** quando o cálculo do médio já foi iniciado?

Ambiente

Ambiente = TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Chão de Fábrica (SFC) - Versão 12

Solução

Por padrão, não é possível realizar qualquer tipo de movimentação contábil no Sistema após o início do fechamento mensal. Isso ocorre porque muitos desses lançamentos influenciam no preço médio dos itens, logo todos precisam estar devidamente registrados antes do fechamento ser iniciado. Além do preço médio, o valor de crédito e débito das contas são enviados ao módulo de **Controladoria**, então qualquer lançamento realizado após essa integração irá ocasionar problemas na conciliação dos balancetes.

Porém, no caso do reporte de horas **GGF**, sua valorização ocorre apenas a partir da **segunda fase** do cálculo do médio, que se trata do custeio das ordens de **Manutenção Industrial**. Portanto, não haveria problemas em permitir que fossem reportadas horas de trabalho caso o preço médio esteja calculado somente até a **primeira fase**.

Visando aumentar a flexibilidade do Sistema, foi criada a função **perm-rep-ggf-fase-1-calc**, que serve justamente para essa finalidade. Para ativá-la, basta utilizar o programa **CD7070 - Função Liberação Especial**, informar o nome da função conforme acima e executar.

Após realizado o procedimento de ativação, será possível apontar **GGF** para ordens de produção em aberto através da função **CS0306 - Reporte G.G.F.**, desde que o preço médio esteja calculado somente até a **primeira fase**. Para realizar o cálculo por fases, deve ser marcado o parâmetro **Médio em Fases** no programa **CE0401 - Cálculo Preço Médio**.

Para referência, as fases do preço médio são:

- 1 - Itens comprados;**
- 2 - Ordens de manutenção industrial e frotas;**
- 3 - Ordens de investimento;**
- 4 - Ordens de produção.**

A fase atual pode ser consultada no programa **CE0101 - Manutenção Parâmetros de**

Estoque caso o fechamento seja **Único**, ou no **CD0611 - Manutenção Estabelecimento**
Estoque se for por **Estabelecimento**.