

Cross Segmentos - Linha Datasul - MCE - CE0348 -

Parâmetros do programa

 Tempo aproximado para leitura: 00:01:10 min

Dúvida

Qual o significado dos parâmetros do programa **CE0348 - Relatório Situação Estoques?**

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Estoque (MCE) - Versão 12

Solução

O programa **CE0348** tem algumas possibilidade de execução, onde detalhamos abaixo os parâmetros utilizados na opção **Listar**:

- **Itens abaixo da segurança:** No programa **CE0330 - Item Estabelecimento Estoque** temos o **Estoque de Segurança**, sendo assim, quando selecionado essa opção ira listar itens que somando o saldo em estoque + ordens de compras + solicitação de compras estiver abaixo do saldo definido no estoque de segurança, seja em quantidade ou em tempo, conforme definição;
- **Itens abaixo ou No ponto de encomenda:** Mesma situação acima, porém considerando o campo **Ponto de Encomenda**. Lembrando que para esse é aplicada a fórmula de cálculo, conforme abaixo: $\text{Ponto de encomenda} = \text{ES} + (\text{TRT} * \text{CPD})$
onde:
 - **ES** = Estoque de Segurança (em quantidade ou em dias) * **CPD**
 - **TRT** = Tempo de Ressuprimento Total = **TRI** + **TRF** + **TCQ**
 - **TRI** = Tempo de Ressuprimento Interno
 - **TRF** = Tempo de Ressuprimento do Fornecedor
 - **TCQ** = Tempo de Controle de Qualidade
 - **CPD** = Consumo Previsto Diário = Consumo Previsto / 30
- **Acima Lote Periódico Máximo:** Esse é utilizado quando a empresa trabalha com ressuprimento periódico. Esse campo **Lote Periódico Máximo** do programa **CE0330** corresponde à um nível máximo a ser armazenado em estoque para o material em questão. Caso for detectada a necessidade de compra do material, a quantidade a ser gerada somada ao saldo disponível não poderá exceder a quantidade definida nesse campo;
- **Situação dos Estoques:** Essa opção é apenas para apresentar os parâmetros do item, sem qualquer outra consideração, além das definidas no programa.