

Cross Segmentos - Linha Datasul - MCE - Como processar o cálculo do médio em fases

 Tempo aproximado para leitura: **00:03:00 min**

Dúvida

Como processar o cálculo do médio em fases?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Estoque (MCE) - **Versão 12**

Solução

A execução do programa **CE0401 - Calculo do Preço Médio** em fases geralmente é utilizado para obter o consumo de itens de **GGF - Gastos Gerais de Fabricação** e informá-los no programa **CS0101 - Custos Horários por Centro de Custo**. Desta forma não é necessário calcular todas as fases. Exemplo: Calcula-se a primeira fase para obter-se valores relevantes de itens comprados que possam ser rateados entre centro de custos que o consumiram.

Para calcular em fases é necessário que antes de iniciar o processamento no programa **CE0401**, seja marcado na aba **Parâmetros** o campo **Médio em Fases**. O cálculo do preço médio possui 4 fases:

1ª Fase: Itens Comprados: Na primeira fase é calculado o preço médio de todos os itens que não possuírem ordens de fabricação de qualquer tipo no período ativo. Após a obtenção dos custos dos itens calculados na **1ª Fase**, deve ser apurado o valor dos **GGF**, estes por sua vez são absorvidos no custeio das ordens de manutenção que será calculado na **2ª fase** e nas ordens de produção que será calculado na **4ª fase**.

2ª Fase: Ordem Manutenção: Na segunda fase são custeadas as ordens do módulo de Manutenção industrial.

3ª Fase: Ordem Investimento: Na terceira fase são valorizadas as ordens de Investimentos. Nesta fase, após o término do cálculo é obrigatório a execução do programa de **IN2301 - Transferência de Valores**, quando a empresa trabalha com o modulo de investimentos.

4ª Fase: Ordem de Produção: Na quarta fase é calculado o preço médio dos produtos intermediários e acabados. Antes de determinar o preço médio, o programa calcula o custo de fabricação de cada transação de reporte em função da ordem de serviço ou produção relacionada. Este custo compreende o valor das matérias-primas, o valor da mão-de-obra direta e **GGF's**, horas x custo horário do centro de custos, cujos valores foram apurados nas fases anteriores do preço médio.

E mesmo que não seja marcado para calcular em fases, o médio utiliza esta mesma sequência de

processamento internamente. Caso não possua os módulos que utilizam determinada fase, esta etapa não é calculada.

No programa **CE0101 - Manutenção Parâmetros do Estoque**, se na aba **Fechamento** o tipo de fechamento for **único** é possível verificar no mesmo programa, aba **médio**, o campo **Fase Cálculo Médio** e validar em que fase o médio se encontra. Fechamento **por estabelecimento** ou **empresa** será necessário acessar o programa **CD0611 - Manutenção Estabelecimento Estoque**, na aba **Médio** o campo **Fase Cálculo Médio** e validar em que fase o médio se encontra.

O programa **CE0420 - Descálculo Preço Médio**, não pode ser executado em fases.

Quando se utiliza o calculo do médio diário também não é habilitada a opção de calcular em fases.