

Manufatura - Linha Datasul - MCP - Alocações da ordem de produção

 Tempo aproximado para leitura: **00:03:00 min**

Dúvida

Quais as formas de alocar o saldo dos itens que serão consumidos na ordem de produção?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Produção (MCP) - Versão 12

Solução

A alocação é a reserva de recursos para fins determinados, evitando que o recurso seja utilizado de forma aleatória não seguindo a ordem de prioridade. Pode ser realizada para atender um pedido de venda firme ao invés de utilizar o recurso para produzir saldo para o estoque. No caso das ordens de produção, a alocação é realizada para os itens que serão consumidos na produção da ordem. Realizar a alocação é uma forma de garantir que a matéria prima reservada será utilizada exclusivamente para atender as ordens que foram alocadas. O saldo fica disponível no estoque, entretanto é apresentado como quantidade alocada para a ordem e não permite que seja requisitado para uma ordem que não esteja alocada. Isso ocorre justamente para reservar a quantidade para uma produção específica e, caso haja necessidade de utilizar em outra produção, é necessário estornar a alocação para disponibilizar o saldo novamente. O processo de alocação no Sistema é uma tarefa opcional, entretanto quando não é utilizada exige um controle mais minucioso do saldo em estoque para que seja consumido adequadamente.

O processo de alocação no Sistema pode ser realizado pelos programas descritos abaixo:

CP0319 - Manutenção Alocação

Permite alocar quantidades para atender a ordem de produção de forma total ou parcial, bem como estornar alocações anteriores. É possível informar manualmente a quantidade desejada tanto para a alocação quanto para o estorno de alocação, havendo a necessidade de repetir o procedimento para cada sequência de item disponível de acordo com a necessidade. Permite restringir a busca do saldo por **Depósito**, **Lote** e **Localização**, utilizando o botão **Filtro de Materiais**.

CP0315 - Alocação Ordem Produção

Permite realizar a alocação total, parcial ou proporcional dos saldos bem como estornar alocações já realizadas. A alocação total somente é realizada quando há saldo em estoque disponível para todos os itens que serão consumidos na ordem. A alocação parcial permite alocar somente os itens que possuem saldo em estoque, desconsiderando os itens sem saldo. A alocação proporcional verifica o disponível de cada item e se alguns deles não puderem ser atendidos totalmente então é realizada uma proporcionalidade para elaboração do acabado.

CP0330 - Alocação Ordens Batch

Este programa pode ser aberto pelo menu ou pode ser chamado pelo botão **Alocação de Ordens Via Batch** disponível na tela **CP0315**.

Permite realizar a alocação total, parcial ou proporcional, bem como o estorno dessa alocações.

O tipo da alocação vai seguir o parâmetro definido na ordem de produção no **CP0301 -**

Manutenção Ordem Produção. Cada ordem pode ter um tipo diferente de alocação. Permite alocar várias ordens simultaneamente de acordo com os parâmetros definidos na aba **Seleção**.

Na aba **Digitação** serão listadas as ordens que estão sendo consideradas de acordo com o range informado e podem ser selecionadas apenas as ordens desejadas.

Consultas

A quantidade alocada pelo programa **CP0319** pode ser consultada na própria tela visualizando o campo **Quant. Alloc..** As quantidades alocadas por qualquer rotina podem ser consultadas nos programas:

- **CE0830 - Consulta Saldos Item Data** na coluna **Qt Alloc Prod.;**
- **CP0512 - Consulta Quantidade Alocada Item** na coluna **Qtde Alloc.;**
- **CP0528 - Relatório Reservas Alocadas Ordem;**
- **CP0529 - Relatório Saldos Alocados Item.**

Saiba mais

Quando é utilizado o módulo de **WMS - Warehouse Management System**, todos os programas acima podem ser utilizados para realizar a alocação, entretanto, sugerimos a leitura das documentações abaixo:

Manufatura - Linha Datasul - WMS - Diferença entre a alocação da ordem de produção pelo programa CP0315 e CP0319

Manufatura - Linha Datasul - MWM - Como alocar ordens de produção num depósito de WMS

Mais informações sobre os tipos de alocação e alocação de alternativos podem ser verificadas nas documentações:

Manufatura - Linha Datasul - MCP - Tipos de alocações existentes

Manufatura - Linha Datasul - MCP - Alocação de componentes alternativos total e parcial

Referente a alocação automática na abertura da ordem:

Manufatura - Linha Datasul - MCP - Alocação automática na abertura da ordem de produção