

Manufatura - Linha Datasul - MCP - Reporte de MOB automático

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:30 min**

Dúvida

Como gerar automaticamente apontamento de **MOB - Mão de Obra** no programa **CS0301 - Reporte Mão de Obra** no momento do reporte pela **Produção** no programa **CP0311 - Reporte Produção Ordem** ou **Chão de Fábrica** no programa **SF0308 - Apontamento do Chão de Fábrica**?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Produção (MCP) - Versão 12

Solução

Para que no momento do reporte da ordem o apontamento de mão de obra seja gerado automaticamente, são necessárias as seguintes parametrizações:

- **Reporta MOB**

A ordem deverá estar com o campo **Reporte MOB** igual a **Padrão** no programa **CS0302 - Ordens Produção**. O tipo de reporte da nova ordem aberta, se é **Real** ou **Padrão**, vem do cadastro do item no programa **CD1112 - Itens x Estabelecimentos**.

- **Operação**

A ordem no programa **CP0301 - Manutenção Ordem Produção** deverá ter pelo menos uma operação.

- **Tempos:**

Ao menos uma das operações da ordem precisam ter **tempo homem** informado. Este tempo podem ser verificados no programa **CP0510 - Consulta Operação Ordem Produção**, coluna **Tmp Hom**.

- **Código Mob Direta**

Também é necessário que a operação tenha o campo **Código Mob Direta** preenchido. Este código de mão de obra é cadastrado no programa **CD0281 - Manutenção Tabela Salários** e é utilizado para valorização do movimento no cálculo do médio. Estas informações vem do cadastro da operação na **Engenharia**.

- A conta do movimento vem do centro de custo e deverá estar informada no programa **CS0101 - Custos Horários por Centro Custo** campo **Conta MOB**. O centro de custo é vinculado ao grupo de máquina pelo programa **CD0111 - Implantação Grupos Máquinas**.

A ordem não atendendo as condições acima, o reporte será efetivado e o apontamento de **MOB** não será criado no **CS0301**.

Os dados da operação da ordem são carregados da engenharia, que deverá ter tempo homem informado no programa **EN0507 - Processo Fabricação Item**, para a informação ser carregada automaticamente no **CP0301** no momento da abertura de novas ordens de produção, pois o reporte irá validar os dados atuais da ordem e não da Engenharia.

O número de **horas reportadas** será calculado conforme a quantidade apontada e o **Tratamento de Tempo** do grupo de máquina no programa **CD0111**.

Tipo de reporte Real

Para as ordens com tipo de reporte pelo **Real**, será habilitada a aba **Mob/GGF** no programa **CP0311**.

No caso do reporte pelo Chão de Fábrica, a aba **Mob/GGF** será habilitada no programa **SF0309 - Reporte Unitário** para todas as operações de ordens com tipo de reporte por **Operação** ou **Ponto de Controle**. No tipo de reporte por **Ordem** irá habilitar apenas no apontamento da última operação.

Neste caso deverá ser incluído manualmente os tempos do apontamento, e ao efetivar o reporte o movimento será criado no **CS0301**.

Importante

Para bloquear o reporte caso o **MOB** não tenha sido gerado, deverá ser marcada a opção **Consiste reporte MOB GGF zerado** disponível na aba **Pág 3** no programa **CP0106 - Parâmetros Controle Produção**. Assim o reporte retornará a seguinte mensagem: **36 - Horas Reportadas deve ser maior que zero**.

Saiba mais

Sobre o reporte de **GGF** automático, pode ser verificado no seguinte *link*:
Manufatura - Linha Datasul - MCP - Reporte de GGF automático