

Manufatura - Linha Datasul - MCP - Reporte de GGF automático

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:10 min**

Dúvida

Como gerar automaticamente apontamento de **GGF - Gastos Gerais de Fabricação** no programa **CS0306 - Reporte G.G.F.** no momento do reporte pelos programas **CP0311 - Reporte Produção Ordem** e **SF0308 - Apontamento do Chão de Fábrica**?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Produção (MCP) - Versão 12

Solução

Para que no momento do reporte da ordem o apontamento de **GGF** seja gerado automaticamente, são necessárias as seguintes parametrizações:

- **Reporta GGF**

A ordem deverá estar com o campo **Reporte GGF** igual a **Padrão** no programa **CS0302 - Ordens Produção**. O tipo de reporte da nova ordem aberta, se é **Real** ou **Padrão**, vem do cadastro do item no programa **CD1112 - Itens x Estabelecimentos**.

- **Operação:**

A ordem no programa **CP0301 - Manutenção Ordem Produção** deverá ter pelo menos uma operação.

- **Tempos:**

Ao menos uma das operações da ordem precisam ter **tempo máquina** ou **tempo homem** informado. Estes tempos podem ser verificados no programa **CP0510 - Consulta Operação Ordem Produção**, colunas **Tmp Hom** e **Tmp Máq**.

- O tempo a ser validado depende do centro de custo no programa **CS0101 - Custos Horários por Centro Custo**, pasta **Conta/G.G.F.** campo **Tempo para Apropriação GGF**. O centro de custo utilizado é o vinculado ao grupo de máquina pelo programa **CD0111 - Implantação Grupos Máquinas**.

- A conta do movimento vem do centro de custo e deverá estar informada para todas as **espécies de GGF** no programa **CS0101**.

A ordem não atendendo as condições acima, o reporte será efetivado e o apontamento de **GGF** não será criado no **CS0306**.

Os dados da operação da ordem são carregados da engenharia, que deverá ter tempo homem

ou máquina informado no programa **EN0507 - Processo Fabricação Item**, para a informação ser carregada automaticamente no **CP0301** no momento da abertura de novas ordens de produção, pois o reporte irá validar os dados atuais da ordem e não da **Engenharia**.

O número de **horas reportadas** será calculado conforme a quantidade apontada e o **Tratamento de Tempo** do grupo de máquina no programa **CD0111**.

Tipo de reporte Real

Para as ordens com tipo de reporte pelo **Real**, será habilitada a aba **Mob/GGF** no programa **CP0311**.

No caso do reporte pelo Chão de Fábrica, a aba **Mob/GGF** será habilitada no programa **SF0309 - Reporte Unitário** para todas as operações de ordens com tipo de reporte por **Operação** ou **Ponto de Controle**. No tipo de reporte por **Ordem** irá habilitar apenas no apontamento da última operação.

Neste caso deverá ser incluído manualmente os tempos do apontamento, e ao efetivar o reporte o movimento será criado no **CS0306**.

Importante

Para bloquear o reporte caso o **GGF** não seja gerado, é possível no programa **CP0106 - Parâmetros Controle Produção**, marcar a opção **Consiste reporte MOB GGF zerado** disponível na aba **Pág 3**. Assim, o reporte retornará a seguinte mensagem: **36 - Horas Reportadas deve ser maior que zero**.

Saiba mais

Sobre o reporte de mão de obra automaticamente, pode ser verificado no link: [Manufatura - Linha Datasul - MCP - Reporte de MOB automático](#)